



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.




Given  
March 1881









Gründlicher und ausführlicher  
Unterricht  
zur  
praktischen Geometrie

von

Johann Tobias Mayer,

Königl. Großbritt. Hofrath und Professor zu Göttingen.



---


Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

---

Dritter Theil,  
mit neun Kupfertafeln.

---

Göttingen,  
im Verlage bey Wandenhoel und Ruprecht.  
1818.





**Er. Hochwohlgebohren**

**dem**

**Freyherrs von Bach**

**Herzogl. , Sachs. Gotha'schen Oberhofmeister**

**zum Denkmahl**

**der**

**innigsten Verehrung und Hochachtung**

**gewidmet.**

CONFIDENTIAL

---

## Vorerinnerung

### zur ersten Auflage.

---

Die Herausgabe des dritten Theiles dieser praktischen Geometrie, den ich gegenwärtig dem Urtheil der Kenner unterwerfe, ist durch die Veränderung meiner Lage und durch allerlei damit verbundene Geschäfte, etwas verzögert worden. Daß ich aber mit diesem Theile das ganze Buch beschliesse, davon ist die Ursache diese. Ich hatte anfänglich auch die Absicht, das Praktische der Körperlichen Geometrie, und die Markscheidkunst in einem 4ten Theile abzuhandeln. — In Ansehung der ersten fand ich aber bey näherer Untersuchung, daß ich sehr viele Gegenstände, ohne einige vollständigere Kenntniß der Analysis des Unendlichen, nur sehr mangelhaft würde haben behandeln können, und da ich

doch gleich anfänglich die Absicht hatte,  
 Kenntnisse der höhern Analysis möglichst  
 zu vermeiden, um dadurch nicht vielen un-  
 verständlich zu werden; so glaubte ich bes-  
 ser zu thun, mit dem eigentlichen Feldmes-  
 sen zu schliessen, als durch einen 4ten,  
 vielleicht, minder brauchbaren Theil, die  
 Kosten des Buches zu erhöhen. — Es  
 kann indessen seyn, daß ich das Praktische  
 der körperlichen Geometrie etwa einmal in  
 einem besondern Buche abhandle. — In  
 Betracht der Markscheidkunst glaubte ich,  
 daß meine Abhandlung davon durch die  
 neuern vortrefflichen Arbeiten Herrn Hofr.  
 Kästners \*) und Herrn Lemmens \*\*)  
 für entbehrlich gehalten werden mögte. —  
 Also wird hiemit gegenwärtiges Buch ge-  
 schlossen, und ich freue mich, daß es von  
 vielen Kennern nicht ganz ohne Beifall auf-  
 genommen worden ist, ob ich gleich wohl  
 einsehe, daß besonders der Vortrag an  
 manchen Orten anders seyn dürfte; doch  
 hoffe ich, daß die Leser an Gründlichkeit  
 nicht

\*) Anmerkungen über die Markscheidkunst 2c. 2c.  
 Göttingen, 1775.

\*\*) Gründliche Anleitung zur Markscheidkunst,  
 von J. B. Lempe. Leipz. 1782.

nicht viel vermessen werden. — Eine zweite Auflage, die vielleicht bald zu erwarten steht, kann zu allerlei Verbesserungen Gelegenheit geben.

Von der Geschichte und der Literatur einzelner Gegenstände ist gehörigen Ortes so viel beigebracht worden, daß ich es für unnöthig erachtete, das Buch durch eine zusammenhängende Geschichte der praktischen Geometrie noch um ein Kapitel zu vergrößern.

Was mir in dem ganzen Buche eigen ist, werden Leser schon von selbst finden, ohne daß ich es gerade an jedem Orte anzeigen hätte. So viel kann ich indessen behaupten, daß ich eigene Vorschläge allemal auch durch die Ausübung vorher zu prüfen gesucht habe.

In dem XXXII. Kapitel kommen unterschiedene Lehnsätze aus der Astronomie vor, eine Ausschweifung, die man nach der Beschaffenheit der dort behandelten Gegenstände nicht für überflüssig halten wird. — Von Messungen, die ins Große gehen, und den Charten einer ganzen Provinz, ist daselbst das wichtigste gesagt worden. Daß ich dabei überall den be-  
reits



teils in den vorstehenden beiden Theilen beschriebenen Winkelmessern zum Grunde gelegt habe, wird der Methode im Ganzen nicht entgegen stehen. Bey andern einge- richteten Werkzeugen werden sich leicht die erforderlichen Abänderungen treffen lassen. Aus der Beschaffenheit der Umstände und der Wichtigkeit einer Vermessung, wird übrigens die Größe des Werkzeuges zu be- stimmen seyn. Meiner Meinung nach, dürfte ein Winkelmesser nach der vorhin beschriebenen Einrichtung von etwa  $1\frac{1}{2}$  par- iser Fuß im Durchmesser schon zu der geometrischen Aufnahme einer ansehnlichen Plötzlichkeit zureichen, wenn einem Manne von gehörigen Einsichten das Geschäfte übertragen wird.

Von dem Niveliren habe ich im XXXIII. Kapitel das brauchbarste ge- sagt. Verschiedene dahin gehöriger Ge- genstände habe ich der Kürze halber über- gehen müssen.

Mittdorf, im März 1783.

Druck bey Joh. Tob. Mannes

in Mittdorf

Vor

## Vorermnerung

### zur zweiten Auflage.

**A**uch dieser dritte Theil hat mehrere kleinere und größere Zusätze erhalten, die literarischen nicht zu rechnen, die man überall gehörigen Ortes finden wird. Ich will hier nur einige derselben anführen.

Im 249ten §. ist verschiedenes zu den Vermessungen der Wälder hinzugekommen.

Im 335ten §. habe ich für nöthig gefunden, einige Umstände anzuführen, worauf man bey der Bestimmung des ökonomischen Werthes der Grundstücke zu sehen hat.

Im 344ten §. ist mehreres deutlicher auseinander gesetzt, auch die dazu gehörige Figur etwas abgeändert worden.

Im 346ten §. habe ich auch gezeigt, wie man aus der Mittagshöhe der Sonne die Polhöhe findet, und es durch das Beispiel der Erlanger Polhöhe erläutert.

Im 355ten §. habe ich eine Vergleichung zwischen der Triangular- und Parallelmethode zur Aufnahme eines Landes, beizufügen für nöthig erachtet.

Im 373ten §. ist gezeigt worden, was beim Wasserröhrchen die Abweichung der Ziel-Linie des Fernrohrs von dem Nivellir-Linien mit der Wasserfläche der Libelle für Folgen hat, sich zieht, wenn man das Werkzeug nicht genau in die Mitte zwischen beiden Abwägungspunkten stellt.

Im 375ten §. habe ich auch einen kurzen Begriff von der Reichischen Wasserröhrchenwaage gegeben, und im

377ten §. noch einiger Wasserröhrchenwaagen erwähnt, auch gezeigt, wie man an einer jeden Station das Nivelliren vervielfältigen, und daraus Vortheile in Absicht auf die Richtigkeit der Arbeit erhalten könne.

Zuletzt habe ich noch etwas von Denrometern, oder Baumeßern hinzugefügt.

Mehrere kleine Zusätze, Abänderungen des Vortrags u. dgl. wird man gehörigen Ortes selbst finden.

Seit der neuen Ausgabe des zweiten Theiles dieser praktischen Geometrie hat Hr. Conrector Voigt in Quedlinburg wieder

Zusätze zu seinen neuesten Versuchen zur Erleichterung der praktischen Geometrie, Leipzig, 1794 herausgegeben, und sich darin gegen einige Erinnerungen, welche ich gegen seine neue Methode, Figuren mit dem Meßtische aufzunehmen, und gegen seinen Secundenmesser gemacht hatte, vertheidigt und noch einige andere Vermessungsarten beigefügt.

Ich will mich hier gar nicht in einen Streit mit Hrn. B. einlassen. Auch was er in gegenwärtiger Schrift gegen das gewöhnliche Verfahren, den Meßtisch zu richten, gegen den Gebrauch der Fuß und des gewöhnlichen Stativs u. s. f. vorbringt, wird schwerlich dasjenige, was ich zum Vortheile dessen im zweiten Theile der neuen Ausgabe beigebracht habe, umstoßen. Aber nur muß ich mich gegen einen sehr ungerechten Vorwurf rechtfertigen, den er mir macht, und in seinen neuesten Zusätzen sehr umständlich wiederholt, nemlich daß ich in der ältern Ausgabe die Schwierigkeiten, bey dem gewöhnlichen Verfahren den Meßtisch über der zweiten Station einzurichten, nicht gefannt

Parallelen haben sollte. Und diese  
 Behauptung decket sich fast alles, was  
 Hr. B. in seiner Schrift noch ferner vor-  
 trägt. Er führt zur Bestätigung sei-  
 nes Vorwurfs S. 5. bloß den 22sten  
 §. der ältern Ausgabe meiner pratti-  
 schen Geometrie an, wo ich frey-  
 lich nicht so umständlich, als es Hr.  
 B. verlangt, von diesen Schwürig-  
 keiten geredet habe. Er hätte aber statt  
 dieses Jes. sich nur die Mühe geben dür-  
 fen, den IVten Absatz des 227sten Jes der  
 ältern Ausgabe zu lesen, so würde  
 er sich überzeugt haben, daß ich diese  
 Schwürigkeiten nicht nur gekannt, son-  
 dern auch diejenigen Vorschriften und Mit-  
 tel zur Hebung derselben angegeben habe,  
 die mir für solche, die sich einigermaßen  
 darin würden geübt haben, vollkommen  
 hinlänglich schienen. Daß ich nachher im  
 183sten §. der neuen Ausgabe mich  
 weiter darüber verbreitet, und insbeson-  
 dere für ungeübtere eine Schraube an der  
 Gabel empfehlen habe, um ohne Zeitver-  
 lust die im 227sten §. (IV.) d. ält. Ausg.  
 gegebenen Vorschriften befolgen zu können,  
 ist, Hr. B. zu Gefallen geschehen. Ich  
 glaub-



glaubte, daß einem Jeden die Bequemlichkeit, die Gabel während dem Einrichten des Meßtisches befestigen zu können, um sie vor dem Herunterfallen zu sichern, bei der ersten besten Operation die natürliche Mathematik selbst lehren würde, und ließ es daher in der ältern Ausgabe bloß bei den im 227sten §. IV. angegebenen Vorschriften bewenden. Aber wenn Hr. D. diesen Absatz des 227sten §es der ältern Ausgabe (in der neuern ist es die Anmerkung (4) des 183sten §es) anders durchgelesen hat, so ist mir unbegreiflich, wie er behaupten kann, ich habe jene Schraube nur erst ausgedacht, um den Vorwurf von mir abzulehnen, daß ich, so wie alle Feldmesser, Gelehrte und Ungelehrte, die Mensel in der zweiten Station nicht sicher zu richten gewußt, und dadurch die allgemein gebrauchte fehlerhafte Anweisung in aller Eil zu verbessern gesucht habe. Freylich ist die Befestigung der Gabel ein wesentlicher Vortheil für solche, welche nach den im 227sten §. IV. der ältern Ausgabe gegebenen Vorschriften, nicht Augenmaas und Geschicklichkeit der Hände, genug haben,

die Sache auch ohne Befestigung der Gabel zu bewerkstelligen, aber diese Schraube ist kein Beweis, ich habe den Vorwurf, jene Schwierigkeiten nicht gekannt zu haben, dadurch nur stillschweigend von mir ablehnen wollen. Diese Schwierigkeiten sind ja a. a. O. so deutlich gesagt, daß ich wahrlich nicht weiß, was Hr. V. mit seinem Vorwurfe eigentlich will. Daß bisher nicht jeder Feldmesser sich einer Schraube an der Gabel bedient habe, um den Meßtisch richtig zu stellen, ist wohl nur ein Beweis, daß ein Geübter ihrer auch allenfalls entbehren könnte, so wie man z. E. auch nicht nöthig hat, allemahl in jeden Punkt auf dem Meßtische eine Nadel zu befestigen, um das Diopterlinial richtig anzulegen. So etwas ist für Anfänger wesentlich, für Geübte eine Bequemlichkeit. Daß Hr. V. die Sache so schwer fällt, dafür kann ich freylich nicht. Ich versichere ihn aber, daß ich einen Meßtisch, wenn es darauf ankommt, sogar ohne Gabel richtig und ohne Zeitverlust stellen will. Habe ich gesagt, daß die Sache ohne Befestigung der Gabel schwer sey, so muß man immer dabei

be-

bedenken, daß jedes Ding seine Uebung haben will, die man aber doch wahrlich bey einem Geschäfte, wie dieses, sehr bald erlangt. Mathematische Schärfe wird begreiflich hiebey Niemand verlangen, ist auch ganz und gar nicht nöthig. Man muß zu beurtheilen wissen, unter welchen Umständen bey diesem Geschäfte ein Fehler von 1 oder ein paar Zoll in der gehörigen Stellung des Punktes auf dem Meßtische über dem auf dem Boden, von bemerkbaren Folgen ist oder nicht. Gewiß wird es immer von geringern Folgen seyn, als das Ziehen von Linien auf dem Meßtische, die eigentlich gar nicht zur Operation gehören. Wenn sich eine Figur auf dem Meßtische nicht schließen will, so ist dieß in den wenigsten Fällen ein Erfolg jener Fehlerchen, und Hr. B. irrt sich sehr, wenn er glaubt, bey dem Verfahren mit der Zollmannischen Scheibe werde sich allemal die Figur schließen. Das sagen nur diejenigen, welche durch die Zollmannische Scheibe den Meßtisch haben verdrängen wollen, und nicht wissen, was die Fehler des Visirens, Fehler im Auftragen gemessener Linien, fehlerhaft gemessene Linien selbst.

und mehrere andere Dinge für Folgen nach sich ziehen. Zollmann ist selbst so bescheiden, nicht zu behaupten, daß nach seinem Verfahren allemal ein sicherer Schluß der Figur herauskomme. Uebrigens ist das bey seinem Verfahren immer ein wesentlicher Fehler, daß man nicht leicht eher, als zu Hause bey'm Auftragen wissen kann, ob sich die Figur schließen wird, und wenn Hr. B. S. 34. meynt, man brauche keine so mühsamen Hülfsmittel und leidige Correcturen (nemlich das Zurückvisiren nach bereits festgelegten Punkten) bey seinem und dem Zollmannischen Verfahren, so muß er würtlích noch nie eine Geldmark von einer beträchtlichen Größe aufgenommen, und die Vortheile des Zurückvisirens zur Prüfung der Arbeit kennen gelernt haben. Gesezt auch, daß er selbst vollkommen Meister über das *errare humanum* wäre, kann er gut das für stehen, daß seine Mitgehülfsen es sind, daß nicht z. E. ein Kettenzieher statt 2 Ruthen, einmahl drey ansagt u. dgl. Ich glaube, daß so etwas einem Jeden bey seiner Praxis einmahl begegnet seyn wird. Werden falsche Maße aufgetragen, so ent-

entdeckt sie das Zurückvisiren nach bereits festgelegten Punkten sogleich. Ein Feldmesser kann unmöglich Alles selbst thun, und muß also Fehler, die seine Gehülfen begangen haben, zu entdecken wissen. Doch was verschwende ich bey einer Sache, die so klar ist, viel Worte. Ich komme von meinem Hauptzwecke ab, mich bloß gegen den obgedachten Vorwurf des Hrn. B. gerechtfertigt zu haben, und dieß ist, glaube ich, hinlänglich geschehen. Ist Hr. B. nicht damit zufrieden, so sey es. Mir ist übrigens die Zeit zu edel, mich noch länger mit einem Streite abzugeben, dessen Gegenstand so geringfügig ist, wenn auch Hr. B. noch einen ganzen Quartanten gegen mich schreiben wollte, und bedaure herzlich, daß ihm das gewöhnliche Verfahren, den Meßtisch so zu stellen, wie sich gehört, so viel Mühe macht. Was er aber zur Empfehlung seiner neuen Art, den Meßtisch zu richten, noch ferner beynbringt, widerlegt im Ganzen genommen, dasjenige nicht, was ich dagegen eingewandt habe. Die Vertheidigung seines Secundenmessers gegen



meine Erinnerungen überlasse ich dem  
Publikum zu entscheiden, und versichere  
Hrn. B. übrigens meiner Hochachtung.

Erlangen, im Januar 1795.

Joh. Tob. Mayer.

---

## Vorerinnerung zur dritten Auflage.

Auch dieser dritte Theil hat hin- und wieder einige Zusätze erhalten z. B. § 255. XVIII. §. 288. §. 309. Zus. I. Anm. §. 382. Anm. Hauptsächlich sind aber überall die neuesten Schriften und Aufsätze über diese oder jene Gegenstände der praktischen Geometrie hinzugefügt worden. Verbesserungen und Abänderungen des Vertrags wird man hin- und wieder ebenfalls bemerken. Auch sind einige Kupfertafeln, die durch die öftern Abdrücke der vorhergehenden Auflagen undeutlich geworden, neu gestochen, und andere verbessert worden. Druckfehler von Erheblichkeit werden eben nicht vorkommen.

Göttingen, im December 1803.

Joh. Tob. Mayer.

---

## Vorerinnerung

### zur vierten Auflage.

---

Es hat diese vierte Auflage noch eine Kupfertafel erhalten, weil ich es für nöthig fand (§. 346.) auch etwas von dem Gebrauche der katoptrisch dioptrischen Werkzeuge zur Ausmessung der Höhenwinkel, und von dem Verfahren aus einer trigonometrischen Messung die geographischen Längen und Breiten der Oerter zu finden, beizubringen, bey welcher letztern Bestimmung ich denn zugleich auf die sphäroidische Gestalt der Erde mit Rücksicht genommen habe, damit man nicht glaube, es fehle dieser praktischen Geometrie etwas erhebliches. Sonst sind noch mancherley Bemerkungen, und literarische Notizen hinzugekommen, die jeder an den gehörigen Orten selbst finden wird.

Göttingen, im März 1818.

Joh. Eob. Mayer.

---

Inhalt

## I n h a l t

### des dritten Theils.

#### XX. Kapitel.

**Vermessung der Wiesenstücke** S. 245. Wie man die Messung fortsetzt, wenn ein Ueberzug des Meßtisches vollgearbeitet ist. das XVI.

**Ueber die Eigenschaften der Verbindungslinien, das Auftragen und Zusammenhängen der einzelnen Entwürfe.** S. 246. Penthers Verfahren, Messungen fortzusetzen. das. V. Erinnerungen dagesen. VI. Es ist vorthailhaft, zwey Reißbretter als Meßtische mit sich zu führen. VII. Die Leinwand zum Auftragen der Platten zuzubereiten. VIII. Andere Methoden, die Messungen mit einander zu verbinden. XI.

Von

Von Vermessung der Felder und Wälder. S. 247.

Es ist dabey vortheilhaft wenn das Stück, das man jedesmal auf den Meßtisch bringt, in natürliche Gränzen eingeschlossen ist, und man immer von größern Stücken auf kleinere fortgeht, um die Folgen der Fehler möglichst zu vermindern.

Vermessung der Wälder. S. 249. Werden am besten aus der Peripherie entworfen. I. Wie man zu verfahren habe, wenn der Umlreis eines Grundstücks nicht zugänglich ist. IV.

Vermessung bergiger Gegenden. S. 250.

Entwerfung der Flüsse und Ströme. S. 251. Vortheile, wenn man an zweyen Standpunkten zugleich einen Beobachter mit einem Meßtische haben kann. IV. Ein Verfahren, einem Gehäusen in der Ferne einen gemessenen Winkel kund zu machen. V.

Ausmessung der Gärten. S. 252.

— — der Städte. S. 253.

— — der Dörfer. S. 254.

## XXI. Kapitel.

Vermessung einer ganzen Flur. S. 255. Wird auf gewisse Linien gegründet, die man durch die Flur absteckt IV. Vortheile davon, V. Wie einzeln gemessene Stücke einer Flur in eine richtige Verbindung können gebracht werden. VII. Beispiel als einer erdichteten Feldmark. VIII.

Einige Anmerkungen, das Auftragen betreffend. S. 256.

Berichtigung einer Flurkarte. S. 257.

## XXII Kapitel.

Von der Ausarbeitung einer Flurcharte. Dabin-  
gehörige Werkzeuge II., Farben III., und deren  
nöthige Eigenschaften. S. 258.  
Ueber die Schönheit eines illuminirten Kiffes. S.  
259. I. Schatten und Licht, II.,  
Auftragung der Farben. S. 260.  
Von den unterschiedenen Bezeichnungsarten einzel-  
ner Gegenstände in einer Flur, und deren Illu-  
minirung. S. 261. Ausarbeitung der Wiefens-  
plätze I., Acker II., Wälder III., Flüsse IV.,  
Berge V., Gebäude VI., Wege und Grän-  
zen VII.  
Anmerkungen über die benutzten Bezeichnungs-  
arten. S. 262.

## XXIII. Kapitel.

Nähere Beschreibung einer Feldcharte, nebst der  
Einrichtung eines Vermessungsregisters. S. 263.  
Saalbücher, Lagerbücher. S. 264.  
Man kann die Entwürfe einzelner Stücke einer Feld-  
mark zum Gebrauche der Saal- und Lagerbücher  
auch bequem in ein Buch zusammenbinden, und  
die Art, wie diese Stücke zusammenhängen, in  
einem kleinern Hauptrisse darstellen. S. 265.

## XXIV. Kapitel.

Vom Kopieren und Verjüngen der Figuren. — Ein  
Stück einer Flur nach einem gegebenen Verhält-  
niß zu verjüngen. S. 266. Merke dabey, VIII,  
Penthers Verfahren. S. 267.

Andere

Audere Verjüngungsmethoden. S. 268. der Storch-  
 schnabel. I. Der Verjüngungszirkel. II.  
 Zum Kopieren bedient man sich mit Vortheil auch  
 der Kopiernadel. S. 269.

## XXV. Kapitel.

Von unterschiedenen in der praktischen Geometrie  
 und im gemeinen Leben üblichen Flächenmaßen.  
 S. 270. Die Quadratruthe an jedem Orte hängt  
 von der Menge der Längenfusse ab, die auf eine  
 Längentruthe gerechnet werden. I. Eine Tafel da-  
 zu für unterschiedene Gegenden. II. Wie man  
 das absolute Verhältniß der Längen und Qua-  
 dratruthen findet. III. IV. Tafel für unterschiedene  
 Feldmaasse. XII.

Eine Aufgabe über die Vergleichung derselben.  
 S. 271.

## XXVI. Kapitel.

Ausrechnung des Quadratinhalts der Felder durch  
 Dreyecke. 272.

Aus den drei Seiten eines Dreyecks den Inhalt  
 zu finden. S. 273.

Anwendungen und Vortheile davon. S. 274.

Wenn alle 3 Seiten einander gleich sind. S. 275.

Die Fläche eines Trapezii zu finden. S. 276.

Anwendung auf Vielecke; deren Inhalt durch For-  
 meln ausgedrückt. S. 277. 278. 279. 280.

Die Fläche einer krummlinigten Figur durch Zerle-  
 gung in Trapezien. S. 281.

Wie man gleich auf dem Felde die Trapezien be-  
 stimmt. S. 282.

Vor:

Vortheile, wenn die Trapezien durchaus einerley Höhe bekommen könnten. S. 283. 284.

Praktische Vortheile. S. 285.

Die Formel für die Bestimmung des Inhalts durch Trapezien noch einfacher einzurichten, so daß man dabey aller weitläufigen Rechnungen überhoben ist. S. 286.

Gebrauch der Reihe zur Bestimmung der Fläche einer Figur. S. 287. Sie geben nicht viel Genauigkeit. III.

Noch ein Verfahren. S. 288.

Korrektion einzelner berechneter Stücke einer Feldmaß, damit deren Summe vollkommen genau mit dem Ganzen übereinkomme. S. 289. Vortheile davon. IV.

Eine andere Berechnungsart. S. 290.

Wie man bey Feldern mit parallelen Scheidungsgränzen den Inhalt einzelner Stücke leicht durch eine Regel Detri finden könne. S. 291.

## XXVII. Kapitel.

Verwandlung der Figuren in gleich große Dreyecke. — Ein gegebenes Viereck in ein Dreyeck zu verwandeln, dessen Spitze sich in einer gegebenen Ecke der Figur befindet, und die Grundlinie längst einer gewissen Seite des Vierecks falle. S. 293.

Eben die Aufgabe auf ein Fünfeck angewandt, S. 294.

Ein allgemeiner Lehrsatz zur Verwandlung der Figuren. S. 295.

Anwendung davon. S. 296.

Fernere



Fernere Anwendung auf Figuren mit lauter auswärtsgelenden Winkeln. S. 297.

Die Aufgabe aufzulösen, wenn das Verfahren (S. 267.) Unbequemlichkeiten hätte, besonders bey Figuren mit einwärtsgelenden Winkeln. S. 298. Das Verfahren überhaupt, einwärtsgelende Winkel wegzuschaffen II., oder eine gebrochene Gränze in eine geradlinigte zu verwandeln. VII.

Anwendungen davon in einer Aufgabe. S. 299. Vergleichen des Verfahrens (S. 297.) mit dem (S. 298.), nebst den Vortheilen, wenn sich beyde bey der Verwandlung anbringen lassen. S. 300.

Die gemiesenen Methoden sind von Job. Mayer zuerst allgemein behandelt worden. S. 301.

Ein Verfahren, sehr bequem jede Figur in ein gleichgroßes Rechteck zu verwandeln. Die Gründe dazu. S. 302.

Anwendung davon in einem Beispiele. S. 303.

Besonders die Vortheile desselben bey Verwandlung krummlinigter Figuren. S. 304.

Konstruktion der Formel (S. 283. IV.) — S. 305.

## XXVIII. Kapitel.

Theilungen der Felder durch bloße Rechnung. S. 307.

Von einem Trapezio ein beliebiges Stück abzuschneiden. S. 308. Formeln dazu. V. IX.

Verzeichnung dieser Formeln. S. 309.

Ein dreieckiges Feld durch parallele Linien in beliebige Theile zu theilen. S. 310.

Jede Figur so zu theilen, daß die Scheidungslinien mit einer beliebigen Richtung parallel laufen. S. 311. Ein Beispiel das. XII.

Anmerkungen über gewisse Unbequemlichkeiten dieser Theilungsart. S. 312.

Eine krummlinigte Figur durch Parallellinien zu theilen. S. 313.

Die Theilungen so zu bewerkstelligen, daß die Theilungslinien alle an eine gewisse Seite der Figur anstoßen. S. 314.

Anwendung davon. S. 315.

Ein vorgegebenes Feld zu theilen, daß alle Theilungslinien nach einem innerhalb der Figur liegenden Ort hinlaufen. S. 316.

Anwendung davon, nebst der Art, wie überhaupt den Bedingungen der Theilungslinien gemäß, bey der Berechnung des Inhalts verfahren werden müsse. S. 317.

Eine andere Aufgabe bey Theilungen. S. 318.

## XXIX. Kapitel.

Theilungen der Felder bloß durch Zeichnung. —

Die Aufgabe des 310ten S. durch Zeichnung aufgelöst. S. 319.

Wie zu verfahren sey, wenn alle Theilungslinien aus gegebenen Punkten in der Seite eines Dreys ecks ausgehen sollen. S. 320.

Die Aufgabe des 311. S. durch Zeichnung. S. 321.

Einige Anmerkungen darüber.

Ein Lehrsatz S. 322. analytisch erwiesen. Geometrischer Erweis desselben. S. 322. XVIII.

Die Aufgabe des 312 S. durch Zeichnung. S. 223.

Anmerkung darüber, Figuren mit einwärtsgehenden Winkeln betreffend. S. 324.

Die Aufgabe des 316 S. durch Zeichnung. S. 325.

Eine

Eine andere brauchbare Aufgabe, woben man die Verwandlung der Figur in ein Dreieck durch Zeichnung ersparen kann S. 326.

Schriftsteller über die Theilung der Figuren. S. 327.

### XXX. Kapitel.

Ein Grundstück, dessen Güte durchaus einerley ist, gehöret mehreren Interessenten; man soll es so theilen, daß jeder Besitzer seine zerstreut herumliegenden Stücke beyammen erhalte. S. 328.

Wie die Theilungslinien abgetragen werden. IV. Landvertauschungen. S. 329.

Wenn durch eine Flur eine Chaussee geführt worden, und verschiedene Besitzer von ihren Grundstücken dadurch verlohren haben, zu finden, wie ein anderes Stück Landes ihnen zur Entschädigung getheilt werden müsse. S. 330.

Ein Stück Feldes, auf welches von zwey dabey befindlichen Bauerhöfen keine bequeme Farth gehet, dergestalt zu theilen, daß jeder das seinige gleich unmittelbar hinter seinem Hofe bekommt. S. 331.

Wie ferner dabey zu verfahren sey, wenn die Bonität der Grundstücke dabey in Betrachtung kommen muß. das. Zuf.

Eine andere Repartitionsaufgabe. S. 332.

Ferner Theilungen, woben die Güte der Grundstücke erwogen wird. S. 333.

Eine brauchbare Anwendung davon auf die Vertheilung der Knappweiden, in einem Beispiele.

S. 334.

Allgemeine Bemerkungen über die Zusammenziehung der in einer Feldmark unordentlich herumliegenden Grundstücke. S. 335. Was eine

Wanne sey. das. II., nebst den Eigenschaften ders-

derselben; Bonitirung und Taxation derselben.

Wie die Wannen vertheilt werden müssen. III.

IV. 16. 16.

Eine unordentliche Gränze zweyer Felder in eine geradlinigte zu verwandeln. S. 336.

Theilung der Inseln nach den Vorschriften der Rechtslehrer. S. 337.

## XXXI. Kapitel.

Von Anlegung und Leitung der Strassen. S. 339.

Nothwendigkeit einer Kenntniß der Gegend. I.

Man ist genöthigt, meistens von der kürzesten

Richtung eines Weges abzuweichen. IV. Was

aber dabey zu beobachten sey. IV. Wie man

Hindernissen nach den Gesetzen des kürzesten We-

ges auszuweichen habe VII., und wie man vor-

züglich dabey auf die Kosten des Wegbaues sehen

müsse. Wie ein Weg am sichersten durch einen

Wald einem bestimmten Orte zugeführt werde X.

Wie man von einem gewissen Punkte aus, nach

mehreren Orten die vortheilhafteste Kommunis-

cation erhalten könne. XI. XII. Eine mechanis-

che Auflösung dieser sonst schweren Aufgabe.

XIV. XV. Man kann zwischen mehreren Orten

eine noch vortheilhaftere Strasse durchziehen,

wenn die Seitenwege nicht alle durch einen ge-

meinschaftlichen Ort der Hauptstrasse gehen dür-

fen. XVI. Aber die Auflösung dieser Aufgabe

erfordert Kenntnisse aus der Analysis des Unend-

lichen. XVII. Noch einige Anmerkungen über

die Leitung der Strassen, und den Umständen,

unter welchen sie vortheilhaft seyn kann, wenn

sie gleich nicht nach den Gesetzen des kürzesten

Weges geführt würde. XVIII.

## XXXII. Kapitel.

- Von den Charten eines ganzen Landes. S. 340.  
 Untersuchungen über den Einfluß der Krümmung der Erde auf geographische Messungen. S. 342.  
 Wie groß die Charte seyn darf, um den in S. 342. untersuchten Fehler für einen physikalischen Punkt anzunehmen. XII. XVII.  
 Gebrauch der Astronomie zum geographischen Landmessen. S. 343.  
 Die Höhe eines Sternes über dem Horizont zu messen. S. 344. Einrichtung des Winkelmessers dazu II.  
 Die Polhöhe eines Orts zu finden. S. 345. Gebrauch mehrerer Sterne dabei. XII.  
 Aus der Mittagshöhe der Sonne die Polhöhe zu finden. S. 346.  
 Anwendung der Spiegelsextanten oder ähnlicher catoptrisch = dioptrischer Werkzeuge zu Bestimmung der Mittagshöhe der Sonne, Sterne u. dergl. um daraus die Polhöhe abzuleiten. S. 346. III.  
 Den Unterschied der Mittagskreise zu finden. S. 347. Schwierigkeiten dabei. S. 348.  
 Ein Stück der Erdoberfläche zwischen zwey Mittagskreisen und Parallelen zu entwerfen, S. 349. Die Grade der Parallelkreise aufzutragen XIV., und ein Netz zum Auftragen der Dörter zu verfertigen. XV. Kreisbogen von sehr großen Halbmessern zu ziehen. XVIII.  
 Dörter nach den gegebenen Breiten und Längen derselben in das Netz einzutragen. S. 350.  
 Erläuterung des bisherigen, nebst Anmerkungen darüber. S. 351.  
 Bestimmung der Lage der Dörter durch geometrische Vermessungen. S. 352.  
 Nothwendigkeit einer vorläufigen Kenntniß des Landes S. 353., und der unmittelbaren Messung sehr langer Grundlinien. S. 354.

Netz

Nehe von Dreiecken, wodurch man die Lage der  
Orter bestimmt. Vergleichung der Triangular-  
und Parallelmethode. §. 355.

Ueber den Einfluß der Krümmung der Erde auf die  
drey Winkel eines Dreiecks. §. 356.

Wie die Winkel ins Manual getragen werden.  
§. 357.

Verbesserung der Winkel, die man nicht am wahren  
Stationenpunkte hätte messen können. §. 358.

Signale an den Stationen. §. 359. Hindernisse  
bey Messungen der Winkel an manchen Stationen.  
II. III. IV.

Nothwendigkeit einer vorläufigen Entwerfung der  
Hauptstandlinien. §. 360.

Anzustellende Berechnungen in Ansehung des ge-  
nauern Auftrages derselben. §. 361.

Völlig genauer Auftrag der Standlinien. §. 362.

Hierher gehörige Bemerkungen, die Genauigkeit des  
Auftrages betreffend. §. 363.

Verzeichnung der Orter, die man durch andere  
Dreiecke mit den Hauptstandlinien verknüpft hat.  
§. 364.

Nothwendigkeit einer Mittagslinie bey den bisher-  
rigen Aufgaben, nebst Methoden, sie genauer zu  
ziehen. §. 365.

Das Detail einer Messung geschieht mit dem Meß-  
tische und der Bouffole. §. 366. Gebrauch der  
Bouffole zu Gränzvermessungen. II.

Die Weite zweyer Orter, die man aus einer einzi-  
gen Standlinie nicht finden könnte, zu bestim-  
men. §§. 367. 368.

Bestimmung der Länge eines Grades des Mittags-  
kreises. §. 369.

### XXXIII. Kapitel.

Vom Wasserwägen. — Die Rothische Bergwaage.  
§. 370.

Nähere

- Nähere Bestimmung des Nivellirens. S. 371.  
 Bestimmung des Abhangs von einem Orte zu einem andern, ohne dabey die Weite derselben, die Höhe des Werkzeugs, das Gefälle u. dgl. erwägen zu dürfen. S. 372.  
 Unter welchen Umständen die Fehler dabey für die Sinne unmerklich. S. 373.  
 Werkzeuge zum Wassermägen. S. 374.  
 Sind in drey Klassen zu ordnen. Vitruvs Chorobates, S. 375. I. Mariottens Wassermäage II. Eine andere Einrichtung von Wassermäagen, wobey man sich zurückgeworfener Strahlen von der Oberfläche des Wassers bedient. de Fouchy. III. De la Hirens schwimmendes Fernrohr, als Wassermäage. Reiths Wassermäage. IV. Kühns Wassermäage. V.  
 Die Ließganigische Wassermäage. S. 376. Die Sissonische. das. II.  
 Die Branderische, Eckströmisches S. 377., Silberschlags Wassermäage das. II., und Hrn. Prof. Meinerts Wassermäage. III. Verschiedenes Nivelliren. V.  
 Die Picardische Wassermäage, S. 378. I. Die Hugenische II., Römers III., nebst Erwähnung einiger andern, Febur's u. dgl.  
 Signale an den Abwägungspunkten. S. 379.  
 Prüfung der Wassermäagen. S. 380.  
 Das Wassermägen selbst. S. 381.  
 Hogrevens Verfahren das. IX. Anm.  
 Das Barometer als Wassermäage. S. 382.  
 Zusatz von Dendrometern.  
 Anhang. Bestimmung der geographischen Längen u. Breiten, aus den trigonometrischen Vermessungen, mit Zuziehung der sphäroidischen Gestalt der Erde.

---

Der  
praktischen Geometrie  
Dritter Theil.

---

XX. Kapitel.

Anwendung der bisherigen Lehren auf die Vermessung einzelner Stücke einer Feldmark.

---

S. 244 Ein Feldmesser, der sich unterfängt, auch nur einen mäßigen Theil einer Flur in Grund zu legen, sollte doch wohl die unterschiedenen Vermessungsarten kennen, die ich besonders im XVIIIten Kapitel vorgetragen habe. Denn blos auf ein einziges Werkzeug, auf einerley Messungsmethode sich einzuschränken, wie das häufig der Fall bey denen ist,

Mayer's pr. Geometr. III. Th.      2      di-



die das Feldmessen wie ein Handwerk treiben, heißt auf dem Felde nur immer einerley Hindernisse und Schwierigkeiten antreffen, oder oft mit großer Weitläufigkeit nur sehr mittelmäßig das leisten, was mit beträchtlicher Ersparung der Kosten, theils genauer, theils in kürzerer Zeit geschehen könnte.

Ich dürfte wohl die Ausübung der bisherigen Lehren dem eigenen Nachdenken eines jeden überlassen. Da aber besonders Anfänger, auf die ich doch vorzüglich Rücksicht nehme, etwas umständlichere Anwendung der bisherigen Entwerfungsarten auf einzelne Fälle wünschen mögten, und ich auch sonst noch manches in Rücksicht des Ganges und der Ordnung, die man unter diesen oder jenen Umständen bei einer Messung zu beobachten hat, vermisste, so werde ich im gegenwärtigen Kapitel das noch Fehlende ergänzen, und die Entwerfung der gewöhnlichsten Gegenstände einer Flur, z. E. der Wiesenstücke, Aecker, Waldungen, Flüsse, Dörfer n. d. gl., als lauter einzelner Fälle, von denen ein Feldmesser seine Praxis anfangen muß, ehe er sich an zusammengesetzte Fluren wagen darf, zu erläutern suchen, und dabei unterschiedene Vortheile und Erinnerungen beibringen, welche im Vorhergehenden noch nicht erörtert werden konnten, und die manchem, nach  
Ver:

Verhältniß seiner Kenntnisse, mehr oder minder interessant scheinen werden.

Ich werde mich aber bey gegenwärtigen Aufgaben vorzüglich des Meßtisches bedienen. Von den Vortheilen dieses Werkzeugs bey Messungen, wo vieles anzumerken vorkommt, habe ich bereits im 115ten §. und an andern Orten geredet.

### Vermessung der Wiesenstücke.

§. 245. I. Da diese gewöhnlich ohne beträchtliche Abweichung in einer Horizontalen Ebene liegen, und meistens eine freye Aussicht verstatten, so kann man ihre Grundlegung unter die leichtesten Fälle rechnen, wo sich die Lehren des XVIIIten Kapitels anwenden ließen.

II. Vorläufig ist nun sowohl hier, als künftig, das eine der ersten Vorschriften, daß ein Feldmesser, ehe er zur wirklichen Aufnahme schreitet, vorher genau den Umfang und das Innere des zu vermessenden Places in Augenschein nehme, alle Hindernisse und Schwierigkeiten genau aufzeichne, und daraus die den Umständen gemäße Entwerfungsart beurtheile.

III. Kleine Wiesenstücke, worauf keine beträchtliche Hindernisse vorkommen, lassen sich bequem und am richtigsten bloß mit der Kette

vermessen (§. 215.). Krümmungen werden dabei durch Abscissen und Ordinaten bestimmt, von denen es aber nöthig ist, ein Diarium zu halten.

IV. Größere Plätze lassen sich vorzüglich aus ihrem Umfang entwerfen, wobei man theils nach einem beständigen Faden fortmisset, das heißt, alle Winkel und Seiten unmittelbar bestimmt (§. 222.), theils sich der Methode des 229ten §. bedient, je nachdem es die Umstände zu erfordern scheinen.

Im letztern Falle können abgesteckte Stäbe innerhalb der Figur, in Ermangelung anderer kennbaren Objecte, zu Richtpunkten angenommen werden (§. 229. I. II.)

V. Das Verfahren §. 229. wird man besonders in dem Falle sehr brauchbar finden, wenn an den Umfangslinien einer Figur Hindernisse vorkommen, die dieser Linien unmittelbare Messung erschweren.

Der Magnetrudel kann man sich dabei bedienen (§. 233.), aber nur in solchen Fällen, wo man den dadurch festzulegenden Ort des Meßtisches nicht mit äußerster Schärfe zu bestimmen für nöthig erachtet.

Soll aber ein festzulegender Standpunkt des Meßtisches in der Folge zu weitem Bestimmung und zu einem neuen Richtpunkt dienen, so wird

wird man nach §. 235. verfahren müssen. Man wird aber alsdann noch einen Meßtisch (ich will ihn A nennen) mit sich führen müssen, auf dem man die Lage eines solchen Standes gegen einige andere bereits festliegende, erst nach der Branderschen Methode entwirft, ehe man ihn auf den ersten Meßtisch in die gehörige Verbindung mit der übrigen Messung bringt.

Da dieser Meßtisch A nicht zum Zurückvisiren oder Einrichten nach bereits festgelegten Stationen, wie bei dem gewöhnlichen Gange der Vermessung gebraucht wird, sondern bloß dazu dienen soll, von einem willkürlich auf ihm angenommenen Punkte, nach dreyn bereits festgelegten Richtpunkten hinvisiren zu können, um nachher auf diese Visirlinien, nach Branders Art, das Dreieck, welches jene dreyn Richtpunkte bilden, abtragen, und dadurch die Lage des Standortes, woselbst sich der Meßtisch befindet, gegen jene dreyn Richtpunkte bestimmen zu können, so ist klar, daß zu diesem Besufe bloß ein ganz gemeiner und wohlfeiler Meßtisch, ohne alle Stellschrauben und sonstige Vorrichtungen welche zum gewöhnlichen Zurückvisiren und Einrichten des Meßtisches erforderlich sind, dienen kann. Von einem solchen Hülftische zu bequemerer Auflösung und Anwendung der Aufgabe des 235ten Ges wo die Umstände solche erfordern, wird

wird man sonst auch noch mancherley andere Vortheile haben, wie die Ausübung von selbst lehren wird, daher ich den Gebrauch desselben aus eigener Erfahrung sehr empfehle. Würde man mit dergleichen Tische nicht versehen seyn, so lassen sich wohl Hülfsmittel gedenken, auch ohne einen solchen die Aufgabe des 235ten Ses sogleich auf dem Haupttische selbst zu bewerkstelligen, wie z. B. die sinnreiche Methode des Hrn. Directors Vieth in Gilberts Ann. der Physik 54ter B. 3tes St. S. 311. Aber immer wird man doch finden, daß auf einem Meßtische, worauf bereits vielerley gezeichnet und aufgetragen worden ist, solche Methoden, woben allerley Hüfslinien, Perpendikel, Kreise u. dgl. zu ziehen sind, um den Standpunkt des Meßtisches festzulegen, mit mancherley Unbequemlichkeiten und Fehlern verknüpft sind, welche durch die Anwendung eines solchen Hüfstisches, von welchem man die nach Branders Methode bestimmten Punkte auf den Hauptmeßtisch abträgt, und mit der übrigen Messung in Verbindung setzt, gänzlich wegfallen.

Ein solcher Hüfstisch bedarf keines eignen Stativs. Er besteht bloß in einem Reisbrette, welches in seinem Mittelpunkte mit einem viereckigten Zapfen versehen ist, der in das viereckigte Loch des Cylinders H am Stativ des Haupt-

Haupttisches passen muß. § 108.9. Braucht man den Hülftisch, so hebt man den Haupttisch aus dem erwähnten Loche seines Stativs heraus, und setzt den Hülftisch ein, welchen man denn leicht durch die Beine des Stativs so genau horizontal stellen kann, als zu der auf ihm vorzunehmenden Arbeit erforderlich ist.

VI. Oft kann man auch aus einer angenommenen Standlinie nach §. 231. viele Punkte am Umfange und innerhalb des Wiesenstücks zu Papiere bringen.

Ueberhaupt finden die Entwurfungsarten im XVIIIten Kapitel bey Vermessung der Wiesenstücke fast alle ihre Anwendung. Nur ist man oft, vorzüglich bey größern Plätzen, genöthigt, nach Verhältniß der Umstände, der Bequemlichkeit, der verschiedenen Hindernisse u. s. w. mehrere Methoden mit einander zu verbinden.

VII. Zur Erläuterung diene der Wiesenplatz (Fig. I.), davon A, B, C, D, E, F einzelne Stücke vorstellen, deren richtige Gränzen und Besitzer man von erfahrenen Leuten, die man als Gehülfsen mitnimmt, angeben und gehörig mit Pfählen bezeichnen lassen muß.

VIII. Gleich Anfangs, ehe man zur Messung schreitet, muß man den ganzen Wiesenplatz umgehen, und einige kenntliche Objecte,  
z. E.

z. E. a, b, c, d, e, f, auswählen, die fünfzig sowohl zur Prüfung der Messung, als auch zu Richtpunkten dienen, durch Hülfe deren man den Meßtisch stellen, und auf demselben diese oder jene Standpunkte festlegen kann.

IX. Auch ist es vor dem Anfange der Arbeit sehr vortheilhaft; einige durch die Figur gehende Linien, besonders die längste, z. E. von i nach x, abzuschreiten, um den verjüngten Maasstab darnach proportioniren zu können.

Gesetzt, man fände  $i x = 2000$  Schritte, also ohngefähr 333 Ruthen.

Schon daraus würde sich einigermaßen beurtheilen lassen, ob sich der ganze Wiesenplatz auf einem Ueberzuge des Meßtisches entwerfen läßt, oder ob mehrere dazu nöthig sind.

Sollte der Meßtisch von gewöhnlicher Größe, also etwa von 18 Zollen seyn, und setzte man, daß eine Ruthe des verjüngten Maasstabes nicht kleiner, als den 10ten Theil eines Fusses genommen werde (wie solches in der That auch wohl nicht rathsam wäre), so betrügen die 333 Ruthen etwa 33 Zoll auf dem Papiere, und der Meßtisch müßte also gewiß mehrere male überzogen werden, um den Wiesenplatz mit dem nöthigsten Detail zu entwerfen; das heißt: man müßte die Messung theilweise vornehmen, und nachher auf Mittel den-

ken,

ten, die Entwürfe einzelner Stücke zu Hause mit einander zu verbinden. Wie viel Ueberzüge des Meßtisches überhaupt aber erfordert werden, ergiebt sich benläufig aus einem rohen Entwürfe des ganzen Plazes; meistens wird sich aber solches schon aus einigen andern abgescritteten Linien der Figur beurtheilen lassen.

X. Ist ist aber die Größe des verjüngten Maasstabes schon vorgeschrieben. In diesem Falle hat das vorläufige Abschreiten sowohl der längsten, als auch einiger anderer Linien, den Vortheil, bequemer den Punkt auf dem Meßtische auswählen zu können, von dem man die Messung anzufangen gedenkt. Während der Arbeit findet sich dann schon von selbst, wie viel man von dem ganzen Wiesenstücke auf jeden Ueberzug des Meßtisches bringen kann.

XI. Ich will sehen, bei gegenwärtigem Wiesenstücke habe man unter den (IX.) angenommenen Umständen, daß nämlich die längste Linie durch die Figur ohngefähr 2000 Schritt betragen, und eine Ruthe des verjüngten Maasstabes nicht größer, als den 10ten Theil eines Follers genommen werden sollte, nach dem Ausgenmaße und mit Beyhülfe eines etwa schon vorhandenen rohen Entwurfs gefunden, daß sich ganz bequem erstlich die drey einzelnen Stücke A, B, C zusammen auf einen, und  
da



dann die andern drey D, E, F auf einen zweyten Ueberzug des Meßtisches bringen lassen, ohne befürchten zu dürfen, daß bey einer geschickten Wahl des ersten Punktes auf dem Papiere, von dem man jedes Stückes  $h a i b c v d n z k h$ ;  $n x y k z n$  Messung anfängt, Theile davon zu nahe an den Rand des Meßtisches kommen, oder gar darüber hinausfallen mögten.

XII. Nun bringe man aus einer bequemen Standlinie, z. E.  $a h$ , vor allen Dingen, erst einige von den angenommenen Richtpunkten, z. E.  $c, d, m$ , auf den Meßtisch, nach (S. 231.); vergesse auch nicht die Richtung der Magnetnadel zu ziehen.

XIII. Hierauf würde man etwa nach der Richtung  $a i b c d n$  den äußern Umfang der drey an einander hängenden Stücke A, B, C auf den Meßtisch bringen.

Zwischen  $a, i$ , wo weiter keine besondern Hindernisse die Messung unterbrechen, könnte man nach (S. 222.) verfahren, oder auch, um selbst die Messung der Linien  $a g, g r, r i$  zu ersparen, nach (S. 229.), wobei denn der Nutzen der aus der Standlinie  $a h$  bereits festgelegten Punkte  $a, h, c, d, m$  erhellen wird.

Zwischen  $i$  und  $b$  ist eine Anhöhe vorhanden, die das Visiren und Messen von  $i$  nach  $b$

vers

Verhindert. — Hier würde also, zur Bestimmung der Winkelpunkte zwischen i und b, die Stellung des Meßtisches nach der Magnetnadel, und der Gebrauch einiger der bereits festgelegten Punkte a, h, c, d, m zu empfehlen seyn (S. 233.).

Den Punkt c, folglich bc, hat man schon, sobald man bis b mit der Messung gekommen ist. Nämlich c aus (XII.).

Von c nach n sind Krümmungen zu entwerfen.

Um dazu nicht gar zu viel Stände nöthig zu haben, so stecke man längst der Krümmung so lange Linien ab, als es angehet, doch so, daß die zu messenden Ordinaten nicht zu lang werden, und verfähre nun nach (S. 222 ic.).

Bei c würde ich aber, um die längst der Krümmung abgesteckte gerade Linie cv auf dem Meßtische richtig zu erhalten, letzteren nicht durchs Zurückvisiren nach b einrichten, weil b durch die Magnetnadel bestimmt worden.

Sicherer würde ich ihn durch Hülfe anderer bereits festliegenden Objecte, z. E. m, zu dessen Bestimmung keine Magnetnadel gebraucht wurde, in die gehörige Lage bringen.

XIV. Nachdem man bis n gekommen ist, so wird die Lage der beiden Gränzlinien n 3  
und

und  $3. k$  anzugeben seyn. Diese ergibt sich vermittlest des Punktes  $3$ , den man entweder durch Hülfe der bereits festliegenden Punkte (XL.) nach S. 235.-bestimmen, oder durchs Visiren längst  $n 3$ , und durch wirkliches Messen und Auftragen der Länge  $n 3$  erhalten könnte. Letzteres würde ich vorziehen, weil sich hier auf  $n 3$  ein Gränzpunkt  $5$  befindet, dessen Entfernung  $n 5$  man zugleich auch messen und auftragen könnte.

XV. Nachdem bey  $3$  der Meßtisch nach  $n$  oder einem andern schicklichen Punkt, z. E.  $m$ , zurückgerichtet worden, so ziehet man auf ihn die Richtung  $4 3 k$ , misst die Entfernungen von  $3$  nach  $4$  und von  $3$  nach  $7$ , und bestimmt dadurch die Gränzlinien von  $4$  nach  $k$ , von  $r$  nach  $4$ , von  $n$  nach  $3$ , und es ist nun nichts mehr übrig, als noch die Krümmung zwischen  $h$  und  $k$  zu entwerfen.

In die gemessenen Wiesenstücke  $A, B, C$  setzt man Zahlen oder Buchstaben, und bemerkt in dem Manuale neben diesen Zahlen die Eigenthümer dieser Stücke, und da die auf den Linien  $n 3, 3 k$  bemerkten Punkte  $5, 7$ , Gränzpunkte solcher Stücke  $D, E$ , die man erst auf dem folgenden Ueberzuge des Meßtisches erhält, bezeichnen, so kann man deren Bedeutung auch einstweilen dabey schreiben, wenn es, Verwirrung zu vermeiden, nöthig scheinen sollte.

XVI.

**XVI.** Nun würde ein Ueberzug des Meßtisches, oder eine Platte, vollgearbeitet seyn. Auf ihr befänden sich die drei an einander hängenden Stücke A, B, C, ohngefähr wie Fig. II. Nro 1.

Man überziehe den Meßtisch von neuem, und schreite zur Aufnahme der folgenden drei Stücke D, E, F.

Um sowohl die Messung da fortsetzen zu können, wo man auf der ersten Platte aufgehört hatte, als auch die folgenden Stücke D, E, F, mit den erstern A, B, C, in eine richtige Verbindung zu bringen, so fasse man die Weite zwischen ein paar Punkten, z. E. n und k, die man auf der erstern Platte schon hat, und die nahe genug an den Seiten liegen, wo man die Messung fortsetzen will, und trage solche auf den frisch überzogenen Meßtisch Nr. 2. an eine schickliche Stelle von x nach v, bringe alsdann den Meßtisch Nr. 2. über n oder k (Fig. I.), und richte v x längst nk oder kn zurück, je nachdem man von n oder von k an, längst des Umfangs der drei Stücke D, E, F, zu arbeiten anfangen will, und schreite nun zur Aufnahme derselben, wobei man denn, nach Verhältniß der Umstände, wie vorhin zu verfahren hat.

Zum Behufe der Arbeit wird es gut seyn, etwa aus der Standlinie nk sogleich einige Objecte

jecte

jecte e, f, als neue Richtpunkte festzulegen, denn die erstern, als c, m, u. dgl., werden nicht mehr gebraucht werden können, sie müssen denn etwa so nahe an der Verbindungslinie nk liegen, daß man sie auch auf dem frischen Ueberzug des Meßtisches bringen könnte, und doch noch für die drei Stücke D, E, F, Raum genug übrig behielte.

Hat man nun endlich D, E, F vermessen (wobei man denn immer erst den ganzen äußern Umfang bestimmt, ehe man die innern Scheidungslinien, z. E. von 7 nach 6 u. s. w. entwirft), so wird das Wiesenstück DEF, an das erstere ABC, mittelst der angenommenen Verbindungslinie nk, gehörig angehängt, und so ist die ganze Wiesenflur vermessen.

XVII. Gehe durch diese Flur ein Fußsteig, ein Wassergraben, oder so etwas, wie die punktirte Linie ausweist, so wird es, im Fall diese Dinge nicht besondere Gränzen abgeben, zureichend seyn, nur deren beträchtlichste Krümmungen zu entwerfen, wobei man denn vieles nach dem Augenmaße oder durch bloßes Abschreiten der Abscissen und Ordinaten, in Rücksicht einer zu deren Bestimmung gezogenen Abscissenlinie, verzeichnen mag. Vorzüglich bemerke man die Punkte, z. E. 2, 8, 9, wo der Fußsteig in wirkliche Gränzlinien einschneidet.

Wo man selbhergestalt hin und wieder sich der Schritte bedient, da wird es bequem seyn, auf dem Meßrische zwei Maaßstäbe zu haben, einen, um die Ruthen selbst, und dann einen andern, die gefundenen Schritte in gehörigem Ruthenmaasse darzustellen.

Hierbey muß man nun wissen, wie viel Schritte z. E. auf 5 Ruthen gehen. Gesezt 30 Schritte betragen 5 Ruthen.

Man theile also 5 Ruthen des verjüngten Maaßstabes in 30 gleiche Theile, so hat man die einzelnen Schritte.

### Ueber die Eigenschaften der Verbindungslinien, das Auftragen und Zusammenhängen der einzelnen Platten.

§. 246. Damit verschiedene Entwürfe, die man nach und nach auf einzelnen Ueberzügen des Meßrishes bekommt, ihre erforderliche Genauigkeit erhalten, und auch nachher in eine richtige Verbindung gebracht werden können, so sind dabey einige Vorsichten zu beobachten.

I. Müssen zu Verbindungspunkten, dergleichen k, n im vorhergehenden §. waren, immer solche gewählt werden, die auf dem Felde mit vorzüglicher Genauigkeit und Schärfe bestimmt worden sind.

Es würde nicht rathsam seyn, solche dazu zu nehmen, zu deren Bestimmung man sich etwa der Magnetnadel bedient hätte.

Am sichersten ist es, wenn  $k$ ,  $n$  unmittelbar aus der Standlinie  $ah$ , oder einer andern schieflichen festgelegt sind.

Solche Punkte, durch Hülfe deren eine Messung fortgesetzt, und demnachst eine Platte mit der nächst vorhergehenden verknüpft wird, trage man von der zuletzt vollgezeichneten Platte auf den frisch überzogenen Meßtisch an einen schieflichen Ort (z. E.  $k$   $n$  von der ersten Platte Fig. II. Nro. 1. an die Stelle  $x$  der zweiten Nro. 2.), oder man lege auch die vollgearbeitete Platte Nro. 1. auf den neuen Ueberzug des Meßtisches Nro. 2., und steche die Punkte  $k$ ,  $n$  vermittelst einer Kopiernadel durch; so kann man alsdann von  $x$   $=$   $k$   $n$  die Messung auf der zweiten Platte anfangen und fortsetzen, so wie auch hernach, vermittelst dieser durchgestochenen Punkte, beyde Entwürfe Nro. 1. und 2. richtig an einander gehängt werden können.

II. Müssen die gebrauchten Verbindungs-  
linien, wie  $k$   $n$  (Fig. I.), eine schiefliche Lage gegen diejenigen Linien haben, längst deren man auf der zweiten Platte zu arbeiten anfängt, d. h.  $k$   $n$  muß mit ihnen nicht zu stumpfe oder spizige Winkel machen.

Gesetzt,

Gesetzt, man wollte die Messung der drey Stücke D, E, F, von k längst k y anfangen, so würde es besser und schicklicher seyn, den Meßtisch bey k längst einer Verbindungslinie wie kn, als z. E. längst h k, zurück zu richten, oder k, h zu Verbindungspunkten anzunehmen. Denn 1) liegen hier k, n im gemeinschaftlichen Umfange der zu vermessenden Stücke k h a i b c n; n z k y x n, welches Bequemlichkeiten am Schlusse der Figur hat, und schicklicher den Ort auszuwählen verstattet, wo man k n von der ersten Platte auf den frisch überzogenen Meßtisch hinzutragen hat, damit nichts von dem Stücke n z k y x n beim Fortgange der Messung ausserhalb des Tisches falle. 2) Hat k h wegen des gar zu stumpfen Winkels h k y keine schickliche Lage gegen k y, längst der man die Arbeit auf der folgenden Platte anfängt, und es mögte daher auch von k h keine recht bequeme und genaue Verbindung beyder Entwürfe k h a i b c n, n z k y x n, zu erwarten seyn.

III. Müssen die Verbindungslinien so lang als möglich seyn, oder wenigstens muß man durch die abgetragenen Verbindungspunkte x, y (I.), über den ganzen Meßtisch eine gerade Linie ziehen, um hernach beim Einrichten desselben eine gute und lange Anlage des Dioptrilineals zu erhalten.



Man thut am besten, wenn man auf dem frischen Ueberzuge des Meßtisches, erstlich eine gerade Linie  $\alpha\beta$  zieht, und darauf  $x = km$  abträgt.

IV. Wenn ein Meßtisch vollgearbeitet ist, so halte ich es immer für das beste, den Ueberzug ganz herunter zu nehmen, und einen frischen Bogen aufzuspannen.

V. Penther (Praktische Geometrie S. 471.) verfährt anders: Verschiedene schon an einander geleimte Bogen werden über einander gelegt, und durch Schraubstöcken auf den Meßtisch befestigt. Ist nun ein Bogen vollgearbeitet, so wird er umgebogen, damit der zunächst daran geleimte, oben auf den Meßtisch zu liegen komme. — Alles wird alsdann wieder durch die Schraubstöcken angezogen. Auf diesem zweiten Bogen wird nun die Messung fortgesetzt, wobei aber zu merken ist, daß der erste vollgearbeitete Bogen nicht ganz untergeschlagen, sondern der Zug so getroffen werden muß, daß von der ersten Arbeit noch etwas sichtbar bleibe, wovon man wieder anfangen, und die Messung fortsetzen kann.

VI. Gegen dieses Verfahren ist aber manches zu erinnern: 1) Liegt schon das Papier nicht fest auf, weil man es nur durch Schraubstöcken anziehet und befestiget, und wird daher durch

durch die geringste feuchte Luft ausgedehnt und schlaff gemacht. 2) Verunziert das mannichfaltige Umbiegen die einzelnen Entwürfe, und schadet ihrer Richtigkeit. 3) Ist das Aneinanderleimen mehrerer Bogen aus der Ursache überflüssig, weil man doch gewöhnlich die einzelnen Entwürfe zu Hause wieder ins Reine bringen muß.

VII. Eine Ersparung der Zeit scheint das freylich zu seyn, daß man nicht, wie bey dem gewöhnlichen Ueberziehen des Meßtisches, nöthig hat, auf das Abtrocknen des angefeuchteten Papiers zu warten. Allein dem wäre leicht abgeholfen, wenn man zwei überzogene Reisbretter, als Meßtische, mit sich führte, damit, wenn das erste vollgearbeitet wäre, man sogleich das zweite auf das Stativ setzen, und darauf die Messung fortsetzen könnte, während dessen alsdann von einem Gehülfen wieder das erste Reisbrett überzogen würde u. s. w. Sind die Reisbretter mit feinen Rahmen versehen, in die man das Papier spannet, so muß man einen guten Mundleim mit sich führen, womit man es an den Rand derselben kleben kan.

Anmerk. Man hat auch Meßtische, worauf das Papier weder innerhalb eines Rahmens gespannt, noch aufgeteimt, sondern bloß zwischen zwey Walzen gespannt wird, welche

B 2

an

an zwei gegen einander überstehenden Seiten des Meßtisches dergestalt angebracht sind, daß sie sich vermittelst Kurbeln um ihre Axen drehen, und erforderlichen Falles, vermittelst Sperrräder und Sperrklinken, auch wieder feststellen lassen. Dreht man eine von den Kurbeln, so wickelt sich von der einen Walze frisches Papier ab, indem das vollgearbeitete sich um den Umfang der andern wickelt, und so kann man demnach die Arbeit auf dem Meßtische fortsetzen, ohne nöthig zu haben, Reisbretter zu wechseln, auf dem Felde Papier aufzuleimen u. dgl. — Wenn dieses Aufrollen des Papiers der Richtigkeit der Messung nicht schadete, so wäre dieses Verfahren auf dem Felde allerdings zu empfehlen. Indessen kann es doch mit Nutzen gebraucht werden in Fällen, wobei es auf die größte Genauigkeit nicht ankommt, z. E. bei militärischen Vermessungen, bei der Aufnahme von Marschrouuten u. dgl., wie auch Hr. Prof. Meiner (Anfangsgründe der Feldmesskunst, Halle 1794.) erinnert. Wenn ich nicht irre, so habe ich einen solchen Meßtisch auf der Altdorfschen Sternwarte gesehen.

VIII. Wenn alle einzelne Entwürfe oder Platten zu Hause aufgetragen, ins Kleine gebracht, und mit einander verbunden werden sollen, so kann es geschehen, daß der größte Negativbogen sie nicht alle fassen würde. — In diesem

sem Falle muß man mehrere Bogen vorher auf Leinwand leimen, wobei denn *Entfer* auf folgende Art verfährt:

Man lasse ein recht glatt gehobeltes Brett von Linden: oder andern weichen Holze mit Leisten einfassen, damit es sich nicht werfe, und von einer solchen Größe verfertigen, daß alle einzelne Platten, gehörig aneinander gefügt, nicht nur vollkommen Raum darauf haben, sondern das Brett selbst noch wenigstens einen halben Schuh an allen 4 Seiten über sie hinaus reiche. Dieses Brett überziehe man mit dichter Leinwand, die ohne Knoten ist, und in Ermangelung zureichender Größe, aus mehreren Stücken zart zusammengeheftet seyn muß. Man bedienet sich blos eines gewöhnlichen Buchbinderkleisters, womit man den Rand der Leinwand ohngefähr ein paar Zoll breit bestreicht, und sie auf das Brett klebet, indem man sie dabei so viel als möglich anziehet. Sobald der Kleister trocken geworden ist, beschneide man einige Bogen des größten holländischen Papiers an ihrem Rande, bekleistere sie ganz auf der einen Seite, und lege sie mit dieser Seite auf die gleichfalls mit Kleister überzogene Leinwand, so, daß jedes Blatt Papier das neben daran liegende ohngefähr eines Strohhalmes breit bedecke, ziehe hierauf das Papier allerwärts aus einander, so viel sich thun läßt, drücke

drücke es mit einem zarten Tuche an, und ver-  
treibe die runzlichen Stellen durch gelindes Reis-  
sen auf einem andern trockenen darauf gelegten  
Papiere, bis der Ueberzug vollkommen trocken  
ist. Glätte ihn endlich mit einem Salzbeine,  
dergleichen die Buchbinder haben, so wird er  
wie ein sauberes Pergament aussehen, und  
zum Auftragen der einzelnen Entwürfe zube-  
reitet seyn. Am besten wird man dergleichen  
Arbeit von einem Buchbinder bewerkstelligen  
lassen.

IX. Das Auftragen und Zusammenhängen  
der einzelnen Platten, auf dieser mit Papier  
überzogenen Leinwand, geschieht nun am kür-  
zesten und besten auf folgende Art.

Erstlich lege man die erste Platte Nro. 1.  
Fig. II. auf die überzogene Leinwand, steche die  
merkwürdigsten Punkte des Entwurfs mit einer  
feinen Kopiernadel durch, und zeichne ihn hier-  
auf mit Bleistift ins Reine. An diesen durch-  
gestochenen Entwurf lege man die zweite daran  
zu liegen kommende Platte Nro. 2. dergestalt,  
daß die Verbindungslinien oder Punkte, z. E.  
v, n, wodurch beide Entwürfe, ihrer Lage auf  
dem Felde gemäß, an einander gefügt werden  
sollen, gerade über dieselben Punkte n, k, des  
bereits durchgestochenen erstern Entwurfs zu  
liegen kommen, schlage durch die über einander  
geleg-

gelegten Punkte  $v$ ,  $n$ ;  $z$ ,  $k$ , wie auch durch einige andere, zarte Stecknadeln ein, damit die abzukopirende zweite Platte, neben der bereits ins Reine gebrachten ersten, in unverrückter Lage und möglichst straff erhalten werde, steche nun, vermittelst der Kopiernadel, abermals die merkwürdigsten Punkte der zweiten Platte durch, und hänge sie wieder sowohl unter sich, als auch mit der Zeichnung der ersten Platte durch Bleystiftlinien bis zu weiterer Verarbeitung zusammen.

X. Während des Durchstechens selbst muß man die erwanigen kleinen Beulen auf dem abzukopirenden Platte, durch einen gelinden Druck oder Zug eben machen, und hernach beim Zusammenziehen der durchgestochenen Punkte immer auf das Original selbst sein Augenmerk richten, damit die vielen Punkte keine Irrung verursachen, und indem man etwa einen für den andern hielte, unrichtig zusammengehängt werden. Durch einige Uebung wird man es hierinn bald zu einer Fertigkeit bringen.

Sollten einige Punkte vergessen worden seyn, so muß man sie vermittelst Durchschnitte zweyer Kreisbogen aus bereits durchgestochenen Punkten bestimmen.

**XI.** Manche Feldmesser verfahren, um Messungen fortzusetzen, und näher an einander zu hängen, auf eine etwas andere Art, als bisher gezeigt worden. Anstatt nemlich einige Punkte von einem bereits vollgearbeiteten Meßtische auf den nächst folgenden zu tragen, um von da die Messung wieder anfangen zu können (§. 245. XVI.), ziehen sie von einigen Standpunkten der erstern Platte sogleich Visirlinien auch nach solchen Punkten, die man erst auf dem zweiten Ueberzuge des Meßtisches bekommen würde, und verlängern sie, um nachher eine bessere Anlage des Lineals zu erhalten, über den ganzen Meßtisch. — Weil sich aber diese Visirlinien auf dem ersten Ueberzuge des Meßtisches nicht schneiden, und die entsprechenden Punkte bestimmen würden, so leimet man, nachdem die erste Platte vollgearbeitet und von dem Meßtische herunter genommen worden ist, ein Blatt Papier von der Größe des Meßtisches daran, verlängert hierauf die erwähnten Visirlinien, bis sie sich auf dem angeleimten Papiere durchschneiden, und bedient sich der dadurch festgelegten Punkte zur Fortsetzung der Messung und zur Verbindung der zweiten Platte mit der ersten. — Man steche nemlich die auf dem angeleimten Papiere erhaltenen Durchschnittpunkte zusammengehöriger Visirlinien auf den neuen Ueberzug des Meßtisches durch, und fange nun von diesen Punkten

Punkten die Messung wieder an. Wenn der Meßstisch abermals vollgearbeitet ist, so nimmt man die Zeichnung herunter, legt sie wieder auf das erwähnte Blatt Papier, daß die vorhin durchgestochenen Punkte als Verbindungspunkte wieder über einander zu liegen kommen, und kopirt nun, vermittelt einer Nadel, das, was man auf dem zweiten Ueberzuge des Meßtisches erhalten hatte, durch, so sind nun beide Platten in richtiger Verbindung neben einander, und auf eine ähnliche Art wird mit den folgenden verfahren.

Einige Feldmesser bedienen sich noch anderer Methoden, die Messungen mit einander zu verbinden, wie man umständlicher in Hrn. Hogrewe Landesvermess. IX. Abschn. nachlesen kann.

Ich muß aber gestehen, daß ich es immer für rathfamer halte, zu Verbindungspunkten einer folgenden Platte mit der vorhergehenden, Punkte zu wählen, die sich schon unmittelbar auf der vorhergehenden ergeben haben, als solche, die man erst auf dem Papiere erhält, das man an die vorhergehende Platte geklebt hatte. Letzteres scheint mir Unbequemlichkeiten zu haben, und mehrere Irrthümer zu veranlassen.



**XII.** Das Kopieren übrigens mit einer zarten Nadel zu bewerkstelligen, ist ohnstrittig die beste Art, die sich gedenken läßt. Wollte man z. E. eine Platte durch Drehecke abkopieren, so wäre dieses nicht nur äußerst mühsam und langweilig, sondern die dabei zu ziehenden Kreisbogen würden auch den Ris verunzieren, und gewiß gröbere Fehler veranlassen, als solche, die man beim Gebrauche der Kopiernadel etwa daher befürchten möchte, daß das obere Blatt Papier über dem untern nicht recht genau und scharf angezogen läge, oder man die Kopiernadel nicht recht senkrecht einsetzte u. dgl.; Mit einem drehspitzigen Stangen: oder andern Zirkel würde das Kopieren noch etwas geschwin- der, als durch Beschreibung von Kreisbögen u. dgl. geschehen. Aber bei gehöriger Vorsicht verdient denn doch die Kopiernadel den Vorzug. Eine etwanige Verrückung der abzukopirenden Platte ist nur dann zu befürchten, wenn sie nicht an mehreren schicklichen Orten mit senkrecht eingeschlagenen Stecknadeln befestigt worden ist.

Daß man zu diesen und andern Arbeiten der practischen Geometrie mit einem hinlänglich großen und bequemen Arbeitstische versehen seyn müsse, bedarf kaum einer Erinnerung.

**XII.** Die Platten selbst verwahrt und trägt man auf dem Felde am besten in einer sogenannten Portefeuille. — Das Aufrollen derselben ist ihrem nachherigen Kopieren nachtheilig.

## Von Vermessung der Felder und Aecker.

§. 247. I. Gleichen kann man in der Hauptsache so verfahren, wie vorhin bey Wiesenstücken umständlich gezeigt worden. Nur muß ich in Absicht des Ganges, den man bey der Messung zu befolgen hat, noch einige Erinnerungen beifügen.

II. Gewöhnlich stossen alle Aecker unmittelbar an Fuhrwege, welches denn Hauptstrassen, oder gemeine Feldwege seyn können. Die einzelnen Felder selbst sind ferner durch *K a i n e*, *S c h e i d e w e g e* u. dgl. von einander abgesondert. — Mehrere einzelne Felder, die ohngefähr nach einerley Richtung liegen, wie z. E. die innerhalb des Raumes A (Fig. III.), machen eine sogenannte *B e r a i n u n g*. Um nun eine ganze Flur von Aeckern richtig zu vermessen, und alle Verwirrungen zu vermeiden, die die vielen Scheidungen und Gränzlinien einzelner Aecker gar zu leicht veranlassen, so verfährt man am besten folgendermaassen.

III. Man gedente sich die Art, wie die erwähnten Feldwege, z. E. g c b a, a h f, g o f u. dgl., in einander laufen, und mehrere derselben immer einen gewissen Theil der Flur einfassen. Innerhalb eines solchen Theiles liegen eine oder mehrere Verainungen A, B, C, D, und jede Verainung ist wieder durch Scheidungslinien in einzelne Aecker getheilt.

IV. Da ist es nun, wenn es angehet, immer sehr bequem, eine ganze Flur nach solchen Theilen zu vermessen, die sich unmittelbar auf dem Felde durch den Zusammenlauf der verschiedenen Feldwege, oder anderer kenntlicher Gränzen, z. E. d g b a f e d, d o f k i l d n. dgl., bilden.

V. Entweder gehet nun ein solches gleichsam durch natürliche Gränzen eingefasstes Stück der ganzen Flur, wie d g b a f e d, ganz auf den Meßtisch, oder nicht. Beides läßt sich ohngefähr nach dem Augenmaasse oder nach (S. 245. IX.) beurtheilen. Gesezt, der Theil d g b a f e d der Flur gehe ganz auf den Meßtisch.

In diesem Falle umgehe man die ganze Figur d g b a f e d, und bringe erst ihren Umfang zu Papiere, ehe man die in sie fallenden einzelnen Aecker hinein zeichnet.

Während dieser Arbeit kann man durch Abscissen und Ordinaten zugleich anmerken, theils die Gränzlinien ganzer Verainungen, theils auch die einzelnen Scheidungslinien der Aecker, z. E. bey 0, 1, 2, 3 u. s. w., in den Umfang  $dgbafed$  eintreffen.

Auch den in die Figur hineinlaufenden Weg  $eg$  würde man hier erst zu verzeichnen haben, ehe man an die einzelnen Aecker schreitet, weil an  $eg$  Gränzlinien einzelner Felder anstossen. Längst  $eg$  könnte man zugleich die Punkte O. I. II. III. u. s. w. auf dem Meßtische bemerken, wo diese Scheidungslinien an  $eg$  anstossen.

Nachdem nun der ganze Umfang  $dgbafed$  entworfen, und alle Scheidungspunkte der einzelnen Verainungen und Aecker darauf bemerkt worden sind, so sucht man die Punkte innerhalb der Figur zu bestimmen, wo mehrere einzelne Verainungen an einander stossen. Hier ist z. E.  $y$  ein solcher Punkt. Die Bestimmung seiner Lage ist nothwendig, um die Verainungsgränzen, z. E.  $hy$ , ziehen zu können.

VI. Ehe man nun alle einzelnen Aecker zeichnet, so müssen vorher die Verainungen richtig bestimmt seyn. Sind deren Gränzen lauter gerade Linien, so ist die meiste Arbeit geschehen, wenn ausser den Punkten, wie  $y$  innerhalb der Figur, auch die Punkte, wie  $o$ ,

3, O, III, h, wo die Verainungslinien in den Umfang der Figur eintreffen, richtig angegeben worden sind. Man darf alsdenn nur zusammengehörige Punkte, wie 3 und III; o, O; h, y, durch gerade Linien zusammenhängen, um die Verainungen A, B, C, D, selbst zu erhalten.

Natürlich wird man, da man längst des Umfangs arbeitete, auf dem Risse bey o, 3 O, III angemerkt haben, daß daselbst Verainungsgränzen von A anstossen, so daß es demnächst keine Schwierigkeit haben wird, auf dem Meßtische zu wissen, welches zusammengehörige Punkte sind.

VII. Sind die Gränzen, wie 3 III, oder h y, nicht gerade, sondern, wie fast meistens der Fall ist, etwas gebogen, so muß man ihre Krümmung durch Abscissen und Ordinaten bestimmen. Man misst in gerader Linie von h nach y, und bemerkt, wo die Krümmungen zwischen h und y am meisten von der Kette abweichen. Dabei könnte man hier zugleich die Punkte bestimmen, wo die Scheidungslinien der Aecker innerhalb der Verainung C, an h y anstossen.

Wenn endlich alle Verainungen mit möglichster Genauigkeit gezeichnet worden, so schreibt man an die innerhalb ihnen befindlichen einzelnen Felder.

VIII.

VIII. Um diese richtig zu bestimmen, so setze ich zum Voraus, daß man auf dem Meßtische, zwischen jedem Paare nächst auf einander folgender Gränzpunkte, z. E. zwischen 0 und 1, zwischen 1 und 2 u. s. w., einen Buchstaben gesetzt habe, der sich auf den Namen desjenigen beziehet, dem der dazwischen liegende Acker zugehöret; wenn eben so etwas zwischen 0 und 1, zwischen 1 und 11 u. s. w. geschehen ist, so wird es demnächst leicht seyn, auf dem Meßtische die zusammengehörigen Punkte 0, 0; 1, 1; 11, u. s. w. aufzusuchen, und die dazwischen liegenden Scheidungslinien der einzelnen Felder vollends auszuziehen. Gesezt, auf dem Meßtische fände man zwischen 1 und 2 den Buchstaben M, und eben so zwischen 1 und 11, so siehet man leicht, daß zwischen den Scheidungslinien 1 1, 2 11 der Acker liegen werde, dessen Besitzer M ist. Und so können in einer jeden Verainung, ohne die geringste Gefahr, sich zu verwirren, die einzelnen Felder ausgezeichnet werden.

IX. Begreiflich muß man während der ganzen Arbeit ein Manual mit sich führen, wo neben den der Kürze halber gebrauchten Buchstaben, wie M (VIII.) der ganze Lauf- und Zunahmen des Besitzers aufgeschrieben ist. Daß der Besitzer selbst, oder sonst ein in der Flur kundiger Mann, zugegen seyn müsse, welcher die Gränz-

Gränzpunkte eines jeden Ackers genau angiebt, versteht sich von selbst.

Sind die einzelnen Scheidungslinien der Aecker auch gebogen, so verfährt man wie in (VII.).

X. Wenn man auf solche Art erst die Hauptfigur  $dgbfd$ , dann die in sie fallenden besondern Verainungen A, B, C, D, und endlich die innerhalb jeder Verainung liegenden Felder entwirft, so hat die Vermessung der Aecker einen bestimmten und sichern Gang, der immer von größern Theilen auf kleinere führt, und bey dem man nicht die geringste Gefahr leidet, durch die Menge der Scheidungslinien irre zu werden.

XI. Wolte man die Sache umkehren, und nach der Ordnung erst jeden einzelnen Acker verzeichnen, aus diesen dann die Verainungen und daraus endlich ein beträchtliches Stück  $dgbfd$  einer Flur zusammen setzen, so würde dieses nicht allein eine weitläufige Flickerey seyn, die zu unzähligen Verwirrungen Gelegenheit gäbe, sondern die Richtigkeit selbst würde darunter leiden, weil die Fehler, die bey jedem einzelnen Stücke begangen würden, sich bey deren Zusammensetzung so häufen könnten, daß die ganze Figur  $dgbfd$  auf dem Meßtische von der auf dem Felde sehr merklich abweichen würde,

würde, so wie eine gerade Linie, deren Länge gegeben ist, nie vollkommen diese Länge erhält, wenn man sie theilweise messen und auftragen, oder aus mehreren kleinen Stücken zusammen setzen wollte.

XII. Wie bey dem Stücke  $dgbfg$  bisher verfahren worden, so kann es bey einem jedem andern, wie  $defkild$ , dessen Gränzen gleichfalls, wie bey dem erstern, beschaffen sind, (v), auch geschehen, und beyde können alsdann durch geschickte Verbindungslinien an einander gehängt werden. Und so kann man nach und nach eine beträchtliche Flur von Feldern aus solchen Stücken, wie wir sie bisher angenommen haben, zusammensetzen.

XIII. Zur Erläuterung finde ich aber nöthig, noch folgendes beizubringen:

Ob man zwar gleich bey der Vermessung des ersten Stückes  $dgbafed$  schon einen Theil, z. E.  $def$ , von dem Umfange des daran gränzenden Stückes  $defkild$  mit auf der ersten Platte bekommen hat, und es also nicht erforderlich ist, den Theil  $def$  von dem Umfange des zunächst folgenden Stückes  $defkid$  auch noch einmal zu vermessen, sondern man nur gleich bey  $d$  oder  $f$ , längst  $dl$  oder  $fi$ , zu arbeiten anfangen kann, so wird es doch, weil hier längst die Ackergränzen bey  $v$ ,  $w$ ,  $z$  u. s. w.



anstoßen, erforderlich seyn, die den beyden Stücken *dgbfd*, *dofkid* gemeinschaftliche Gränze *def*, nebst den darauf bemerzten Punkten *v*, *w*, *x*, *u*. s. w. von der ersten Platte, auch wieder mit auf die zweyte zu kopieren, damit, wenn man nachher auf der zweyten Platte längst *lni* die Punkte *q*, *t*, *r*, *l*, *u*. s. w. entworfen hat, die völligen Ackergränzen *vr*, *wt*, *qx* u. s. w. ausgezogen werden können. Es ist also, um längst der gemeinschaftlichen Gränze *def* zweyer Stücke *dgbfd*, *dofkid*, nicht zweymal arbeiten zu dürfen, nöthig, nicht nur die zum ersten Stück gehörigen Ackergränzen, z. E. *a*, *ß* ic., darauf anzumerken, sondern auch diejenigen, wie *v*, *w*, *x* u. s. w., welche zum folgenden Stücke gehören, zugleich mit anzugeben, welche denn allemal, außer den Hauptverbindungsunkten beyder Platten, von der ersten Platte auch mit auf die zweyte durchgestochen werden.

Eben so etwas ist auch bey Vermessung der Wiesenstücke im vorhergehenden §. zu bewerkstelligen.

XIV. Es wird nicht leicht eine Flur, die einem Dorfe oder einer Stadt zugehört, vorkommen, die sich nicht in Stücke von der bisherigen Beschaffenheit (III. IV.) zertheilen ließe. — Denn Wege, oder andere kennbare natürliche Gränzen laufen immer genug durch eine

eine Flur, wodurch sie von selbst in solche Stücke zerfällt, innerhalb deren eine beträchtliche Menge von einzelnen Aeckern enthalten ist, die man solchergestalt bequem entwerfen kann. Da nun auch bei Vermessung ganzer Fluren eine Ruthe des verjüngten Maasstabes selten größer, als den 8ten Theil eines Fusses genommen wird, so werden nicht leicht solche Stücke, wie a g b f d, vorkommen, die nicht zulänglich auf den Raum des Meßtisches passeten.

Wenn auch ein solches Stück nicht ganz darauf gieng, so wird man doch wenigstens einzelne Verainungen desselben darauf bringen können. Nur muß man ohne Noth nicht bei einzelnen Aeckern abbrechen, weil sonst leicht Verwirrung entstehet, wenn mehrere solche Platten an einander zu hängen sind,

Begreiflich wird ein Feldmesser immer die Stücke, die von natürlichen Gränzen umschlossen sind, so groß nehmen, als es die Umstände und der Raum des Meßtisches verstaten, gieng daßer z. E. d e f k i l d ganz auf den Meßtisch, so würde es unnöthig seyn, solches nach den beyden Theilen, in die es der Weg zu zerlegte, zu vermessen, oder das Stück d e f k i l d auf zwey Platten zu bringen.

XV. Gemeiniglich sind solche Stücke, wie a c a f d, die sich auf dem Felde durch natürliche

liche Gränzen, und vorzüglich durch den Zusammenlauf der Strassen und Feldwege bilden, immer schon so beträchtlich, daß mehrere derselben unmittelbar an einander gehängt werden können, ohne befürchten zu dürfen, daß eine Flur, die man nach solchen Stücken theilweise vermäße, und nach (§. 246.) zusammensetzte, sehr unrichtig ausfiel. Indessen wollte ich aber doch nicht raten, in dem Falle, da viele solche Stücke in Verbindung zu bringen wären, die Verknüpfungslinien so anzunehmen, daß die Fehler, die bey einem Stücke begangen würden, sich auf das nächstfolgende fortpflanzen könnten. — Letzteres wird immer unvermeidlich seyn, wenn man eine Linie, die sich auf einer gewissen vollgearbeiteten Platte befindet, wieder auf die nächstfolgende trägt, und von ihr die Messung fortsetzt, wie es (§. 246.) vorgeschrieben ist. Besteht eine Flur nicht aus vielen Platten, so mag es immer auf diese Art bewerkstelliget werden. — Da aber oft eine Flur aus 20 und mehreren Platten zusammengesetzt werden muß, da es ferner auch nicht einmal immer die Umstände erlauben, eine Platte da wieder anzufangen, wo die nächst vorhergehende aufgehört hat, und man folglich bey einer Messung nicht immer einen beständigen Faden verfolgen kann, so muß man auf Hülfsmittel bedacht seyn, nicht nur solche Fälle bewerkstelligen zu können, sondern auch

auch die Fehler, die aus dem Zusammenhängen vieler Platten zu befürchten wären, möglichst zu vermindern. Hiervon werde ich aber in der Folge erst umständlicher handeln. Bisher habe ich nur gezeigt, wie man einzelne Stücke einer Flur, z. E. Wiesen: und Ackerstücke, die nicht so groß sind, daß sie viele Platten erforderten, entwerfen, und mit einander verknüpfen könne.

XVI. Hr. Helfenzrieder im X. Kapitel seiner Geodäsie thut den Vorschlag, man solle die zu vermessende Flur durch abgesteckte Parallellinien in mehrere Parallelogramme zerlegen, und das, was in jedes Parallelogramm von Aeckern, Wiesen u. dgl. fällt, zu Papiere bringen. Allein bey Vermessungen der Aecker und Felder, wo so viele Gränzen und Scheidungslinien vorkommen, halte ich es immer für besser, die Flur theilweise nach solchen Stücken zu entwerfen, deren Umrisse schon auf dem Felde vorhanden und von der Natur gleichsam selbst vorgezeichnet sind. Die künstliche Zerlegung in Parallelogramme ist nicht allein wegen der hiebey vorzunehmenden geschickten Anordnung, Wahl und Absteckung der Parallellinien mühsam, sondern erfordert auch viel Aufmerksamkeit, zumahl wo viele Durchschnitte der Seiten dieser Parallelogrammen mit den Scheidungslinien der Aecker vorkommen, die doch auch angemerkt werden müssen.

Den

Den einzigen Vortheil gewähren solche auf dem Felde abgesteckte Parallellinien, daß man nicht nöthig hat, einen zusammenhängenden Faden der Vermessung zu befolgen, sondern bald dieses, bald jenes Parallelogramm, mit den darinn zu liegen kommenden Aeckern, entwerfen, und dennoch alles in eine richtige Verbindung bringen kann. Allein eben den Vortheil leisten auch andere Linien, ja oft nur eine einzige Hauptlinie, welche man durch die Feldmark zieht, sie brauchen einander nicht gerade parallel zu seyn, wenn sie nur sonst genau bestimmt worden sind. Ja es ist zur richtigen Verbindung mehrerer Stücke fast nöthig, die Vermessung derselben auf solche Hauptlinien zu gründen. Ich werde aber in der Folge erst das weitere davon beybringen. Hier ist nur die Rede von einzeln nicht zu großen Stücken einer Feldmark, die man ohne großen Fehler unmittelbar nach einander vermessen und zusammenhängen kann.

### U n m e r k u n g.

§. 248. Bey Vermessungen der Aecker und Felder muß man übrigens nicht vergessen, die Breiten der einzelnen Raine, wodurch die Aecker an manchen Orten von einander getrennt sind, wie auch die Breiten der durch die Flur laufenden Wege, Grängen, Bäche, Grä-

Gräben u. dgl. anzumerten, und ihre Gestalt, so gut es geschehen kann, zu verzeichnen. Oft sind die Raine so beträchtlich, daß mehrere Wagen neben einander fahren können, welches ein Mißbrauch ist, dem man wohl abhelfen könnte, und der oft zu einer unerlaubten Erweiterung der daran stossenden Ackergränzen Anlaß giebt.

Aecker, die längst einer Anhöhe liegen, machen in der bisherigen Auflösung keine Schwierigkeit, wenn man nur immer den Meßrath gehörig horizontal stellet, und die Meßkette horizontal ausspannet. Letzteres hat zwar Schwierigkeiten, wenn der Abhang beträchtlich ist. In diesem Falle spanne man aber die Kette nur gerade auf den Boden aus, und vermindere die längst ihr genommenen einzelnen Abscissen, z. E.  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  u. s. w. (Fig. III.), in dem Verhältniß, die die ganze Kettenlänge  $bc$  zum Horizontalabstande ihrer äußersten Punkte hat. Letzteren findet man etwa durch den nach dem Augenmaße geschätzten Elevationswinkel der Anhöhe. Die Ordinaten lassen sich eher auf einer horizontal angespannten Schnur messen.

## Vermessung der Wälder.

§. 249. I. Diese muß man meistens aus der Peripherie entwerfen, wobei man denn,  
um

um die unmittelbare Messung mancher Umfangslinien zu ersparen, einige an mehreren Ecken des Umfangs zu sehende Richtpunkte vorher bestimmen, und dann nach der Aufgabe des 22ten §es verfahren kann. Solche Richtpunkte lassen sich in dem Falle, da Wälder an Wiesen, Aecker, oder andere freye Ausfluchten stoßen, ohne Schwierigkeit auswählen, und aus einer Standlinie festlegen.

II. Die in den Wald laufenden Wege müssen alsdann, nach geschēhener Messung des Umfangs, noch besonders visitet und zu Paplere gebracht werden, wobei man schon während der Arbeit längst der Peripherie, die Punkte bemerkt haben kann, wo Wege in den Wald hineinlaufen. An solchen Stellen (wenn sie nicht sonst schon durch Bäume u. dgl. hinlänglich bezeichnet sind) müssen Pfähle mit daran geschriebenen Nummern, die man auch auf dem Meßstische gehörig anmerkt, eingeschlagen werden, um sie desto leichter, nach geschēhener Entwerfung des Umfangs, wieder zu finden, und von da die Messung in das Innere des Waldes anfangen zu können. Hierbei kann man sich oft mit Vortheil der Schritte bedienen. — Längst den Umfangslinien wird es selten nöthig seyn, Ordinaten zu messen, weil die Krümmungen und wahren Gränzen des Umfangs bey Wäldern meistens sehr unbestimmt sind.

**III.** Uebrigens wird es Vortheile haben, wenn man die Grundlegung der Wälder zu einer Zeit vornehmen kann, da die Bäume ihres Laubes beraubt sind, und folglich das Wisiren nicht so sehr unterbrechen. Auch ist es bey der Entwerfung, zumahl eines großen Waldes, vortheilhaft, verschiedene lange Linien durchzuhaueu, und ihn dadurch in mehrere kleine Stücke zu zerlegen, die sich bequemer vermessen lassen. Solche Durchschläge oder Fluchzen brauchen nicht breiter zu seyn, als zum Durchwisiren nöthig ist, und es versteht sich, daß sie als Hülfslinien mit auf den Meßtisch kommen müssen. Man kann längs ihnen Stäbe abstecken, die abgeschält, oder mit einem Strohwische versehen seyn müssen, um sie beim Wisiren desto besser wahrnehmen zu können, und sie nicht mit Stämmchen von Bäumen zu verwechseln, welche Vorsicht überhaupt in Wäldern zu empfehlen ist.

Liegen im Innern eines Waldes einzelne Stücke, an welche man nicht anders, als durch viele Winkel und Umwege gelangen könnte, um sie auf den Meßtisch zu bringen, so dienen solche Durchschläge zu einer leichtern Verbindung solcher Stücke mit der übrigen Vermessung, indem man sie unmittelbar an diese Linien hängt, welche überhaupt den Vortheil verschaffen, daß man keinen zusammenhängenden

den



den Faden der Vermessung zu befolgen nöthig hat, und dennoch alles in die gehörige Verbindung bringen, so wie der ganzen Arbeit einen größern Grad der Genauigkeit verschaffen kann.

Zum Durchhauen solcher Linien werden Bauern angewiesen, die man sehr bald zu einem solchen Geschäfte unterrichtet. Nach welchen Richtungen sie zum Behufe der Vermessung am vortheilhaftesten durchzuhauen sind, ergiebt sich aus einer ohngefährten Kenntniss, die man sich von dem Innern des Waldes verschaffen muß, ehe man an die Arbeit schreitet, wozu denn Forstbediente und andere sachkundige Männer behülflich seyn können.

Gränzen, die in den Wald laufen, müssen ebenfalls durch Forstbediente angewiesen, und mit in den Riß eingetragen werden.

Sehr oft ziehen sich von dem Umfange eines Waldes lange schmale Thäler, Wiesengründe u. dgl. in den Wald hinein, welche nicht zu ihm gehören, oder der Wald hat lange hervorragende Spitzen, oder Vorsprünge, welche wegen der spitzigen Winkel die Entwerfung des Umfanges erschweren, und in dem Schlusse der Figur Irrungen hervorbringen würden. Da ist es denn rathsammer, dergleichen Buchten oder Bungen quer durch eine Linie vom Ganzen abzuschneiden, und sie nachher als ein besonderes

des Stück zu vermessen und einzutragen, als sie sogleich in dem ordentlichen Laufe der Gränzen mit aufzunehmen, so wie man denn überhaupt suchen muß, längs dem Umfange eines Waldes so lange Linien, als möglich, abzustrecken, um die Anzahl der Winkel auf dem Meßtische zu vermindern, und einen richtigern Schluß des Ganzen zu erhalten. Es ist immer besser, längere Ordinaten zu messen, als den Meßtisch gar zu oft stellen zu müssen. Die Ordinaten selbst lassen sich in den meisten Fällen hinlänglich genau durchs Abschreiten finden. Auch braucht man sie nicht allemahl senkrecht auf die Abstrichentlinie zu nehmen. Wenn man z. E. (Fig. III. \*) bey dem Standorte B des Meßtisches, nach den Punkten c, b, a des Umfanges die Richtungen Bc, Bb, Ba visirt hätte, so dürfte man nur die Entfernungen Bc, Bb, Ba abschreiten und auftragen, und die Lagen der Punkte a, b, c würden auf dem Riße vollkommen bestimmt seyn.

IV. Anmerkung. Es erdugnet sich, sowohl bey der Entwerfung eines Waldes, als auch bey andern Messungen, unterweilen der Fall, daß man, wegen der Unzugänglichkeit des Places, ziemlich weit von dem Umfange desselben Stände annehmen muß, wie wenn z. E. a b c d &c. &c. (Fig. III. \*) eine solche unzugängliche Gränze eines zu vermessenden Places wäre,

wäre, für den man sich genöthigt sähe, Standpunkte A, B, C, D *ıc.* ziemlich entfernt von dem Umfange  $abcd$  anzunehmen: *...*

In diesem Falle könnte man zwar versuchen, nach (S. 231.) die Punkte a, b, c, d aus den angenommenen Ständen A, B *ıc.* festzulegen. — Weil aber, besonders beim Gebrauche des Meßtisches, die abgesteckte Reihe von Standlinien ABCD *ıc.* *ıc.* zugleich auch mit auf den Meßtisch kommen muß, wenn man die richtige Figur des Umfanges  $abcd$  durch Intersectionen aus den Standpunkten bestimmen will, und hierzu oft der Raum des Meßtisches nicht zureichen mögte, so ist man genöthigt, das Astrolabium zu Hülfe zu nehmen, und den Austrag zu Hause vorzunehmen.

Um aber dabei zugleich das Messen aller Standlinien BC, CD u. s. w. zu ersparen, welches immer, nach Verhältnis der Umstände, schwierig und mühsam seyn könnte, so gedenke man sich die Reihe von Standlinien durch aneinander hängende Dreiecke, wie ABC, BCD *ıc.* *ıc.* verknüpft. Es wird leicht seyn, die Standpunkte so zu wählen, daß die erwähnten Dreiecke weder zu spitzige, noch zu stumpfe Winkel bekommen.

AB sey nun eine unmittelbar gemessene Standlinie.

In

In einem jeden Dreiecke messe man alle Winkel, und leite daraus trigonometrisch die Entfernungen  $BC$ ,  $CD$  u. s. w. her.

Nämlich in dem Dreiecke  $ABC$  findet man aus  $AB$ , und den Winkeln an ihr, die Weite  $BC$ , und so aus  $BC$  ferner in dem Dreiecke  $BCD$  die Entfernung  $CD$  u. s. w.

Auch lassen sich  $AC$ ,  $BD$  berechnen, und so hat man alle Seiten der Dreiecke, wodurch man sie zu Hause auftragen, und die Lage der Standlinien  $AB$ ,  $BC$  u. u. gehörigmaßen entwerfen kann.

Hat man übrigens auch die Winkel gemessen, welche die einer jeden Standlinie, z. E.  $AB$ , gegenüber liegende Winkelpunkte  $a$ ,  $b$ ,  $c$  an ihr machen, so läßt sich daraus, nach (S. 183.), die richtige Lage der erwähnten Punkte, gegen  $AB$ , durch die trigonometrische Berechnung der Weiten  $Aa$ ,  $Ba$ ;  $Ab$ ,  $Bb$  u. u. und deren Auftragung herleiten.

Das eben gewiesene Verfahren empfiehlt Hr. Auer in einer Abhandlung über die geometrische Aufgabe, einen unzugänglichen und undurchsichtigen Wald oder Morast auf die beste Weise auszumessen u. u., welcher von der naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1766. der Fürstlich Jablonowski'sche Preis zur

zuerkannt worden (Danzig, bey Daniel Bedel 1770.)

Ich habe mich, ehe ich diese Schrift gelesen hatte, dieses Vorfahrens auch schon bedacht, obgleich eben nicht bey der Ausmessung eines Waldes.

V. Wenn die Aufnahme eines Waldes eine Vertheilung desselben in einzelne Schläge zum Gegenstande hat, so müssen die Hauptlinien, welche man bey der Aufnahme zum Grunde legte, in dem Walde bezeichnet bleiben, daß man sie nachher bey dem Vertheilungsgeschäfte, ohne Gefahr zu irren, wieder finden kann; Weis man z. E. den Winkel, die diese oder jene Theilungslinie mit einer solchen Hauptlinie macht, und den Punkt, wo sie in die Hauptlinie einschneidet, welches sich alles aus dem eingetheilten Risse ergiebt, so ist es nachher nicht schwer, die Theilungslinie in dem Walde zu visiren, abzustecken, und wenn es nöthig ist, durch einen Graben, durch Gränzsteine u. dgl. zu marquiren. Viel hieher gehöriges, und für die Ausübung brauchbares findet man im Detail in Hrn. C. W. Hennerts (kbnigl. Preussl. Forstraths) kurzer Anweisung zu einigen geometrischen Hülfsmitteln, welche den Forstbedienten in solchen Forsten, die in Schläge eingetheilt sind, bey verschiedenen Fällen

len nützlich und nothwendig seyn können. Berlin und Stettin 1789.

Von Waldmessungen handelt auch Ign. Pilz's praktischer Unterricht, wie man sich bey der Ausmessung, Aufzeichnung und Berechnung großer Wälder zu verhalten habe — nebst Beschreibung eines vollständigen Dendrometers oder Baummessers. Augsburg 1785.

Ferner Werners Forstgeometrie. 1780.

Mathematische Beiträge zur Forstwissenschaft, von A. S. v. Kregting. 1788. Hierinn vom Holzmessen und der Ausmessung ganzer Forsten.

Ueber die Zeichnung der Forstcharten kann auch Burgdorfs Forst : Handbuch, Berlin 1790. nachgesehen werden.

Praktische Anleitung zur Forstwissenschaft, besonders zur Vermessung, Taxirung und Eintheilung der Wälder. Ein Handbuch für junge Förster, von G. A. Dähl. 1788.

v. Lütkehaber Anleitung zur forstwissenschaftlichen Messkunde und Forst

Forsttaxation gr. Octav 1809. (4 Rthl.  
8 Ggr.)

## Vermessung der bergigten Gegenden.

§. 250. I. Die Grundlegung der Berge ist eine der schwersten und mühsamsten, weil sie theils oft in besondern Wendungen fortlaufen, und mancherley Gründe und Vorsprünge bilden, theils die Wahl brauchbarer Richt- und Standpunkte, besonders wenn sie mit Waldungen besetzt sind, sehr erschweren.

II. Man wähle indessen die Standpunkte so, daß man an ihnen so viele Krümmungen und Wendungspunkte des Berges, als möglich ist, übersehen kann. Man bestimme diese Krümmungen durch Durchschnitte aus den angenommenen Ständen; besonders suche man auch auf eben die Art die hin- und wieder hervorragenden Kuppen oder größten Erhöhungen der bergigten Gegend festzulegen. — Diese dienen hernach als vortheilhafte Richtpunkte, durch Hülfe deren sich solche Wendungen des Berges, von denen man die erwähnten Punkte sehen kann, bequem, vermittelst des Gebrauchs der Magnetnadel, nach (§. 233.), festlegen lassen.

Jeden kleinen Vorsprung verlange man nicht. — Nur die vorzüglichsten Wendungen  
wer

werden gewöhnlich angegeben, und diese reichen immer zu, ohngefähr den Fortlauf der einzelnen Theile eines Gebürges zu verzeichnen. — Vieles kann bei diesem Geschäfte das Augenmaß nützen und vollenden.

III. Nach geschehener Entwerfung der hauptsächlichsten Wendungen eines Gebürge, und der merkwürdigsten Ruppen desselben, schreitet man an die Vermessung der auf dem Berge befindlichen Aecker, Felder, Waldungen &c. &c., und entwirft beträchtliche Stücke derselben nach Gränzen, die ihnen die Natur oder menschliche Einrichtungen gegeben haben (S. 247. III. IV.). Den Anfang eines solchen Stücks muß man aus bereits festgelegten Punkten (I. II.), an denen Pfähle oder andere Signale gleich anfangs abgesteckt, und stehen geblieben seyn müssen, bestimmen, damit man ihm die gehörige Lage auf dem bereits entworfenen Gerippe oder Hauptrisse der bergigten Gegend (I. II.) geben könne.

IV. Während der Messung der auf dem Berge liegenden Grundstücke wird man alsdann noch allerlei kleinere Gründe und Wendungen des Gebürges genauer zu verzeichnen Gelegenheit haben.

V. Findet man auf Bergen alte Schlösser, oder andere in die Ferne sichtbare Gegenstände,



so benutze man ja den Vortheil, den sie als Richtpunkte nach Anleitung des 23ten Ses verschaffen.

VI. Fast unentbehrlich ist bei solchen Bergvermessungen ein Dioptrial mit einem Kippfernrohr, wie (S. 112.). — Bringt man nun den Meßtisch auf die Spitze eines Berges, visirt, vermittelst dieser Kippregel, nach den vorzüglichsten Krümmungen, Erhöhungen, und andern merkwürdigen Gegenständen an der abhängigen Fläche des Berges, und trägt auf die gezogenen Visirlinien, die horizontalen Entfernungen dieser Gegenstände von dem gedachten Standpunkte des Meßtisches, die man leicht aus den Depressionswinkeln und den schiefen Entfernungen, nach (S. 38. 6), oder nach andern bereits erklärten Methoden finden kann, so lassen sich auf diese Art viele Punkte festlegen, die nachher zum weitem Detail gebraucht werden können. Dieses Verfahrens hat sich vortheilhaft Hr. Prof. Meier bei der Grundlegung eines Berges bedient (Man s. dessen Feldmeßkunst, S. 136. Anm.). Wenn die Kippregel mit einem kleinen eingetheilten Halbkreise versehen ist, so kann man sogleich, an dem Standorte des Meßtisches selbst, jeden Depressionswinkel so genau messen, als zur Reduction der schiefen Entfernungen auf die Horizontalfläche, erforderlich ist.

Ents

## Entwerfung der Flüsse und Ströme. (Fig. IV.)

S. 251. I. Kann man nahe genug an den Ufern fortgehen, und messen, so läßt sich die Krümmung des Stromes, nach der bekannten Art, durch Abscissen und Ordinaten verzeichnen.

II. läßt sich eine bequeme Standlinie annehmen, aus der sich die merklichsten Wendungen des Flusses, nach (S. 231.), bestimmen lassen, so geht die Arbeit noch geschwinder von statten. — Zum Behuf derselben geht ein Fahnenträger längst des Stromes fort, bleibt, wo sich eine merkliche Krümmung befindet, mit seiner Fahne einige Zeit stehen, und läßt daselbst ein Zeichenstäbchen mit einer Nummer zurück. Bey A, oder am Standorte des Meßtisches, werden alsdann allemal nach jedem Standpunkte des Fahnenträgers Visirlinien gezogen, und nach der Ordnung mit den Zahlen 1, 2, 3 u. s. w., nach welchen auch der Fahnenträger seine Nummern abgesteckt haben muß, bezeichnet.

III. Nachdem der Fahnenträger eine solche Strecke längst den Ufern fortgegangen ist, daß die Visirlinien bey A mit der Standlinie A B anfangen, gar zu spizige Winkel zu machen, so wird ihm ein Zeichen gegeben, stille zu hal-

ten, bis man den Meßtisch über B gebracht hat. Alsdann gehet der Fahnenträger wieder, nach der Ordnung der abgesteckten Nummern, zurück, und bleibt bey jeder wieder einige Zeit stehen, bis abermals aus B die Visirlinien gezogen, oder deren Durchschnitte mit denen aus A gezogenen Visirlinien bestimmt worden sind. — Der Fahnenträger muß aber dafür sorgen, ja keine Nummer vorüber zu gehen, welches denn bey gehöriger Aufmerksamkeit auf das Einsammeln der Nummern, welches nach eben der Ordnung, nach der sie abgesteckt worden sind, rückwärts geschehen muß, keine Schwierigkeit haben wird.

Ben B wird hierauf zur fernern Aufnahme des Ufers eine neue Standlinie B C abgesteckt.

IV. Hat man bey B gleichfalls einen Beobachter mit einem Meßtische, der, während daß der Gehülfe bey A die Visirlinie nach jedem Standpunkte des Fahnenträgers K ziehet, ebenfalls nach dem Fahnenträger visirt, so hat K nicht nöthig, Nummern an seinen gehalten Stationen zurück zu lassen, sondern bey jeder nur so lange zu verweilen, bis bey A und B die Visirlinien gezogen sind.

Diese bey A und B gemeinschaftlich nach jedem Stande des Fahnenträgers gezogenen Visirlinien müssen aber doch mit Zahlen bezeichnet wer-

werden, die sich auf die Standpunkte des Fahnenträgers beziehen, damit man nachher wissen kann, welche Visirlinien zusammengehören. Daher schreiben beyde Gehülffen bey A und B auf die Linien nach dem ersten Stande des Fahnenträgers die Zahl 1, nach dem 2ten Stande die Zahl 2, u. s. w.

Um nun die einzelnen Stationen des Fahnenträgers z. E. R, zu bestimmen, so werden die bey B observirten Winkel mit der Standlinie BA, z. E. ABR, auf den Meßtisch über A, an den Punkt b der verjüngten Standlinie bA getragen, und die Durchschnitte r zusammengesetzter Linien aus A und b bemerkt, welche, nachher zusammengehängt, die Krümmungen des Flusses darstellen.

Das Abtragen der Winkel von dem Meßtische bey B auf den bey A, mag man hier etwa durch gezogene Kreisbogen zwischen den Schenkeln dieser Winkel, und deren Chorden, bewerkstelligen.

V. Statt eines Meßtisches bey B bedient sich Herr Helsenrieder in seiner Geodäsie S. 270. eines Astrolabii, womit die Winkel, wie ABR u. s. w., bey B wirklich gemessen, und der Person bey A durch Zurufen vermittelt eines Sprachrohrs, oder wenn es die Entfernung nicht verstattete, durch andere verabredete Zeichen kund gemacht werden sollen.

Leß:

Letzteres ließe sich etwa auf folgende Art verwerthstelligen.

Gesetzt, die Person bey B habe den Winkel  $43^{\circ} 50'$  beobachtet,

Um ihn dem Gehülften bey A kund zu machen, so lasse B zum Beispiel eine Meßfahne so oft auf dem Boden nieder, als es nach der Ordnung jede bey obigem Winkel vorkommende Ziffer 4, 3, 5, 0 andeutet.

A schreibt alsdann die einer jeden Ziffer 4, 3, 5, 0 entsprechende und beobachtete Menge von Senkungen der Fahne auf, und giebt jedesmal dem Gehülften B ein Zeichen, wenn die Ziffer aufgeschrieben, und er ihm eine neue andeuten soll.

Um die 0 anzuzeigen, kann B z. B. die Fahne in einem Kreis horizontal herum-schwingen.

Hat nun A nach der Ordnung die Ziffern 4350 aufgeschrieben, so wird er leicht beurtheilen, daß sie nichts anders, als  $43^{\circ} 50'$  bedeuten können.

Wäre der Winkel  $3^{\circ} 27'$  gewesen, so muß ihn der Gehülfe bey B durch 0327 andeuten, damit der Winkel nicht mit  $32^{\circ} 7'$  verwechselt werde. Sollte  $32^{\circ} 7'$  angezeigt werden, so müßte es durch die Ziffern 3207 geschehen.

ben. Ein Winkel von  $123^{\circ}.5'$  müßte durch 12305, einer von  $49^{\circ}$  durch 4000 angezeigt werden, und so wird leicht erhellen, wie in andern Fällen zu verfahren wäre.

Den jedesmal fund gemachten Winkel, z. E.  $\angle ABR$ , trägt A alsdann auf den Meßtisch an den Punkt b der verjüngten Standlinie b A, und bestimmt auf der nach dem Fahnenträger R hingezogenen Visirlinie Ap den gehaltenen Stand desselben r.

Ich weis aber nicht, ob der Gebrauch des Astrolabii bey B, und die Anzeige der bey B beobachteten Winkel, nicht mehrere Zeit erfordern, als wenn man bey B die Winkel vielmehr mit dem Meßtische aufnähme. Indessen habe ich doch bey dieser Gelegenheit zeigen wollen, wie man einem in einer gewissen Ferne befindlichen Gehülfen einen gemessenen Winkel bekannt machen könne, welches denn zu andern Absichten unterweilen gebraucht wird.

Herr Helfenszrieder bedient sich dazu eines Verfahrens, das von dem meinigen unterschieden ist, und im a. V. S. 260. selbst weiter nachgelesen werden kann.

VI. Befinden sich längst den Ufern eines Stromes Deiche oder Dämme a b c (Fig. IV.), so kann man darauf oft bequeme Standlinien  
ans

annehmen, die Krümmungen des Stroms zu entwerfen; Natürlich nimmt man sie so groß, als möglich.

VII. Wenn von dem Deiche aus, Abzugsgräben m, m bis an das Ufer gehen, die dem Fortgehen des Fahnenträgers hinderlich sind, so muß ein Gehülfe desselben ein Brett mit sich führen, das man über die Gräben legt, die sich nicht überschreiten lassen.

VIII. Wenn das Vorland zwischen dem Deiche und dem Strome, wie es häufig geschieht, so weich ist, daß der Fahnenträger nicht im Stande ist, längst den Ufern fortzugehen, so muß er suchen auf einem Kahne längst des Ufers hinabzufahren, auszustiegen, wo sich bequeme Standpunkte nehmen lassen, oder mit dem Kahne stille zu halten, und die Fahne in die Höhe zu richten. In diesem Falle wird man das Verfahren (IV.) besonders bequem finden, weil das Zurückfahren mit dem Kahne, und das Abstecken der Nummern, welches sonst nach (III.) geschehen müßte, dadurch vermieden wird.

IX. Wenn an den Ufern Gebüsch vorhanden sind, so muß man bey den Hauptkrümmungen hohe Stangen mit Strohwischen aufstücken, und das Gebüsch wegräumen, so viel sich thun läßt.

X. Inseln, Sandbänke u. dgl. werden ohne Gefahr nach dem Augenmaße gezeichnet, wenn ihre größte Länge  $v w$ , und Breite  $x y$ , nebst einigen andern Punkten, aus der Standlinie  $AB$  oder  $a b$  festgelegt worden sind.

XI. Wenn längst den Ufern steile und felsigte Anhöhen fortgehen, so kann man vieles nach dem Augenmaße zeichnen, weil sich die Krümmungen des Stromes von der Anhöhe gut übersehen lassen. — In diesem Falle arbeitet man längst der Anhöhe fort, als wenn man eine Figur aus der Peripherie aufnehmen wollte, und bestimme die Beugungen des unten fließenden Stromes, indem man die dahin gehenden Ordinaten nach dem Augenmaße schätzt. — In solchen Fällen kommt es ohne hin selten auf eine gar zu große Genauigkeit an.

XII. Uebrigens müssen die an den Strömen etwa befindlichen Dämme, Packwerke, Schlenksen, Wehren, Mühlen, Brücken u. dgl. auch mit in den Riß kommen. — Wer die vorhergehenden Aufgaben schon auf dem Felde ausgeübt hat, wird auch leicht die Gränze längst des Stromes, wie weit sich etwa bey Ueberschwemmungen das Wasser erstrecken mögte, oder die Inundationslinie  $λ μ ν$  verzeichnen können, welches nöthig ist, wenn der Fluß ins:



insbesondere zu hydrotechnischer Absicht entworfen wird, in welchem Falle man denn überhaupt die Vermessung specieller und genauer, als in andern Fällen, vorzunehmen pflegt. — An Nachrichten, die hierzu erforderlich sind, kann es nicht fehlen.

### Ausmessung der Gärten.

§. 252. Diese Vermessung wird ganz leicht dadurch bewerkstelligt, daß man erst den Umfang des Gartens, und die Hauptgänge verzeichnet, ehe man die innern Luststücke, Fontainen, Lusthäuser, Orangerien, Rasenplätze u. dgl., aus sichtlich angenommenen Ständen, durch Abscissen und Ordinaten, oder auf andere Arten entwirft. Da hiebei meistens sehr viel régulaires vorkommt, so wird man auf allerley Art die Arbeit zu erleichtern, Gelegenheit finden.

### Grundlegung der Städte.

§. 253. I. Städte, welche mit Wällen umgeben sind, können ohne große Schwierigkeit aufgenommen werden, wenn man dem Umfange des Walles folgt, und zugleich aus sichtlich angenommenen Standlinien, Thürme und andere ansehnliche Gebäude, die demnächst zur Bestimmung der einzelnen Gassen dienlich seyn können, entwirft. Während der Messung  
längst

längst des Umfanges, kann man auch die Thürme an den Stadtmauern, Thore, Brücken, angränzende Straßen u. dgl. zu Papiere bringen.

II. Die einzelnen Haupt- und Nebengassen zu entwerfen, muß man bey einem bereits nach (I.) festgelegten Punkte, z. E. einem Thore oder Kirchturme, innerhalb der Stadt, den Anfang machen, daselbst den Meßtisch nach einem andern schon festliegenden schicklichen Punkt einrichten, die von ihm abzusehenden Richtungen der Hauptgassen visiren, sie mit dem Meßtische weiter verfolgen, und die daran stossenden Nebengassen verzeichnen. Eben so kann man auch aus sichern bereits festgelegten Punkten des Umfanges ausgehen, und längst den Gassen fortarbeiten. Schritte und ein gutes Augenmaaß thun bey diesem Geschäfte gute Dienste, so wie denn die Magnethadel, deren Richtung man gleich bey'm Anfange (I.) auf dem Meßtische gezogen haben muß, nachher zur richtigen Stellung des Meßtisches an einem solchen Orte innerhalb der Figur, wo man den Meßtisch nach keinem bereits festgelegten Punkt durchs Zurückvisiren einrichten kann, fast unentbehrlich ist.

III. Jedes einzelne Gebäude wird selten verlangt, wenn man nur die Hauptgebäude  
und

und die äußern Gränzlinien der einzelnen Straßen und Quartiere richtig entworfen hat. Unter den Hauptgebäuden werden vorzüglich Rathshäuser, Kirchen, Schulen, Pfarrhäuser, Mühlen, Fabriken, Gefängnisse, Handlungsplätze u. dgl. anzumerken seyn. Sollten indeffen auch andere einzelne Gebäude verzeichnet werden müssen, so ist die Arbeit nur weislaustiger, besonders wenn auch die Nebengebäude, Ställe u. dgl., nebst den dazu gehörigen Gärten, auf den Riß kommen sollen. Im letztern Falle ist man oft genöthigt, von den Straßen Linien durch die Häuser zu ziehen, und die Hintergebäude, Gärten u. dgl. daran zu legen. Es kommt auf die Absicht einer solchen Vermessung an, in wie ferne man sich mehr oder weniger auf das Detail einlassen muß.

IV. Kann man die Stadt nicht auf einem Walle umgehen, so muß man von aussen, aus andern angenommenen Standlinien, die merkwürdigsten innerhalb der Stadt liegenden Objecte zu bestimmen suchen, und dann die innere Aufnahme vornehmen, oder man fängt die Aufnahme sogleich mit den Hauptstraßen an, und bestimmt durch seitwärts geführte Linien, die Nebengassen, und die darinn vorkommenden merkwürdigen Objecte.

V. Bei Bestungen muß man alle Stände, so viel als möglich, auf der Brustwehre nehmen, und zwar vorzüglich auf den Bollwerken, von da aus sich alsdann sowohl die Flanken, Facen, Courtinen u. dgl., als auch die Auffenswerke, gar leicht in ihrer gehörigen Lage, theils durch Intersectionen aus zweyen Ständen, theils nach andern Methoden, mit Zuziehung gehöriger Kenntniß der Fortification, werden bestimmen lassen. — Am süglichsten kann man auch Standpunkte da nehmen, wo sich die Verlängerungen zweyer oder mehrerer merkwürdiger Linien der Bestung durchschneiden. Die Breiten des Haupt- und Nebenwalles, des Grabens, des Glacis u. s. w. ergeben sich theils aus bereits festgelegten, sowohl innern, als äußern, Punkten von selbst, theils muß man sie mit einem Maßstabe unmittelbar messen, und nach den Gesetzen, nach welchen eine Bestung zu zeichnen ist, auftragen. Die Anlage der Böschungen kann man leicht auf einem horizontal zu haltenden Stabe, woran ein Lot hängt, messen.

### Vermessung eines Dorfs (Fig. V.).

S. 254. I. Hier verfährt man am sichersten, erst alle einzelnen Strassen, die durch das Dorf laufen, zu entwerfen, und dadurch gleichsam erst das Gerippe desselben zu bestimmen,

ehe

ehe man an die einzelnen Gebäude und Gärten schreitet. Es sey  $a b c d$  eine solche Strasse. Bey  $a$ , wo der Anfang ist, schlage man einen etwas starken Pfahl ein, und eben so in die merklichsten Wendungen der Strasse bey  $b, c, d$ , und bringe nun die Punkte  $a, b, c, d$  zu Papiere, indem man mit dem Meßtische längst  $a b c d$  arbeitet. Bey  $e$ , wo sich mit  $a b c d$  eine andere Strasse  $e g h$  vereinigt, wird gleichfalls ein Pfahl eingeschlagen, und nun die Strasse  $e g h$  unter dem gehörigen Winkel  $g e c$ , an die erstere  $a b c d$  angelegt u. s. w., bis alle einzelnen Strassen, so wie es die längst ihnen abgesteckten Pfähle ausweisen, entworfen sind. Es versteht sich, daß die Figur der Strassen hier vorläufig nur erst durch bloße an einander hängende gerade Linien, wie  $a b, b c, c d$  u. s. w. angegeben wird. — Ihre genauere Bestimmung und Verzeichnung, so wie die verschiedene Breite derselben es mit sich bringt, ergiebt sich erst nachher, wenn die anliegenden Gebäude und Gärten zu Papiere gebracht werden.

II. Sind nun die längst den Strassen abgesteckten Linien, wie  $a b, b c$  u. s. w., entworfen, so wird es leicht seyn, die Lage der einzelnen Gebäude gegen diese Linien  $a b, b c, e g, g h$  u. s. w. richtig anzugeben.

III. Man thut hier am besten, von den längst den Straßen abgesteckten Linien, seitwärts nach neuen Richtungen, z. E.  $ca$ ,  $b\beta$ , auszugehen, mehrere Dorfstellen in eine Figur, wie hier z. E. in das Viereck  $cba\beta$ , einzuschließen, und durch Abscissen und Ordinaten, die man längst  $bc$ ,  $ca$ ,  $a\beta$ ,  $b\beta$  nimmt, die Lage und Figur der Gebäude und daran liegenden Gärten zu entwerfen.

Kann man Punkte aus Standlinien durch Intersectionen bestimmen, oder andere Methoden anwenden, wie es die Umstände erlauben, so ist es desto besser.

IV. Wo Ordinaten etwa zu lang würden, wie z. E. für den Punkt 2, da verfährt man sicherer, wenn man an einer gewissen Station des Meßtisches, z. E. über  $w$ , nach dem Punkte 2 selbst hinvisirt,  $w$  2 mit der Meßkette misst, und aufträgt. In den meisten Fällen ist es zureichend, sich zur Bestimmung etwas langer Ordinaten blos der Schritte zu bedienen.

V. Auf diese Art kann man nach und nach alles, was zum Dorfe gehört, an die abgesteckten Hauptlinien  $ab$ ,  $bc$ ,  $cd$ ,  $eg$ ,  $gh$  u. s. w. anhängen, und in eine richtige Verbindung mit einander bringen.

VI. Die längst den Straßen gleich anfänglich abgesteckten Pfähle a, e, c, d, g, h u. f. w. dürfen nicht eher ausgerissen werden, als bis man schon in der Gegend, wo sie stehen, mit der Messung zu Ende ist. Daher sie sowohl an schickliche Stellen, wo sie nicht so leicht ausgefahren oder ausgerissen werden können, abgesteckt, als auch recht tief eingeschlagen werden müssen, so wie es sich denn auch von selbst versteht, daß man Nummern daran geschrieben haben muß; damit man nachher die ihnen entsprechenden Punkte auf dem Entwurfe der hülfe das Dorf geführten Linien (III.) desto sicherer wieder finden, und den Meßtisch nach ihnen stellen kann. Bei landesherrlichen Vermessungen stehen solche Pfähle überhaupt; unter einer obrigkeitlichen Aufsicht.

VII. Wenn das ganze Dorf nicht auf den Meßtisch gehet, so werden für einen gewissen Theil, z. E. b e a A, den man darauf bringen will, so viel Punkte b, c u. f. w., als dazu nöthig sind, von dem bereits entworfenen Gerippe (I.) wieder besonders, vermittelst einer Kopiernadel, auf den Meßtisch abgestochen, und dann die daran liegenden Gebäude und Gärten festgelegt.

## XXI. Kapitel.

Von Vermessung einer ganzen zu einer Stadt  
oder Dorfe gehörigen Feldmark.

§. 255. I. Da diese Arbeit schon etwas ins Große gehet, so kommt es darauf an, die Vermessung so vorzunehmen, und einen solchen Gang bey ihr zu beobachten, daß 1) bey den vielen einzelnen Grundstücken, aus denen eine Feldmark besteht, keine Verwirrung zu besorgen ist, 2) jede einzelne Vermessung selbst nach aller möglichen Bequemlichkeit und Schärfe bewerkstelligt, und 3) die Verbindung der einzelnen Pläne mit gehöriger Genauigkeit vorgenommen werden könne.

II. Um diese Bedingungen zu erfüllen, darf man nicht etwa von einzelnen kleinern Grundstücken anfangen, immer eines nach dem andern entwerfen, und sie an einander hängen.

Ben einer solchen Vermessungsart wären nicht nur auf dem Felde selbst mancherley Verwirrungen zu besorgen, sondern auch Fehler, die bey jedem Stücke unvermeidlich begangen würden, dürften sich endlich dergestalt häufen, und von einem Stücke auf das nächste forts



pflanzen, daß endlich die ganze Arbeit vergeblich wäre, und mit keiner nachherigen Prüfung bestehen könnte.

III. Will man diesen Unbequemlichkeiten abhelfen, so muß man sich 1) die ganze Feldmark in so große Stücke zerlegt denken, und sie nach so großen einzelnen Theilen in Grund legen, daß der an einander zu hängenden Platten so wenige, als möglich, werden. 2) Alles mal erst, so viel es die Umstände erlauben, den Umfang eines solchen Stückes zu Papiere bringen, ehe man an die hineinfallenden kleinern Abtheilungen in einzelne Aecker, Felder u. dgl. schreitet. 3) Aber auch selbst mehrere große Stücke, doch nicht nach einem zusammenhängenden Faden, entwerfen, und aneinander binden, sondern sie lieber ausser der Ordnung vermessen, wie es Bequemlichkeit und Umstände mit sich bringen, damit die Fehler, die bei jedem Stücke begangen werden, sich nicht durch die ganze Feldmark fortpflanzen können, woben aber doch 4) eine solche Einrichtung zu treffen ist, daß, ob man gleich größere Theile einer Flur, ausser ihrem unmittelbaren Zusammenhange entwirft, solche dennoch auf der aus ihnen nachher zusammenzusetzenden Hauptcharte, ihre richtige Lage bekommen.

IV. Alle diese Bedingungen wird man am sichersten dadurch erfüllen, daß man die Vermes-

messung der erwähnten Stücke auf eine gewisse Hauptfigur, oder auf große zusammenhängende Hauptlinien gründet, die man, wenn es möglich ist, durch die ganze Feldmark zieht, und deren Lage gegen einander man auf das allerschärfste bestimmen muß, ehe man sonst zu Messungen schreitet, hierauf die einzelnen Theile der Flur nicht unter einander selbst verbindet, sondern sie gleich unmittelbar an die erwähnte Hauptfigur knüpft, und ihnen dadurch den gehörigen Ort auf dem zu verferrigenden Risse der Feldmark anweist.

V. Diese durch die ganze Flur abgesteckten, und mit aller möglichen Vorsicht entworfenen Hauptlinien, werden also erstlich den Vortheil verschaffen, daß man keinen zusammenhängenden Faden bei der Vermessung zu befolgen nöthig hat, und doch die einzelnen Stücke der Flur in einen richtigen Zusammenhang bringen kann, und dann zweitens, daß eben deswegen keine Fehler sich von einer Platte auf die nächstfolgende fortpflanzen können, weil keine unmittelbar durch Verbindungslinien, die von der ersten Platte auf die nächstfolgende getragen werden, an einander gehängt zu werden brauchen.

VI. Die größern Theile, nach denen man nun eine Flur stückweise vormisset, müssen so viel als möglich in Gränzen eingeschlossen seyn,

die in der Flur schon vorhanden sind, selbst mit auf die Charte kommen müssen, und nicht auf eine künstliche Art erst abgesteckt werden, wie der Fall wäre, wenn man z. E. die Flur in lauter Parallelogrammen zerlegte. Gränzen, wodurch eine Feldmark von selbst in solche Stücke zerfällt, können nun Wege, Hecken, Flüsse, Bäche, oder andere kennbare Linien seyn, wenn sie nur allemal einen beträchtlichen Theil der Flur einschließen, der zur Bestimmung der innerhalb desselben befindlichen kleinern Abtheilungen in Verainungen, einzelne Aecker u. dgl. geschikt und bequem ist. Und daran kann es bey einer vorläufigen Auswahl selten fehlen. Ein Feldmesser darf sich nur einige Kenntnis der Flur erworben haben, sollte es auch aus unvollkommenen Grundrissen, die etwa schon vorhanden wären, geschehen seyn, so hat die Sache gar keine Schwierigkeit.

VII. Um solche größere einzeln gemessene Stücke einer Flur in eine richtige Verbindung bringen zu können, so führet man von den in der ganzen Feldmark abgesteckten Hauptlinien, seitwärts kürzere Linien nach jedem solchen Grundstück, fängt von diesen die Messung des Stück's an, und hängt es vermittelst dieser Linien an die Hauptfigur.

Es sey z. E. VB (Fig. VI.) eine von den langen Seiten der in der Feldmark abgesteckten Haupt-

Hauptfigur; C, D, ein paar Stücke der Flur. Man führe von ein paar schicklichen Punkten, z. E. L, N, der abgesteckten Hauptlinie V B, seitwärts nach dem Grundstücke C, ein paar Linien L M, N H, und bestimme deren Länge und Lage gegen V B auf das genaueste. Das heißt: Man messe z. E. die Winkel B L M, L N H, und die Längen L M, N H, L N; liegt das Grundstück C nahe genug an V B, so können die erwähnten Winkel und Linien gleich mit auf den Meßtisch kommen, worauf C entworfen werden soll, und so wird alsdann, nachdem N H, N L, L M, gehörig auf den Meßtisch getragen worden, die Messung des Stückes C z. E. bey M angefangen. Man stellt den Meßtisch über M, richtet ihn erst längst M L, und arbeitet nun längst des Umfanges der Figur C, worauf denn, nach geschehener Entwerfung des Umkreises, an die innern Abtheilungen geschritten wird.

Es wird hiebei vortheilhaft seyn, die Messung längst des Umfanges so vorzunehmen, daß man nicht, wenn man z. E. bey M anfängt, auch daselbst wieder aufhöret, sondern lieber von M aus z. E. erst den Theil M a H, und dann abermals von M aus den andern Theil M b H entwirft. Auf diese Art pflanzen sich die z. E. innerhalb M a H begangenen Fehler, nicht durch den ganzen Umfang M a H b M fort.

Wiss

Will man nun das gemessene Grundstück auf die zu verfertigende Feldcharte abtragen, und ihm seine richtige Stelle darauf anweisen, so stelle (Fig. VII.)  $vb$  auf der Charte, die abgesteckte Hauptlinie  $VB$ , und  $m\alpha\beta h$  den auf dem Meßtische erhaltenen Entwurf von  $C$  vor. Die Linien  $lm$ ,  $ln$ ,  $nh$  auf dem Meßtische, bedeuten die auf dem Felde  $LM$ ,  $LN$ ,  $NH$ . Man lege das Blatt Papier, worauf der Grundriß  $m\beta h\alpha$ , nebst den zugehörigen Linien,  $lm$ ,  $ln$ ,  $nh$ , befindlich ist, so an  $vb$ , daß  $ln$  längst  $vb$  falle, und zwar  $l$  in einer solchen Entfernung von  $v$ , daß  $vl$  der Weite  $VL$ , gemäß ist, so hat  $m\beta h\alpha$  eben die Lage gegen  $vb$ , die das zugehörige Stück auf dem Felde gegen  $VB$  hat, und es brauchen hierauf die merkwürdigsten Punkte von  $C$ , nur vermittelt einer Kopiernadel durchgestochen zu werden. Es versteht sich, daß vorher durch  $n$ ,  $l$  und einige andere Punkte, Stecknadeln zur Befestigung des Grundrisses  $C$  eingeschlagen werden. So verführe man, wenn die Linien  $LM$ ,  $LH$ ,  $NH$ , sogleich mit auf den Meßtisch hätten kommen können. Wäre dieses aber nicht angegangen, so hätte man erst, vermittelt, der gemessenen Dinge  $LNH$ ,  $NLM$ ,  $NH$ ,  $LM$ ,  $NL$ , die Punkte  $m$  und  $h$  besonders auf der Feldcharte bestimmt, hierauf den Grundriß  $m\alpha h\beta$  so auf die Feldcharte befestigt, daß die Punkte  $m$  und  $h$  gerade über dieselben, bereits auf der

Feld:

Feldcharte bestimmten Punkte zu liegen gekommen wären, und hätte alsdann, vermittelst der Kopiernadel, den Grundriß auf die Feldcharte gebracht.

Auf eben diese Art könnte man nun auch mit einem jeden andern Stücke der Flur D verfahren, wo z. E. Cg, Ff, FG die Verbindungslinien wären, wodurch das Stück D seine richtige Lage gegen V B erhielte. Es erhellet, daß dadurch auch alle Stücke C, D u. s. w. ihre richtige Lage unter einander-selbst auf der Feldcharte bekommen müssen.

VIII. Die Ordnung, nach welcher nun einzelne Stücke einer Flur vermessen werden, hängt von allerley Umständen ab. So wird man z. E. am besten thun, die Vermessung der Wälder im Frühjahr oder Herbst vorzunehmen, da die Bäume kein Laub haben — der Acker und Wiesen, wenn sie abgemähet sind. — Wenn es angehet, so kann man dabei die Theile der Feldmark, die zunächst an ihren Gränzen liegen, zuerst vornehmen, um zugleich diese Gränzen und den ganzen Umfang der Feldmark zu erhalten, ehe man die tiefer hinein liegenden Grundstücke entwirft. Die Gränzen müssen zu der Absicht von Gerichtsherrn, Beamten, Förstern, Feldgeschwornen u. dgl. vorher genau berichtet, gehörig versteinet

steinet oder verpfählet, und mit Nummern versehen werden.

Streitige Gränzen müssen vorzüglich angemerkt werden, woben denn die Nachbarn zugegen seyn müssen.

Man siehet leicht, daß bey einem solchen Vermessungsgeschäfte allerley Gehülfsen erfordert werden. Ein Protocollist, nebst zugehörigen Zeugen, ist unentbehrlich, so wie auch Leute zugegen seyn müssen, die mit Hacken, Grabseilen, Pfahleisen, Schaufeln, Schlägeln und andern nöthigen Handwerkszeugen versehen sind, die zu den Gränzmahlen herangeführten Steine zu behauen, mit den erforderlichen Merkmalen zu versehen, in den Boden zu besetzen u. dgl.

### Exempel.

IX. Das bisherige wird sich am besten durch ein Beyspiel erläutern lassen. Es sey (Tab. II.) die zum erdichteten Dorfe Bärenbach gehörige Feldmark zu vermessen.

Man führe erstlich durch die ganze Feldmark verschiedene lange und mit einander zusammenhängende Hauptlinien AB, AC, BC, BD &c. und suche sowohl deren Lage als Länge mit möglichster Sorgfalt zu bestimmen. Die Punkte A, B, C, D wähle man so, daß man  
so

so viel, als möglich, von einem nach dem andern hinsehen, und ohne beträchtliche Hindernisse ihre Entfernung von einander unmittelbar messen kann.

Auch sollen in den Dreiecken, wie  $ABC$ , weder zu spitzige, noch zu stumpfe Winkel vorkommen.

Hier sind diese Linien von der Beschaffenheit, daß von  $A$  nach  $B$  und  $C$ , von  $B$  nach  $C$ , und von  $B$  nach  $D$  eine freie Aussicht verstatet ist. Von  $C$  nach  $D$  kann wegen des dazwischen liegenden Waldes zwar nicht gesehen werden. — Das macht aber hier weiter keine Unbequemlichkeit, da hier von einem Dreiecke wie  $BCD$  nicht gerade jede Seite selbst wieder eine Grundlinie abgeben muß.

Lage und Länge dieser Hauptlinien, kann man theils vermittelst des Astrolabii und trigonometrischer Rechnung, theils durch unmittelbare Messung bestimmen. Hier könnte man z. E. bey  $A$  und  $B$  die Winkel  $BAC$ ,  $ABC$ , und  $AB$  messen, und daraus  $AC$ ,  $BC$  herleiten. — Um  $BD$  zu erhalten, müßte man auch noch den Winkel  $CBD$  und  $BD$  messen. Ueberhaupt müssen es die jedesmaligen Umstände ergeben, wie man zur Bestimmung der Lage dieser Hauptlinien, die besten Mittel zu treffen hätte. Am besten ist es freylich immer, wenn  
man



man alle Linien  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$ , zc. unmittelbar messen kann, ohne einen Winkel zur Bestimmung ihrer Lage nöthig zu haben.

Es wäre auch nicht nöthig, alle Punkte  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  auf einmal zu bestimmen; man dürfte nur, wie es der Fortgang der Messung nach und nach erforderte, eine neue Linie abstecken, um die einzelnen Grundstücke daran legen zu können.

$A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  müssen entweder ihrer Natur nach, kenntlich Objecte seyn, oder es müssen daselbst hohe Pfähle mit nöthigen Kennzeichen aufgerichtet werden.

X. Ich nehme auch an, daß die äußersten Gränzen der Feldmark bey  $A$ ,  $n$ ,  $m$ ,  $l$ ,  $B$ ,  $k$ , u. s. w. gehörig berrichtigt seyn werden, ehe man ihre Vermessung vornimmt.

XI. Alsdam könnte man die durch die ganze Feldmark zerstreuten Grundstücke etwa nach folgender Ordnung entwerfen.

Erstlich nehme man z. E. die zunächst an  $AB$  gränzenden Stücke.

Vorher lasse man aber längst  $AB$  etwa von 50 zu 50 Ruthen Pfähle einsetzen, und an den ersten, zweyten, dritten u. s. Pfahl die Nummern 0, 50, 100, 150 u. s. w. daran schreiben, die ihren Abstand von dem Anfangspunkt  $A$  ausdrücken.

Diese

Diese Pfähle dienen dazu, daß, wenn man z. E. von einem gewissen Punkte z, der Hauptlinie AB, eine Linie, wie zt, seitwärts zu führen hätte, man nur den Abstand von einem der nächsten Pfähle, z. E. von z nach 150 zu messen nöthig hat, um sogleich zu wissen, wo z in der Hauptlinie AB liege, und wie weit er von A, oder einem jeden andern Punkte 50, 100 u. s. w. entfernt sey. Es sind also diese Pfähle sichere Punkte, von denen man die an AB liegenden Grundstücke zu vermessen anfangen, und durch Hülfe deren man mehrere derselben, nach (S. 246.), in eine sichere Verbindung bringen kann. Man würde die längst AB liegenden Stücke etwa am bequemsten auf folgende Art auswählen, und zu Papiere bringen.

1) Könnte man das Stück Wiese zwischen den Wegen nach Holzdorf und Bielheim A n a  $\beta$  y a entwerfen, und dann

2) das unmittelbar daran gränzende Stück a m l K d  $\beta$  a, wobei man denn zugleich einen Theil des Flusses längst l d, und einen Theil von der Gränze des Dorfes längst  $\beta$  d erhielte.

In Rücksicht des darinn liegenden Weisers würde man z. E. von z aus eine Linie z t seitwärts führen, und von t an, den Umfang des

des Weibers zu entwerfen anfangen; und so in ähnlichen Fällen.

Auch zur Verzeichnung des Baches NN könnten von einigen Punkten der Linie AB, kleinere Linien seitwärts geführt werden.

Wie übrigens die Wiesenstücke selbst, nebst den innerhalb ihnen befindlichen Grundstücken einzelner Besitzer zu entwerfen seyen, ist zulänglich im 245ten §. gezeigt worden.

Bei Grundstücken, wie (1) und (2), deren Umfang von der Hauptlinie AB unmittelbar geschnitten wird, geben die Durchschnittspunkte, wie A, G, K, selbst schon den Anfang zur Messung eines jeden Stück's, und man würde z. E. hier für das zweite Stück,  $\alpha m l d \alpha$  erstlich auf dem Meßtische über G, längst GK eine gerade Linie ziehen, auf sie die gemessenen Entfernungen von G nach 100, von 100 nach 150, von 150 nach K abtragen, und nun von G oder K zu arbeiten anfangen. Diese abgesetzten Punkte G, 100, 150, K, geben alsdann zugleich schickliche Verbindungspunkte, wodurch man hernach den gemessenen Platz von dem Meßtische auf die Feldcharte tragen, ihn gehörig an die nach dem verjüngten Maasstabe aufgetragene Hauptlinie AB hängen, und nach (§. 246.) kopieren kann.

Die

Die Punkte, 0, 50, 100 u. s. w. können auch hin und wieder während der Messung zu bequemen Richtpunkten dienen.

3) Längst dem Theile KB der Hauptlinie AB könnte man auch bequem noch das Ackerstück 1a2  $\phi$  1 nach (S. 247.) vermessen, wobei man denn zugleich längst  $\phi$  2 ein Stück von dem Wege nach Waldheim, und längst a2 einen Theil der Landstrasse nach Norderfeld erhielte.

Wäre das Stück 1a2  $\phi$  so groß, daß es nicht ganz auf den Meßtisch passere, so könnte man es etwa nach den beiden Theilen vermessen, in die es der angezeigte Feldweg zerlegte.

XII. Wenn man nun mit der Hauptlinie AC auf eine ähnliche Art verführe, so ließen sich längst ihr 1) das Stück a  $\gamma$   $\beta$   $\psi$   $\eta$  b a zwischen den Holzdorfer und Felsendorfer Wegen, und dann 2) das zwischen dem Ufer des Flusses und dem Felsendorfer Wege enthaltene  $\eta$   $\psi$   $\rho$   $\psi$   $\omega$  c  $\eta$  entwerfen. Hierbei ergäbe sich zugleich wieder ein Theil von der äußern Gränze des Dorfes, nemlich  $\beta$   $\psi$   $\rho$ .

Natürlich läßt man an schicklichen Orten, z. E. bey  $\beta$  oder  $\psi$ , Pfähle stehen, von denen man nachher die innere Dorfsvermessung anfangen kann.

XIII. An BC könnte man das Stück  $\phi \mu \nu \zeta$  hängen, wodurch man zugleich das übrige von der ob erwähnten Straße, nemlich den Theil  $\alpha \zeta$  und den Weg nach Mariengarten, erhielt.

XIV. Was rechter Hand der bereits entworfenen Landstraße liegt, könnte man theils an BD hängen, theils dadurch bestimmen, daß man der Gränze  $\nu f g h D u. s. w.$  folgte.

XV. An CB könnte man das, was rechter Hand des Flusses innerhalb den Gränzen  $w \mu \nu o C d w$  läge, hängen.

XVI. Das Innere des Dorfes könnte man endlich nach bisher (X. XI. u. s. w.) erhaltenen Umfang desselben, nach (S. 254.) leicht auch noch vollends zu Papiere bringen, und so hätte man endlich die ganze Feldmark auf lauter einzelnen Platten, die man nun nach den bereits gegebenen Vorschriften (S. 246.) zusammenhängen müßte.

Vor dem Auftrage derselben, muß aber, nach eben dem verjüngten Maasstäbe, welchen man bey der Vermessung gebraucht hat, die Lage der abgesteckten Hauptlinien AB, BC, AC, BD &c. &c. auf einem Ueberzuge, wie (S. 246. VIII.), mit möglichster Schärfe bezeichnet werden. Auch bemerkt man die Punkte 50, 100, 150 u. s. w. auf jeder dieser Linien, weil sie bey dem Auftragen oder Kopieren der einzelnen

zehn Platten, nach (S. 246.), die Verbindungspunkte der einzelnen Platten mit diesen Hauptlinien AB, AC &c. abgeben.

XVII. Da diese Hauptlinien ziemlich große Dreiecke bilden, so muß man sich zu deren Austragung eines Stangenzirkels bedienen, oder sonst nach andern Methoden, z. E. nach (S. 184. IV. Aufl.) verfahren.

XVIII. Anmerkung. Die Einwürfe welche Hr. Bugge in seiner theoretisch practischen Anleitung zum Feldmessen aus dem Dänischen von C. H. Tobiesen. Altona 1798. gegen diese Triangularmethode gemacht hat, und dafür seine Parallelmethode empfiehlt, gelten nur in dem Falle, wenn man diese Dreiecksmethode bloß auf eine einzige Grundlinie wie AB erstreckt, nur diese allein misst, und die übrigen Linien wie AC, BC, BD &c. bloß aus gemessenen Winkeln, trigonometrisch ableitet. Da ist denn freylich klar, daß bey der Verbindung vieler solcher Dreiecke erhebliche Fehler entstehen können, so daß zuletzt die Charte immer mehr und mehr verdrehet wird, und nichts mehr zum ordentlichen Schlusse kommen kann. Allein, auf diese Art die Triangularmethode auszuüben, ist ganz dem entgegen, wie ich sie empfehle, nemlich daß man die abge-

steckt

strecken Linien AB, BC, AC, wo es nur geschehen kann, immer so wähle, daß sie sich unmittelbar selbst messen lassen. Dann hat diese Triangularmethode wenigstens alle Vortheile der Parallelmethode und nicht den Nachtheil derselben, nemlich daß die abgesteckten Parallellinien, oft über Berge und Thäler gehen, und daher beschwerlich abzustrecken und zu messen sind, da hingegen wenn die Grundlinien AB, BC, AC, nach Gefallen genommen werden können, sie sich so wohl zum Messen als Abstecken weit bequemer auswählen lassen. In einem ebenen Lande habe ich nichts gegen die Parallelmethode zu erinnern, und würde sie selbst in diesem Falle der Triangularmethode vorziehen. So ist denn auch die Triangularmethode von der Diagonalmethode welche Hr. Bugge empfiehlt, nicht wesentlich verschieden, wenn jene so ausgeübt wird, wie ich es erwähnt habe, und sie hat dabei den Vortheil, daß sie ein besseres Netz zur Grundlegung des Ganzen abgibt.

### Anmerkungen.

§. 256. I. Weil manche Theile einer Flur wegen der Bestellung der Felder, andere wegen der noch darauf stehenden Früchte und anderer Hindernisse, nach Verhältniß der Jahreszeit, nicht

nicht immer gleich bequem zu vermessen sind, so ist man genöthigt, bald hier längst AB, bald dort längst AC u. s. w. einen Theil der Flur vorzunehmen, und man kann also bey der Vermessung keine zusammenhängende Ordnung befolgen. Aber eben deswegen ist es erforderlich, daß die Pfähle in den abgesteckten Hauptlinien so lange stehen bleiben, bis die ganze Messung geendigt ist, oder bis wenigstens die Stücke, durch welche die Hauptlinie läuft, entworfen sind. Ferner ist nöthig, die in der Feldmark herumstehenden Pfähle, außer der Nummer, die ein jeder führt, auch noch mit einem besondern Buchstaben, in Beziehung auf die Hauptlinie, in der sie stehen, zu bezeichnen, damit man sie nicht mit einander verwechsle, und einen für den andern halte.

II. Wegen des Gebrauchs und des Vortheils, den man von einer richtig gemessenen Feldmark erwartet, muß man beständig ein Manual mit sich führen, worinn alles aufgezeichnet wird, was nur einigermaßen für die landesherrliche Kammer bemerkenswerth ist. Z. E. die Beschaffenheit der Gränzen, der Landstraßen, ob sie einiger Verbesserung bedürfen, wo die Materialien dazu herzunehmen sind, u. dgl., kurz alles, was zu einer genaueren Kenntniß der natürlichen Vortheile und Fehler einer Feldmark dienlich seyn kann, davon in der Folge ein Mehreres.



III. In einigen Instructionen zu Landesvermessungen giebt man die Vorschrift, daß die Feldmesser ihre täglichen Arbeiten, noch denselben Abend auftragen sollen. Dieß halte ich aber, wegen der Unbequemlichkeit, so etwas bey Lichte vorzunehmen, besonders da man durch die Arbeit bey Tage schon ermüdet worden ist, gar nicht für rathsam, noch weniger, daß man das Auftragen Andern überlasse.

Den folgenden Tag die Messungen ins Reine zu bringen, mag angehen, wenn es trübes und regnißtes Wetter ist. Ausserdem wird man heitere Tage lieber auf dem Felde benützen.

Anfängern kann es indessen dienlich seyn, einen Auftrag nicht lange anstehen zu lassen. Es gehört einige Übung und Vorsicht dazu, Messungen, die schon vor einiger Zeit angestellt worden sind, ohne Verwirrung ins Reine zu bringen, besonders wenn man dem Gedächtnisse einige Dinge anvertrauet hat.

Allein bey Landesvermessungen muß vor allen Dingen ein genaues und systematisches Manual gehalten werden, und die Entwürfe auf dem Meßtische selbst müssen so reinlich aufbewahret und deutlich gezeichnet seyn, daß man sie auch noch nach mehreren

Wo:

Wochen, ohne Gefahr zu irren, und ohne daß man genöthiget wäre, wieder auf das Feld hinaus zu gehen, auftragen und ausarbeiten kann.

## Wie eine Flurkarte zu berichtigen sey.

§. 257. Ehe man die einzelnen Entwürfe ins Reine bringt, und auf die Karte trägt, müssen sie eine Prüfung aushalten, die gewöhnlich denen vorgeschrieben ist, die die obere Aufsicht über die Landesvermessung haben.

Daß man sich nicht immer auf die Feldmesser verlassen könne, ist eine bekannte Sache — und eben darum wird einem Vermessungskommissair, der die nöthigen Kenntnisse hat, der Auftrag gegeben, nicht nur die Werkzeuge der Feldmesser zu prüfen, z. E. die Einförmigkeit der Ketten, durch Hülfe einer Proberuthe zu untersuchen, die gefundenen Abweichungen zu verbessern, besonders wenn sich durch Länge der Zeit die Ketten abgenutzt hätten, die Magnetnadeln zu berichtigen u. dgl., sondern auch die einzelnen Entwürfe der Feldmesser selbst zu untersuchen, und ihre Uebereinstimmung mit den zugehörigen Grundstücken zu bescheinigen (s. die Instruction

der Landmesser im Königreich Preussen, §§. 6. 9. 10. 23.).

Diese Prüfung zu bewerkstelligen, werden erst einige vorzügliche Linien und Winkel auf dem Grundrisse mit den zugehörigen auf dem Felde verglichen, und nachgemessen — und das vorzüglich in solchen Gegenden der Flur, wo etwa die meisten Schwierigkeiten statt gefunden haben, also besonders in unebenen und sehr durchschnittenen Gegenden. — Vorzüglich mißt man auch einige Linien, welche nicht unmittelbar aufgetragen worden sind, und vergleicht sie mit denen auf dem Risse.

Entweder finden sich nun so beträchtliche Abweichungen, daß ein ganzes Stück von Neuem vermessen werden muß, oder die Fehler sind von der Beschaffenheit, daß man sie in der Ausübung für Nichts gelten lassen, oder etwa corrigiren und vertheilen kann; — wozu dann die Theorie die nöthigen Mittel an die Hand geben muß.

Um sich auf einem Risse von der Richtigkeit der einzelnen Felderabtheilungen zu versichern, so ziehe man durch zwei, so weit als nöthig, von einander entfernten Punkte, quer durch die Flur eine gerade Linie; eben diese gerade Linie ziehe man durch die correspondirenden Punkte auf dem Grundrisse, messe,

— o —

messe, von ihrem Anfangspunkte angerechnet, die Entfernungen ihrer Durchschnitte mit den Scheidungsgränzen einzelner Felder, und vergleiche sie mit denen auf dem Risse. — Dann wird sich bald zeigen, wo eine Verbesserung vorzunehmen ist, und welche Grundrisse zum Auftragen auf die Feldcharte tauglich sind. Mehrere und öftere Prüfungen dieser Art gewöhnen dann auch nachlässige Feldmesser zu mehr Ordnung und Aufmerksamkeit bey der Aufnahme der einzelnen Pläne.

---

## XXII. Kapitel.

### Von der Ausarbeitung einer Flurkarte.

§. 258. **D**urch eine Flurkarte muß man in den Stand gesetzt werden, alle einzelnen Gegenstände der Feldmark aufs deutlichste, auch ohne weitläufige Beschreibung, von einander zu unterscheiden. Es wäre zu wünschen, daß alle Feldmesser gewisse Gegenstände auf eine und dieselbe Art bezeichnen. — In den preussischen Staaten sind den Feldmessern ausdrücklich die Zeichen vorgeschrieben, deren sie sich in den Flurkarten bedienen sollen, auch selbst die Farben, womit diese oder jene Gegenstände illuminirt werden sollen. — Eben so bestimmte Vorschriften findet man auch in der Welmarischen Instruction für Feldmesser. Wo aber solche Bezeichnungen noch nicht eingeführt sind, da ist es eine Pflicht des Feldmessers, jedesmal etwa an dem Rande der Karte die von ihm gebrauchten Zeichen mit gehöriger Erläuterung beizufügen.

Wir wollen, was die Bezeichnung der einzelnen Theile einer Flur betrifft, uns meistens nach der preussischen Verordnung richten.

Vors

Vors erste muß ich, aber etwas von den zur Ausarbeitung der Risse nöthigen Geräthschaften und Farben herbringen, Hieher gehören.

I. Fein geschnittene Rabensebern und Bleystifte. Letztere müssen weder zu hart, noch zu weich seyn. Die englischen werden für die besten gehalten. Wenn das Reißbley reinigt ist, oder sich bröckelt, daß man es zu oft spizen muß, oder zu weich ist, daß die damit gezeichneten Linien auf dem Papiere leicht verlöschen, und dasselbe beschmutzen, so ist es zu Rissen nicht brauchbar. Doch muß das Reißbley auch nicht zu fest auf dem Papiere haften, weil sonst die Linien Eindrücke auf dem Papiere zurücklassen, auch sich nicht leicht mit Semmel oder elastischen Gummi wieder wegreiben lassen.

II. Verschiedene Gattungen von groben und feinen Pinseln. Sie müssen folgende gute Eigenschaften besitzen. 1) Müssen sie fest gebunden und geleimt seyn. 2) Wenn man sie durch den Mund zieht, müssen sich die Haare in eine Spitze versammeln, und gut beisammen bleiben, ohne daß einzelne Haare hin und wieder außer der Ordnung hervorstecken. In Ermangelung dieser Eigenschaft muß man, vermittelst einer Scheere, und einer feinen Zange, die unnöthigen Haare theils-

theils abschneiden, theils ganz ausziehen.  
 3) Müssen die Haare nicht zu lang seyn.

Diejenigen Pinsel, die in Augsburg und München gefertigt werden, sind von vorzüglicher Güte.

Der Stiel, woran man den Kiel eines Pinsels steckt, muß eine proportionirliche Dicke und Länge haben.

Man hat noch eine besondere Art von Pinseln, die man Scarprien oder Bergpinsel nennet; Man weicht den Kiel eines gewöhnlichen etwas starken Pinsels, da wo die Haare in ihm zusammen geleimt sind, etwa eine Stunde lang in Wasser ein. Klemmt hierauf den Pinsel, nachdem man ihn etwas breit gedrückt hat, in einen Schraubstock, oder bringt ihn zwischen eine Presse, bis er trocken geworden ist. Wenn man ihn herausnimmt, so wird er ganz platt gedrückt seyn. Ihn beständig so zu erhalten, legt man einen Bund von dünnem Blech in der Gegend, wo die Haare zunächst im Kiele stecken, um den Pinsel herum. — Beym Gebrauche zieht man ihn, nachdem er in zureichend starke Lufte eingetaucht worden, durch einen engen eisernen Ramm, damit sich die Haare in mehrere kleinere Pinsel theilen, und be-  
 dient

dient sich alsdann desselben, mehrere Striche auf einmal zu machen, welches bey Schraffirung der Berge, die Zeit zu ersparen, viele Bequemlichkeiten haben soll.

Einige Uebung gehört freylich dazu, wenn vermittelst eines solchen Bergpinsels die Schraffirung recht gut ins Auge fallen soll. Man muß die Vorsicht gebrauchen, ihn nach jedesmaliger Füllung mit Tusche, vorher auf einem Papiere zu probieren, ob die Striche recht sauber ausfallen. — Aber auch bey dieser Vorsicht ist es oft nicht zu vermeiden, daß nicht die Striche an einem unrichtigen Orte etwas zu stark ausfallen, und den Riß verunzieren. —

Weit sauberer zeichnet man die Berge vermittelst einer bloßen Rabenfeder, und eines mäßig feinen, gewöhnlichen Pinsels. — Einige Uebung gehört freylich dazu, und die nöthigen Handgriffe muß man sich dabey selbst zeigen lassen — aber die Arbeit geht doch noch ziemlich geschwind von statten, wenn man gleich nur einen Strich nach dem andern macht. — Ein anderer Vortheil bey dem Gebrauche der bloßen Rabenfedern und eines gewöhnlichen Pinsels, bestehet darinnen, daß man, nach Erforderniß der Umstände, die Striche vollkommen in seiner Gewalt hat, sie

schwärz



schwächer und stärker machen kann, wie es Schatten und Licht, nach den verschiedenen Wendungen und Lagen eines Berges, zu erfordern scheinen, welches bey einem Scarpiepinfel kaum zu erhalten steht. — Indessen kann man auch mit dem Gebrauche des Bergpinfels einen andern Pinfel verbinden, und das ergänzen, was sich mit dem erstern nicht vollkommen erhalten läßt.

III. Die Farben, deren man sich zum Illuminiren bedient, können theils Saftfarben, theils erdigte Farben seyn. — Erstere soll man so wenig als möglich brauchen, weil sie in kurzer Zeit verschießen, und die Unbequemlichkeit haben, daß, wenn man z. E. eine neben die andere anlegen will, sie gar zu leicht zusammen fließen, und dadurch den Riß verunstalten. —

Ich will hier die brauchbarsten kürzlich anführen.

Zur schwarzen Farbe bedient man sich der Tusche. Eine Probe von deren Güte ist 1) wenn sie die Farbe zart abläßt, indem man sie, naß gemacht, über die Hand zieht, 2) wenn Linien, mit der Reissfeder gezogen, recht fest an dem Papiere hängen, und nicht auslöschen oder unsauber werden, wenn man, nachdem sie trocken geworden, mit einem nassen Pinfel darüber fährt; 3) wenn die Tusche an ihrem

Bru:

Bruche einen Goldglanz spielen läßt, and so auch, wenn man sie abgerieben, und in einem Schälchen hat trocken werden lassen; — 4) wenn sie sich nicht gar zu leicht abnußet; 5) beyne Abreiben mit einem Finger recht geschmeidig anzufühlen ist, keine gröbern Körner und Rauhigkeiten zeigt u. dgl. mehr.

Diese Eigenschaften finden sich bey der feinen chinesischen Tusche. — Gewöhnlich hat sie auch einen Bisamgeruch. — Doch darf man sie daraus nicht allein beurtheilen, so wie auch nicht aus den sich etwa darauf befindlichen chinesischen Charakteren.

Gewöhnliche Tusche werden auch in Deutschland, Frankreich, und andern Gegenden versertigt — und diese sind ebenfalls, in Absicht ihrer Güte, darnach zu beurtheilen, ob sie zart sind, und die Farbe fest genug auf dem Papiere sitzen lassen.

Unter den rothen Farben ist vorzüglich der Carmin zu geometrischen Rissen brauchbar. — Man muß ihn zum Gebrauche mit etwas arabischen Gummivasser, Candiszucker, oder auch Citronensaft, auf einem gläsernen Reibsteine zubereiten, und in einem Schälchen aufbewahren: Die Güte desselben ist sehr verschieden — der schönste hat eine brennende  
und

und lebhafteste Farbe — der schlechtere fällt ins Violette, und ist zu Nichts nütze.

Der Florentiner Laß ist ebenfalls zu Rissen vortheilhaft zu gebrauchen. — Man kann eine Art rother Tusche daraus verfertigen, wenn man ihn mit vielent arabischen Gummi anreibt, und nachdem die zart geriebene Masse durch zu reichendes Abtrocknen etwas dick geworden, Stücke in Gestalt einer Tusche daraus formirt.

Hieher die Pfannenschmidt'schen Farbentusche, welche in Hannover zu haben sind, und auch an andern Orten verkauft werden. In Nürnberg werden dergleichen auch verfertigt. In Leipzig, in der Kostischen Kunsthandlung, sind englische Farbentusche in Kästchen zu unterschiedenen Preisen zu haben.

Zur blauen Farbe ist das Berliner Blau am dienlichsten; man behandelt es wie den Florentinerlaß, und macht eine schöne blaue Tusche daraus.

Andere blaue Farben, Bergblau, Indigo u. dgl. kann man entbehren. — Blaue Saftfarben darf man gar nicht gebrauchen, weil sie mit der Zeit alle ins Violette schiefen, und zu Vermischungen gar nicht dienen.

Als gelbe Farbe empfiehlt sich vorzüglich Gummigutti, wie auch gebranntes Schüttgeld, woraus sich eine schöne gelbe Tusche verfertigen läßt.

Grüne Farben sind theils aus Vermischungen, z. E. aus Gummigutti und Berlinerblau, recht schön und nach verschiedenen Schattirungen zu erhalten, je nachdem man mehr Gelb oder Blau darunter mischt, theils sind sie auch an sich vorhanden. — Das Saffergrün ist von vorzüglicher Güte in Nürnberg zu bekommen. — Doch schießt es in der Folge etwas, und wird gelblicht, hat auch die Unbequemlichkeit, daß man keine andere Farbe darneben legen darf. Größere Plätze darf man nicht damit illuminiren; Etwa Grasbüschelchen auf Wiesen u. dgl. kann man damit anlegen.

Bräuchbarer ist das distillirte Grünspan, welches man in den Apotheken auch als grüne Dinte bekommen kann. — Es verschießt zwar nicht, frist aber leicht das Papier durch, wenn es nicht mit einer zureichenden Menge Wassers geschwächt wird. Mit etwas Saffergrün vermengt, giebt es eine vortrefliche und haltbare grüne Farbe.

Braune Farben erhält man nach unterschiedenen Schattirungen, aus der Vermis-

schung von Carmin, Summigutti, und schwarzer Tusche, wie auch durch Hinzufügung von etwas Berlinerblau. Niester- oder Ofenruß schießt durchs Papier. — Braune Farben aus Caffee, Nußschalen u. dgl. kann man füglich entbehren.

Durch Vermischungen aus roth und gelb, roth und blau u. dgl. erhält man allerley Mischteinten, die nach Erforderniß brauchbar seyn können. Versuche werden einen jeden selbst belehren, nach welchem Verhältniß diese oder jene Mischung vorgenommen werden muß. Pfannenschmidts Versuch einer Anleitung zum Mischen aller Farben aus blau, gelb und roth, herausgegeben von E. K. Schulz (Hannover 1781.).

Von allen diesen Farben, wird beim Gebrauche eine zureichende Menge in Schälchen von Glas oder Porzellan, mit Wasser verdünnt und aufgeweicht. Man muß aber eine Farbe, die in einem Schälchen schon trocken geworden ist, nicht von Neuem mit Wasser aufweichen, und zum Illuminiren gebrauchen, weil sich leicht Staub und Unreinigkeiten angesetzt haben könnten, die der Schönheit des zu verfertigenden Kusses nachtheilig seyn würden. —

Die aufgeweichten Farben, muß man vor jedesmaliger Eintauchung des Pinsels, umrühren, damit sie beständig in gleicher Stärke bleiben, und keinen Bodensatz verursachen.

Zuweilen muß etwas gezeichnetes wegradiert werden. Damit nun die radierte Stelle wieder zum Gebrauch tüchtig werde, so kann man sie mit elastischen Harze abreiben, oder mit etwas Gummivasser u. dgl. bestreichen. Hat man starkes holländisches Papier zu dem Riße genommen, so lassen sich Fuschlinien u. dgl. sehr oft auch blos mit dem Pinsel wieder wegwaschen.

## Ueber die Schönheit eines illuminirten Grundrisses.

§. 259. I. Soll ein Riß schön ins Auge fallen, so müssen 1) alle Linien und Punkte mit der Reißfeder so zart, als möglich, gezeichnet seyn, 2) dürfen die Farben nur so blaß aufgetragen werden, als es ohne Nachtheil der Deutlichkeit des Risses, und der durch die Farben von einander zu unterscheidenden Gegenstände geschehen kann. — Daß man sich dabei aller möglichen Sauberkeit im Auftragen befleißigen müsse, versteht sich von selbst. Ueberhaupt werden stark aufgetragene Farben dem Riße allemal ein häßliches Ansehen geben.

3) Muß man suchen, der natürlichen Farbe eines jeden Gegenstandes so nahe, als möglich, zu kommen. — Von dieser Vorschrift gehet man indessen aus andern Ursachen unterweilen ab, und Feldmesser müssen sich da nach den von dem Landesherren festgesetzten Vorschriften richten. Mauren z. E. roth zu färben, ist der Natur nicht gemäß, als in dem Falle, wenn sie mit Backsteinen aufgeführt wären, u. s. w.

4) Wird man durch Schatten und Licht, theils vieles zur Deutlichkeit und besserer Unterscheidung einzelner, besonders erhöhteter und vorspringender Gegenstände beitragen, theils dem Risse ein kräftigeres und lebhafteres Ansehen geben. Durch geschickte Vertheilungen von Licht und Schatten, wird man überhaupt dem Risse eine gewisse Haltung verschaffen, die sich aber nicht durch gedruckte Vorschriften erklären läßt, sondern durch vielfältige Uebung aus zweckmäßigen, und von geschickten Feldmessern mit Geschmac ausgearbeiteten Mustern erlernt werden muß.

Zu immer wird man freylich dabey überlegen müssen, daß ein geometrischer Riß seiner Absicht nach kein Gemälde seyn soll. Daher denn

Schatz

## Schatten und Licht.

II. Vollkommen nach perspectivischen Regeln zu zeichnen, eine Arbeit seyn würde, die man weder verlangen, noch dem Feldmesser belohnen würde. — Wenn man sich beim Schatten in einem geometrischen Risse nur ohngefähr nach der Gestalt und Höhe eines Körpers, und nach der Direction der einfallenden Lichtstrahlen richtet, so wird es zureichend seyn. Das Allgemeine davon wäre etwa folgendes:

Licht, welches von einem leuchtenden Körper ausgehet, bewegt sich nach geraden Linien. — Stößt es an einen dunkeln Körper, so wird es aufgehalten, und hinter dem Körper ist ein Raum, wo keine Lichtstrahlen hinstreffen, wo also Schatten ist. Daß sich dieser nach dem Körper selbst, nach der Richtung des einfallenden Lichtes, nach der Lage der Fläche, worauf der Schatten geworfen wird u. dgl., bestimmen werde, erhellet von selbst. — Genau die Figur des Schattens zu zeichnen, lehrt die Perspectiv. — In geometrischen Rissen ist es zureichend, ihn nur ohngefähr nach dem Augenmaasse anzugeben.

Eigentlich wäre es nun einerley, nach welcher Richtung man das Licht einfallen



lassen wollte. Es ist aber allgemein angenommen, daß das Licht ohngefähr parallel mit einer Linie einfalle, welche von der linken Seite her, etwa unter einem Winkel von  $45^\circ$ , gegen die untere Gränze des Vierecks, womit ein Riß gewöhnlich umfaßt wird, geneigt ist. So werden also alle erhabenen Gegenstände ihren Schatten mit dieser Linie parallel nach der rechten Hand zu, werfen. Wie ohngefähr aus (Fig. VIII.) bey v, w. zu ersehen ist.

Gegenstände, worauf die Lichtstrahlen schief auffallen, werden nicht so stark erleuchtet, als solche, auf die das Licht senkrecht auffällt, welche Vorschrift besonders beim Anlegen der Berge, nach ihren verschiedenen Abdachungen, Wendungen u. dgl. zu empfehlen ist, um ihnen, so viel als möglich, ein natürliches Ansehen zu geben.

### Auftragung der Farben.

§. 260. Hieben sind folgende allgemeine Vorschriften zu merken;

I. Wenn man eine beträchtliche Fläche mit Tusche oder Farbe, gleichförmig zu überlegen hat, so muß man keine weissen Punkte und Streifen auf ihr stehen lassen, die in dem

dem Schälgen abgeriebene Farbe beständig in gleicher Stärke erhalten, sie bei jedesmaliger Füllung des Pinsels wieder umrühren, den Pinsel übrigens nicht zu voll füllen, und die Farbe so geschwind, als möglich, auftragen, damit keine Ungleichheiten und Flecken zu befürchten sind, und alles recht gleichförmig in einander fließe.

II. Wenn man eine Fläche so tuschen soll, daß ein starker Schatten sich allmählig in das Helle verliere, welches man eine Farbe verwaschen nennet, so legt man erstlich da, wo der stärkste Schatten hinzukommen soll, z. E. längst a c (Fig. VIII.), einen mäßig breiten Streifen an, nimmt nun einen Pinsel, der mit bloßem Wasser gefüllt ist, und vertreibt oder schwächt die aufgetragene Farbe a c nach der Gegend m zu, nach welcher sie sich ins Helle verlaufen soll, immer mehr und mehr, so aber, - daß der allmähliche Uebergang vom Dunkeln ins Helle so wenig, als möglich, abgesetzt erscheine. — Hierbei muß man eine fertige Hand haben, und niemals irgendwo die Farbe trocken werden lassen, als bis sie völlig vertrieben ist. Die Arbeit gehet noch besser von statten, wenn man vorher die zu verwachende Ebene ganz mit einem mit bloßem Wasser gefüllten Pinsel anfeuchtet.

III. Ehe man die Schatten anlegt, müssen erst alle Farben aufgetragen seyn. — Alsdann kann man durch geschickte Anbringung proportionirlicher Schatten, durch Linien, die an der Schattenseite etwas stärker ausfallen müssen (Drucker) u. dgl., dem Risse die erforderliche Lebhaftigkeit und Haltung verschaffen.

IV. Große Flächen, z. E. Wiesen, Heiden u. dgl., müssen vorher ganz mit Farbe überlegt werden, ehe man kleinere Gegenstände, Bäume, Grasbüschelchen u. dgl., die eine ähnliche, aber etwas dunklere Farbe bekommen, hinein zeichnet. — Große Stellen werden überhaupt blaß angelegt, kleinere darauf befindliche Gegenstände immer etwas dunkler. Auch müssen die Berge vorher völlig ausgearbeitet seyn, ehe Waldungen, Aecker u. dgl. darauf gezeichnet werden.

V. Die Schatten kann man meistens mit bloßer Tusche anlegen, die aber nicht so stark aufgetragen werden darf, daß die Grundfarbe derjenigen Fläche, worauf der Schatten fällt, dadurch verdunkelt wird. Es muß nemlich aus dem Schatten allemal die Grundfarbe des Gegenstandes, worauf er fällt, zu erkennen seyn. Man kann aber auch oft den Schatten durch Auftragung einer etwas dunkleren Farbe, als diejenige ist, worauf der Schatten

Schat:

Schatten fällt, ausdrücken. — Die mit Tusche angelegten Schatten haben aber in den meisten Fällen ein natürlicheres Ansehen, und machen den Riß nicht so bundschefftig.

## Von der unterschiedenen Bezeichnungsart einzelner Gegenstände in einer Flur, und deren Illuminirung.

§. 261. Nachdem wir das allgemeinste von den Farben und deren Behandlung besprochen haben, so folgen nun die zur Ausarbeitung eines Rißes erforderlichen Bezeichnungen n. dgl., wodurch man bequem die Gegenstände auf einer Feldcharte von etnauder unterscheiden, und ihre Bedeutung wissen kann.

I. Wiesenplätze werden grasgrün angelegt, wozu man sich einer Vermischung aus Gummigutti und blauer Tusche, oder aus Grünspan und Sastgrün bedienen kann. Alsdann werden kleine zerstreute Grasbüschelchen mit einem etwas dunklern Grün darauf bezeichnet. So nemlich werden die dreyschürigen Wiesen illuminirt. Zwenschürige legt man mit blaßgelber Farbe an, und macht grüne Streifen mit Grasbüschelchen darauf.

Einschürige werden blos grün gestreift, und der Grund bleibt weiß.

Hut und Weide legt man, im Falle sie ganz begraset ist, blaßgrün an, und macht einzelne zusammengesetzte Pünktgen darauf. Man sehe (Tab. II.) die Gegend um den Weiher herum. Ist Heide untermengt, so werden hin und wieder bräunkliche Streifen mit Punkten hervor scheinen müssen.

Torfbruch wird mit matter Tusche illuminirt.

Sandschollen blaßgelb, mit dunkelgelben oder röthlichen Punkten.

Mohrgrund wird dunkelgelb angelegt, und mit blauen kurzen Streifen versehen, im Falle Wasser darauf steht.

Moräste werden durch feine kurze Parallellstriche, und darauf gezeichnete Pünktgen angedeutet.

Weiher werden längst ihren Ufern mit einer Tuschlinie, die an der Schattenseite etwas stärker ausfallen muß, und dann mit flammenweise gezogenen Parallellstrichen entworfen, und mit einer blassen blauen Farbe illuminirt. Hin und wieder hervorstehendes Schilf kann man der Natur gemäß darauf zeichnen.

II. Acker werden längst ihren Scheidungslinien mit Tusche ausgezogen, in Rücksicht ihrer verschiedenen Eintheilung in Sommer-

mer: Winter und Brachfeld aber mit folgenden Farben bemerkt.

1) Das Sommerfeld wird da, wo es an Winter: oder Brachfeld anstößt, mit einem gelben

2) das Winterfeld mit einem braunen, und

3) das Brachfeld mit einem schwärzlichen Gränzstreifen umfasset. In Rücksicht der innerhalb solcher Schläge befindlichen einzelnen Aecker, wird gutes Weizenland mit mattem Carmin ganz überlegt, Gersten: oder ordinaires Weizenland hingegen läßt den Furchen nur rothgestreift. — Gutes Roggenland läßt man mattbraun überlaufen, hingegen schlechtes, oder Haferland, nur mit dergleichen Streifen längst den Furchen versehen. Dreijähriges Land wird ganz mattgelb, und sechsjähriges mit dergleichen Streifen längst den Furchen angesetzt. Das ganz unbrauchbare wird weiß gelassen.

Andere Felder werden ihrer Güte nach eingetheilt in

Gutes Gartenland, (blaßroth mit grünen Streifen).

Mittelmäßiges, (braun mit grünen Streifen).

Schlech:

**Schlechtes, (gelb mit grünen Streifen).**

III. Bei Ausarbeitung der Wälder, werden die Bäume ohngefähr nach der Figur ihrer Kronen ausgedrückt. Eichen, mit einer etwas spitzgezackten Krone (S. Tab. II. längst des Felsendorfer Weges); Buchen, mit einer runden Krone (das. am Wege nach Mariengarten); Elsen, länglicht zugespitzt, und nur auf einer Seite gezackt, (das. am Wege nach Waldheim); Fichten und Tannen, wie das. längst der Landstrasse nach Nordfeld zu sehen ist. Weiden zeigen sich längst des Flusses (Tab. II.).

Beim niedrigen Gehölz, läßt man die Stämme an den Bäumen weg, und zeichnet immer zwei Stauden neben einander, wie auf (Tab. II.) auch hin und wieder zu sehen ist.

Wenn man indessen nicht immer die Mühe darauf wenden will, die Kronen nach ihren verschiedenen Gestalten zu zeichnen, so legt man sie durchaus auf einerley Art an, und unterscheidet vielmehr die verschiedenen Holzarten, nach dem Grund und Boden, worauf sie stehen. — Also mache man den Grund, wo Eichen stehen, blassgelb; Buchen lasse man auf bräunlichen, Fichten auf blaßdunkelgrünen, Elsen auf blassen hellgrünen Boden stehen.

Ben. Wo vermischtes Holz steht, wird der Boden nach den verschiedenen Holzarten gestreift. — So z. B. wo Eichen und Fichten beisammen sind, legt man den Grund blaßgelb an, und versiehet ihn mit dunkelgrünen Streifen u. s. w.

Die Bäume selbst werden nun an ihrer rechten Seite schattirt, und mit dem auf den Boden fallenden Schatten versehen.

Es ist eigentlich wider die Natur eines Grundrisses, an den Bäumen Stämme zu verzeichnen. — Allein der Deutlichkeit halber, um sie vom Buschholz zu unterscheiden, mag man diesen Fehler, so wie auch andere ähnliche, wohl erlauben. Indessen könnte man auch die Stämme weglassen, und sie in dem Schatten ausdrücken, den die Bäume werfen.

IV. Bei Flüssen und Strömen ist folgendes anzumerken.

Nachdem man durch Zuschlitten die Ufer verzeichnet hat, so legt man den ganzen Fluß gleichförmig mit einer so blaßgrünen Farbe an, daß sie kaum vom Weissen zu unterscheiden ist, und schraffirt den Fluß längst den Ufern, mit ganz zarten bläulichen, nach der Richtung des Stromes fortlaufenden, geschlängelten Linien, die nach der Mitte zu sich  
im:



immer mehr verliehren, und an der Schattenseite etwas stärker gemacht werden. Man bedient sich dazu am besten eines Pinsels. Ehe man mit solchen Linien schraffirt, kann man auch längst den Ufern vorher eine ganz blaße blaue Farbe anlegen, und sie nach der Mitte des Stromes hin verwaschen.

Inseln, werden nach Verhältniß ihrer Produkte illuminirt.

Sandbänke, werden bräunlicht, mit zarten, schwarzen oder rothen Pünktchen angelegt.

Ben x (Fig. IV. Tab. I.) ist eine hölzerne Zugbrücke zu sehen.

Ben q eine massive Brücke.

Ben t eine Durchfarth.

Ben u eine Fähre, sie wird an beyden Seiten des Ufers durch kleine Häuserchen oder Bieröcke angedeutet, von denen eine Linie über den Strom gehet, das Seil auszudrücken, an dessen Mitte die Fähre erscheint.

Ben g eine Schiffmühle.

Ben h eine gewöhnliche Mühle.

Ben l eine Schleusse.

Ben  $\lambda\mu\nu$  ist durch eine punktirte Gränze die Inundationslinie ausgedrückt; in dem Manuale wird das Jahr angesetzt, in welchem

chem sie sich bis an die angezeigte Gränze erstreckt hat.

V. Die Verzeichnung der Berge lernt man am besten aus unmittelbarer Vorzeigung der hierzu nöthigen Handariffe. — n (Fig. VIII.) zeigt ohngefähr die Gestalt eines mit einer Feder schraffirten Berges. Am saubersten fällt die Zeichnung eines Berges aus, wenn man ihn erst längst seiner Abdachungen mit blasser Tusche verwäscht, wo die Schatten hinfallen, etwas stärkere Tusche austrägt, und nun vermittelt eines mäßigen mit Tusche gefüllten Pinsels, nach Maassgabe der verschiedenen Gründe und Wendungen, mit zarten geschlängelten Linien darüber her schraffirt, wo sich denn diese Linien nach dem Thale zu immer mehr und mehr verlaufen und schwächer werden müssen. — Dabei muß man auch die verschiedenen Ruppen, Felsenwände u. dgl. ihrer Natur gemäß auszudrücken suchen, wo denn alles desto schöner ausfallen wird, mit je mehrerer Auswahl und Kenntniß die Schatten hin und wieder angebracht sind.

Waldungen werden auf die Berge verzeichnet, nachdem letztere erst völlig ausgearbeitet sind.

Bergwerke werden durch viereckigte Gruben, oder Schachte angedeutet, woben die

chemischen Zeichen der Metalle gesetzt sind, die sie enthalten (Fig. VIII. bey O. D)

Weinberge werden wie in (Fig. VIII.) bey h gezeichnet.

Hopfengärten, wie das. bey y.

VI. Gebäude werden nach geschehener Umfassung mit Carmin angelegt, und gehörig schattirt, ohngefähr wie (Fig. IX.) ausweist.

Auf ökonomischen Charten muß man auch die vornehmsten Gebäude einer Stadt oder eines Dorfes sogleich aus der Zeichnung zu erkennen im Stande seyn, daher denn neben das Viereck, welches das Gebäude vorstellet, ein schließliches Zeichen zu setzen ist. Z. E. neben einer Kapelle ein Kreuz, neben einer Kirche den Kirchhof mit Kreuzen, neben einem Gasthof eine Fahne, neben einer Ziegelhütte einen rauchenden Ofen, nebst einer daran befindlichen langen Scheure u. dgl. Herrschaftliche Gebäude werden mit einem etwas stärkern Roth illuminirt.

VII. Endlich ist noch die Bezeichnungsart der Wege, Gränzen u. dgl. beyzubringen.

Wege werden überhaupt bräunlich angelegt.

Ein bloßer Fußsteig wird durch eine punktirte Linie ausgedrückt. Feldwege durch  
zwey

zwey neben einander gelegte Linien, davon die eine punktirt, die andere ordentlich ausgezogen ist. M. S. (Tab. II.) f. E. den Weg nach Holzdorf.

Landstrassen, wie daselbst längst v. 2.

Postwege bestehen aus zwey neben einander laufenden Parallellinien.

Hohlwege werden wie bey h D (Tab. II.) verzeichnet.

Wildbahnen durch zwey mit einander parallel laufende Linien, davon eine gezackt aussiehet, fg (Tab. II.),

Gewöhnliche Holzwege, werden durch einfach gezogene Linien angedeutet.

Gränzen werden blos punktirt und mit Carmin überlegt — wo denn die Punkte stärker oder schwächer ausfallen müssen, je nachdem sie Haupt- oder Special-Gränzen bedeuten sollen.

Alle Wege und Gränzen werden nun zuerst verzeichnet, ehe man an die übrige Ausarbeitung der Charte schreitet. — Der Deutlichkeit wegen soll man auch die den Gränzen der Feldmark nahe liegenden fremden Grundstücke ohngefähr mit auf die Charte bringen, und deren Benennungen anzeigen.

Ferner sollen an die Gränzmale auf der Charte, übereinstimmend mit den zugehörigen  
auf

auf dem Felde, Nummern gesetzt werden, und damit in Rücksicht der Gränzen künftig keine Verrückung zu befürchten sey, so soll noch eine besondere Gränzcharte, worauf nemlich der bloße Umfang der Feldmark kömmt, entworfen, und bey jedem Gränznale angemerkt werden, wie weit es von dem nächsten abstehe, wie auch, was es mit den beyden benachbarten für einen Winkel mache.

Gränzhügel werden durch einen kleinen Kreis, und

Gränzsteine durch ein kleines Viereck bezeichnet.

Hecken werden so verzeichnet, wie es längst  $\psi$  an dem Dorfe (Tab. II.) zu sehen ist. Man kann sie grün anlegen.

### Anmerkungen.

S. 262. I. Das Bisherige wird zulänglich seyn, die gewöhnlichsten Gegenstände auf einer zum ökonomischen Gebrauch eingerichteten Feldcharte zu verstehen. — Andere Zeichen, die besonders in geographischen und militärischen Charten üblich sind, findet man sehr vollständig in Hrn. Kestersteins Anweisung zu practisch geometrischen Zeichnungen 2c. 2c. Leipzig 1778., aus welchem nützlichen Buche auch die bisherigen

gen ökonomischen Zeichen, so wie sie der Königl. preuß. Verordnung gemäß seyn sollen, meistens genommen sind. Von den geographischen wird in der Folge noch etwas vorkommen; Militärische Charten gehören nicht zu meiner Absicht. Indessen kann man über das Zeichnen militairischer Charten nachsehen: deutliche und gründliche Anweisung, wie man das militairische Aufnehmen nach dem Augensmaß ohne Lehrmeister erlernen könne, von einem Königl. preußl. Ingenieur (Dessau u. Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten 1782.).

Lucas Wochs Kunst Situationsplane mit Hülfe einer besonders dazu verfertigten Schreibtafel auf verschiedene Arten aufzunehmen und zu zeichnen. Augsburg 1774.

Die Situationszeichnung für Soldaten von F. Schienert (Lieutn. im Preußl. Feldartillerie Corps) Berlin. 1806. 13 Kupfert.

II. Zur Zierrath der ausgearbeiteten Feldcharte, kann man zur Seite eine schickliche Kartousche anbringen, worauf man den Namen der Feldmark, den verjüngten Maassstab und andere Dinge verzeichnet.

Die

Die Richtung der Magnetnadel, und die Weltgegenden auf dem Risse, kann man auf einer sauber gezeichneten Magnet-Rose darstellen.

Namen einzelner Gegenstände, müssen zierlich und mit einer gewissen Wahl auf die Charte geschrieben werden. — Indessen muß man sie so viel, als möglich, ersparen, weil viele Namen allemal den Riß verunzieren. — Man siehet auch schon hieraus, wie sehr die Einführung bestimmter Zeichen dabei zur Abkürzung diene.

Die nöthigen Handgriffe zur geschickten Ausführung eines Risses, muß man übrigens durch Uebung erlernen. — Durch die bisherige Anweisung hoffe ich das allgemeinste davon gesagt zu haben. — Wie nöthig aber einige Fertigkeit im Zeichnen, auch bey Verfertigung geometrischer Risse sey, wird ein jeder bey der wirklichen Handanlegung selbst empfinden.

Einige Bücher, die man dabei zu Rathe ziehen kann, sind z. E. außer den in (1) bereits angeführten.

Der zur Verfertigung schöner Risse getreulich anweisende Ingenieur. Frankf. 1755.

**J. W. Krazensteins Abhandlung**  
**von Verfertigung schöner und ge-**  
**euerter Kiste in der Feldmess- Ar-**  
**tillerie. Kriegs- und bürgerlichen**  
**Gaukunst zc. zc., ingleichen von den**  
**dazu gehörigen notwendigen und**  
**guten Instrumenten zc. zc. Nürnberg**  
**1766.** Die illuminirten Muster bey diesen  
 zwey Büchern sind aber nicht sehr gut ge-  
 farben.

Bei Hrn. Professor Meinerss An-  
 fangsgr. der Feldmesskunst befindet  
 sich eine illuminirte Kupfertafel, welche sehr  
 dienlich ist, das bisherige zu erläutern. Auch  
 des Hrn. Prof. Koppelts unten (S. 263.)  
 genanntes Urbarium kann hierzu gebraucht  
 werden, wiewohl die Farben etwas zu stark  
 aufgetragen worden sind.

Die Beschreibung des fürstl. An-  
 halt- Dessauischen Landhauses und  
 englischen Gartens zu Wörlitz, von  
 August Rodt, mit 5 Kupfertafeln (Dessau  
 1788.), enthält vortrefliche Muster und Beis-  
 piele von Zeichnungen englischer Gärten, wo-  
 von vieles auch zu Feldmesser-Kissen gebraucht  
 werden kann.

**Hogreve practische Anweisung**  
**zum planimetrischen Vermessen der**  
**Waser's pr. Geometr. III. Th. 5 Feld:**



Geldmarken, und wie Dason die Charten auszuarbeiten; zu berechnen, und die Vermessungsregister einzurichten sind mit 12 größtentheils illuminirten Kupfertafeln 4°. Ganhöver 1799 (4 rthl. 6 gr.) ist vorzüglich zu empfehlen.

Anleitung zur mathematischen topographischen Zeichnungslehre zum Handleitenden und Selbstunterricht, nach eignem System bearbeitet von J. C. F. v. Gerstenberg, Prof. in Jena. (4 Rthl.) mit 5 Kupfert. 1812.

Anweisung zum richtigen Erkennen und genauen Abbilden der Erdoberfläche in topographischen und Situations-Planen von J. G. Lehmann, Königl. Sächs. Major — (2 rthl. 18 gr.) mit 7 Kupfert. 1812. Vorzüglich instructiv in Rücksicht der Zeichnung der Berge, nach ihren verschiedenen Höhen, Abdachungen u. dergl., nach einem eigenen System, wovon jedoch eben nicht häufig Gebrauch gemacht werden dürfte.

## XXIII. Kapitel.

Nähere Beschreibung einer Feldcharte, nebst  
der Einrichtung eines Vermessungs-  
Registers.

§. 263. I. Einem Landesherrn, welcher von der ökonomischen, kameralistischen, und physikalischen Beschaffenheit einer Flur deutliche Kenntniß haben will, würde mit einer bloßen Charte, ohne beigefügte Beschreibung, wenig gebient seyn. Es müssen also nothwendig außer den eigentlichen Feldmessern, auch Männer als Gehülfen da seyn, welche von allen Umständen, die zur Oekonomie, zur etwanigen Verbesserung der physikalischen Unvollkommenheiten einer Feldmark u. s. w. gehören, zuverlässige Nachrichten einziehen, und daraus eine sogenannte Dorf- und Flurbeschreibung zusammensetzen. Die wichtigsten Umstände, auf die man etwa Rücksicht nehmen müßte, wären z. E.

Unter welcher Gerichtsbarkeit das Dorf,  
und die Feldmark steht, wie stark die Zahl  
der

der Einwohner ist, wie sie heißen, und welche unter ihnen Ackerleute, Halbspänner, Rothfassen u. dgl. sind. — Wie sich ihre Freiheiten, Rechte, Gerechtigkeiten, Abgaben, Frohndienste u. s. w. verhalten. — Wie die öffentlichen Gebäude beschaffen sind, und ob zu ihrer etwaigen Ausbesserung, Leim-, Sand- und Steingruben in der Nähe vorhanden sind. — Ob die Wege einer Verbesserung bedürfen, wie sich die Einkünfte der Kirche verhalten. — Was die Unterthanen für Beschwerden haben — wie ihre Ländereien in Absicht der Lage, Benutzung, Vertheilung, wie die Forsten, wie der Viehstand, und die dazu gehörigen Koppel- und Privatweiden beschaffen sind. — Welche Gränzen der Feldmark berichtigt, oder noch streitig sind, und dgl. Kurz es darf hier Nichts vergessen werden, was nur einigermaßen zur Benutzung der physikalischen Verhältnisse einer Feldmark, zur Verbesserung ihrer natürlichen Unvollkommenheiten, und überhaupt zur Kenntniß und zum Flor der Landwirthschaft etwas beitragen kann. — Alles muß alsdann auf das genaueste in eine tabellarische Ordnung verfaßt werden. — Es würde wider meine Absicht seyn, von allem umständlicher zu reden, da dieses mehr für den Oekonomen und Kameralisten, als für den Feldmesser gehört, ob ich gleich zugesteh, daß dergleichen Kenntnisse auch

auch einen Feldmesser wohl zu statten kommen. Umständlichere Nachrichten hiervon findet man z. E. in Vergius neuen Polizei- und Kameralmagazin (Frankf. am Main 1781.) unter dem Artikel Landesvermessung. — Ferner in C. H. Wilkes Landesmessungen, II. Th. in Joh. Baptista Koppels (Benedictiners zu Kloster Banz, jetzigen Prof. d. Math. zu Bamberg) practischem Entwurfe eines zu errichtenden Urbariums, Saal- oder Lagerbuchs, zum Gebrauch der Lehensherrschaften, Beamten, Amtsverwalter, Kameralisten, Feldmesser (Nürnberg 1793. im Verlag der Kavischen Buchhandlung in Fol. mit sehr vielen illuminirten Kupfertafeln), und andern Schriften.

Ein nützlicher hieher gehöriger Aufsatz: *Neuer Versuch über Topographien* von Dr. Ph. Holzmann in den Allgem. geogr. Ephemeriden XXXVI. B. (1811) S. 265. In diesem Aufsatz werden alle Punkte erörtert, auf welche man bei der Verarbeitung einer Länderkunde in geographischer, statistischer und politischer Rücksicht, zu sehen hat. Dann ist auch zu empfehlen: *Systematisches Handbuch des Kadastro* (Steuerregisters, Lagerbuchs,) zum Gebrauche der Räte, Municipals

palträge, Experten, Geometer, und der Besitzer von liegenden Gründen jeder Art, von Carl Thum. Mainz 1813. Dies Buch enthält das Wichtigste aus dem französischen Werke: *Collection des Lois, decrets, instructions circulaires et décisions, relatifs à l'Arpentage et à l'expertise (Bonitierung) des communs*, à Paris 1806. In dieser Collection unter andern sehr vieles die Messungsmethoden, dabei gebrauchten Werkzeuge, Verfertigung der Charten u. betreffendes.

II. Umstände, die eigentlich dem Feldmesser anzumerken obliegen, sind ein genaues Verzeichniß aller einzeln, sowohl nußbaren Grundstücke der Feldmark, als auch der leeren und unbebauten Plätze, und dergl., die keine besondern Besitzer haben, z. E. den Bruchweiden, Tristen, Heerstrassen, Teiche, Sand, Mergel- und Thongruben, Steinbrüche u. dgl. Von allen diesen Stücken wird aufs genaueste der Flächeninhalt bestimmt, und tabellarisch entworfen. — Auch muß der Feldmesser die Güte (Bonität) der nußbarsten Grundstücke anmerken, und in seinem Vermessungsregister eine solche Einrichtung treffen, daß die weitem Nachrichten davon bloß in der kognitiven Beschreibung

bung (I.) der Feldmark aufgesucht, und auf Verlangen der Kammer vorgelegt werden können. — Es werden daher z. E. alle Grundstücke, sowohl auf der Charte, als in dem Vermessungsregister, numerirt, und diese Nummern müssen sich auf das Haus und den Besitzer des Grundstücks beziehen. — Man kann die Nummern beibehalten, die etwa jedes Haus in der Steuerklasse hat u. dgl. Ferner muß man in dem Vermessungsregister den §. der Ortsbeschreibung (I.) anführen, wo die nähern Nachrichten zu finden sind, und die Namen der Besitzer der einzelnen Grundstücke dabei setzen.

Zum Muster, will ich hier verschiedene Anbrifen, wie sie nach der Preussischen Verordnung in einem Vermessungsregister vorkommen sollen, hersetzen. — Die Bedeutung derselben wird aus dem bisher beigebrachten vollkommen verständlich seyn. Was in jeder Horizontalreihe steht, gehört allemal zusammen, in Beziehung auf die vorangesezte Nummer des Hauses, und dessen Eigenthümer oder Bewohner. Jedes einzelne Grundstück auf der Charte bequemer auffuchen zu können, so wird allemal das Revier benennet, innerhalb dessen es zu finden ist — und daher werden auf der Charte einzelne Schläge, oder größere Bezirke, nach der Ordnung mit großen Buch-

Buchstaben A, B, C, oder sonst auf eine geschickte Art bezeichnet, auf welche Zeichen man denn in dem Vermessungsregister nachweist.

## Vermessungsregister

von dem

Dorfe N. N.

liegt im königlichen u. s. s. Amte M,  
und ist im Jahre 1781. vermessen worden,  
durch K. K.

Stuhl

Num. des Hauses.	S. der Dorf. Besitzer.	Namen der Besitzer.	Kubrif I.		Kubrif II.		Bemerkungen.	
			In Hof und Bau; Stellen.	Morg. Muß. E.	In Garten; Stel- len.	Morg. Muß. E.		
1	4	N. B.	—	40	15	2	70	—
2	7	B. E.	—	50	72	4	7	22
3	9	B. E.	—	10	—	8	60	—
4	15	B. E.	—	11	—	2	—	—
u.	f.	B. E.	u.	—	f.	u.	—	—
Summe: 150			1	111	87	16	137	22
Buth.								





## Audir IV.

**Man findet im Sommerfeld auf der Egarte sub Litt.**

# Rubric

[illegible]

**Am Meern im Braafelde auf der Eharte sub Litt.**

# Die Einheit

124

## 125

# Opusbrif

1994





# Zu Abbildungen und Stoffen Sub Lit.

128

# Muſtrif X.

Seide : Gegenb auf der Ehare ſub Litt.

Kommen in einer Seide Hof- und Bauffellen, Ländereyen, Fglungen u. dgl. vor, ſo wird davon ein beſonders Vermeffungs- register geführt, nach Muſtrifen, wie oben. Ueberdem ſind aber auch die Forſ- und Moſbrüche, Sandſchoſſen u. dergl. anzu- mer- ken, ſo wie man überhaupt die Muſtrif Memarquen, alles in ſich faſſet, was ſonſt in der Glur bemerkt zu werden ver- dient. 3. E. Stein, Mergel: Lehm- und Thongruben, Mar- morbrüche, Gräben u. dgl.



§. 264. Aus einem solchen genau eingerichteten Vermessungsregister, und den übrigen ökonomischen Umständen der ganzen Flur, werden nun erst die sogenannten Lager- und Saalbücher errichtet.

Ein Lager- oder Fundbuch dienet, die einzelnen Grundstücke einer Feldmark bequem aufzusuchen, die Beschaffenheit derselben nachzusehen, und die in der Folge vorgenommenen Veränderungen berichtigen und nachtragen zu können.

Zu dieser Absicht wird das Lagerbuch nach Anleitung des Grundrisses und Vermessungsregisters verfertigt. — Im wesentlichen ist die Einrichtung folgende:

1) Wird der Name des Dorfes u. s. w. oben angelegt, und dabey die Gränze desselben angegeben und beschrieben.

2) Wird angemerkt, wer der Gutsheer sey, ob es ein landesherrliches Amtsdorf, ob es einer Stadt, einem Stifte u. dgl. zugehöre.

3) Bey den einzelnen Grundstücken wird angemerkt, in welcher Gegend der Flur sie liegen, was für Gränzen daran stossen, welchem Besitzer sie gehören, wie ihre Güte und Beschaffenheit sey — ob das Grundstück ein Gemeindeguth, welches jährlich in der Gemeinde ver-

vertheilt wird, oder ein Leben; oder Erbguth  
 sey, bey wem es zu leben gehe u. s. w.

Zu besserer Vergleichung bekommt jedes  
 Grundstück in dem Lagerbuche die Nummer,  
 die es auf der Charte hat.

Ein Beispiel wird das bisherige erläu-  
 tern. Z. E.

Das Dorf Bärenbach (Tab. II.) gehört  
 zu der Stadt Norderfeld, gränzt gegen Mor-  
 gen an 1c. 1c. Gegen Mittag an 1c. 1c. u. s. w.

Nro. I. Ein Acker, gehöret Franz Hilde-  
 brand, liegt auf der Charte in dem Reviere L,  
 zwischen den Holzdorfer und Felsendorfer We-  
 gen, stößt gegen Osten an den Felsendorfer  
 Weg, gegen Mittag an Peter Müllers Acker,  
 gegen Mitternacht an Georg Wagners Acker. —  
 Ist guter Weizenacker, hält 2 Morgen, 25  
 Quadratruthen. — Ist Herrenleben 1c. 1c.

Nro. II. Ein Acker, gehört u. s. w. Ist  
 Kirchenleben.

Nro. III. Eine Gemeindewiese, liegt auf  
 der Charte in dem Reviere M, stößt gegen  
 Mittag an den Holzdorfer Weg, gegen Mor-  
 gen an den Bielheimer Weg, gegen Mitter-  
 nacht an den Bach NN, gegen Abend 1c. 1c.  
 Ist zweymählig; steht in der ersten Klasse, ist  
 Gemeindeguth, und wird jährlich vertheilet  
 u. s. w.

Das Saalbuch hat die Absicht, um daraus sowohl die sämmtlichen Grundstücke eines jeden Hausbesizers, als auch die darauf haftenden Abgaben, Steuern, Beschwerden, Freyheiten u. dgl. ersehen zu können. — Es muß darin angegeben seyn, wie die Viehzucht und der Ackerbau beschaffen ist. — Kurz alles, was auf die Oekonomie, auf das Kameral- und Steuerwesen Einfluß hat. Zu besserer Vergleichung des Lager- und Saalbuches, muß auf die Seitenzahl und Nummer in dem Lagerbuche, bey der Beschreibung im Saalbuche angewiesen werden.

Den Nutzen solcher wohl eingerichteten Saal- und Lagerbücher, wird wohl Niemand läugnen. — Wie viele Streitigkeiten können nicht vermieden und bergelegt werden, wenn eine genaue Beschreibung der Güter aller Unterthanen, ihrer Gränzen, Güte und Beschaffenheit vorhanden ist? Alles, was zum herrschaftlichen Interesse und zum Wohl des Landes gehört, kann dadurch besser in Ordnung erhalten werden. — Berichte, die man einem Kammerkollegio abzustatten hat, werden durch Verweisung auf die Saal- und Lagerbücher deutlicher und bestimmter, und endlich gewinnt auch die Geographie durch die Lagerbücher, in Absicht der Berichtigung der Gränzen u. dgl.

§. 265. Ob es gleich immer angenehm ist, eine ganze Feldmark mit allen einzelnen Fleckern Abtheilungen auf einer einzigen Charte vor sich zu sehen, so ist es doch beim Gebrauche der Lagerbücher, beim Nachschlagen und Auffuchen einzelner Grundstücke, etwas unbesquem, wenn man allemahl die Flurcharte selbst auseinander rollen, und das verlangte mühsam darauf suchen muß, zu geschweigen, daß durch den öfteren Gebrauch eine so große Flurcharte selbst nach und nach beschädiget, und zuletzt ganz unbrauchbar wird. —

Man kann daher zum Gebrauche des Lagerbuches die einzelnen Entwürfe, die man auf dem Meßtische bekommen hat, besonders ins Reihe bringen und ausarbeiten, und solchergestalt Charten von einzelnen Theilen der Flur verfertigen, die eine mäßige Größe haben, folglich leichter zu behandeln sind, und sich in ein besonders Buch zusammen binden lassen, welches demnächst zur Vergleichung mit den schriftlichen Nachrichten in dem Lagerbuche einen kann.

Es versteht sich, daß diese einzelnen Risse numerirt, oder mit Buchstaben bezeichnet werden müssen. Eine gewisse Ordnung beim Zusammenbinden dieser Partialcharten, in Absicht der Lage, die sie auf dem Felde gegen einander haben, läßt sich auch leicht gedenken.

Man könnte selbst die große Flurkarte ersparen. — Denn da man schon die einzelnen Abtheilungen in Aecker und Felder auf den Partialcharten hat, so würde es zureichend seyn, die Art, wie diese Partialcharten auf dem Felde gegen einander liegen, nur in einem kleinen konnectirenden Generalrisse, der nur ohngefähr die Größe eines Royal-Bogens hätte, vorzustellen. Auf diesem Generalrisse der Flur brauchten alsdann nicht die kleinern Grundstücke alle einzeln verzeichnet zu seyn, sondern nur ganze Vereinungen und Flurenstriemen, in denen sie liegen, wobei man denn die verschiedenen an einander stossenden Schläge der Winter-, Sommer- und Brachfelder nach ihren Hauptgewenden, wie sie in den Specialrissen vorkommen, auch mit verzeichnen und illuminiren kann.

---

## XXIV. Kapitel.

### Vom Kopieren und Verjüngen der Figuren.

§. 266.

#### A u f g a b e.

Ein Stück einer Flur in einem gegebenen Verhältnisse zu verjüngen.

Aufl. I. Es sey bey (Nro. 1. Fig. X.) ein Stück R einer Flur, nach dem Maasstabe K verzeichnet, und bey r (Nro. 2.) solle man dasselbe Stück nach einem kleinern Maasstabe k entwerfen; die Flächen der beyden ähnlichen Figuren R, r, sollen sich gegen einander verhalten  $= m : 1$ , so daß  $R : r = m : 1$ , wie groß müssen die Ruthen auf k seyn, daß dieser Bedingung ein Genüge geschieht?

II. Aus der Geometrie erhellet, daß, wenn man auf K und k gleichviel Ruthen nimmt,  $K : k = \sqrt{m : 1}$  seyn müsse, weil nemlich  $K^2 : k^2 = R : r = m : 1$ .

III.

III. Folglich  $k = \frac{K}{\sqrt{m}}$

IV. d. h. wenn man  $k$  der Größe  $\frac{K}{\sqrt{m}}$  gleich nimmt, und  $k$  in so viel gleiche Theile oder Ruthen einteilt, als  $K$  Ruthen enthält, so wird der Riß  $r$  nach den Ruthen des Maasstabes  $k$  verzeichnet,  $m$  mal kleiner ausfallen, als  $R$ .

V. Im Falle sich aus  $m$  die Quadratwurzel ohne Decimalstellen nicht ausziehen läßt, ist es unbequem,  $K$  mit  $\sqrt{m}$  zu dividiren. — Statt dessen kann man sich bequemer der Formel  $k = \frac{K\sqrt{m}}{m}$  bedienen, weil beide Werthe von  $k$  auf eins hinauslaufen, indem  $\frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{m}}{m}$ .

VI. Exempel: Es setzen auf  $K$ , 50 Ruthen, oder man setze  $K=50$ . Um zu wissen, wie groß 50 Ruthen auf  $k$  genommen werden müssen, damit der Riß  $r$  z. B. 3mal kleiner, als  $R$  ausfalle, so messe man die 50 Ruthen auf  $K$ , nach einem beliebigen tausendtheiligten Maasstabe, und finde solche z. B. = 900 Theilen. Nach solchen Theilchen wür-

würden also wegen  $m = 3$ , die 50 Ruthen auf  $k$  gleich seyn  $= \frac{900 \cdot \sqrt{3}}{3} = \frac{900 \cdot 1,732 \dots}{3} = 519,6$ , oder bennähe 520 Theilchen.

Man nehme also von dem tausendtheiligen Maasstabe 520 Theilchen, und theile diese Länge in 50 gleiche Theile, so hat man die Ruthen auf  $k$ ; die der erwähnten Bedingung, daß nemlich  $r$  dreymal kleiner, als  $R$  ausfallen soll, ein Genüge leisten.

VII. Was nun die Zeichnung der zu verjüngenden Figur selbst betrifft, so kann man dabey auf folgende Art verfahren:

VIII. Man verzeichne etwa mit Bleistiftlinien über die Figur  $R$  ein Parallelogramm  $ABCD$ , welches in lauter Quadrate, von einer mäßigen Größe, zertheilt ist, und nummerire die einzelnen Quadrate, wie die Figur ausweist.

Man messe die Seiten dieses Parallelogramms nach dem Maasstabe  $K$ , verzeichne nach dem kleinern Maasstabe  $k$  ein Parallelogramm  $abcd$ , welches dem  $ABCD$  ähnlich,



lich, und in eben so viel kleinere Quadrate zerlegt ist.

IX. Was nun von der Figur R innerhalb eines jeden Quadrats I, II, III u. s. w. fällt, verzeichne man nach dem kleinern Maasstabe  $k$  auf eine ähnliche Art in die korrespondirenden Quadrate 1, 2, 3 u. s. w. des Parallelogramms  $abcd$ .

Man könnte  $AC$ ,  $ac$  für Abscissenlinien annehmen, für die merkwürdigsten Punkte der Figur R, z. E.  $m$ ,  $w$  u. s. w., welche in die zunächst an  $AC$  liegenden Quadrate IV, I u. s. w. fallen, Abscissen  $AL$   $rc$  und Ordinaten  $Lm$   $rc$  nach dem Maasstabe  $K$  messen, und ihre Längen nach dem kleinern Maasstabe  $k$ , nemlich  $al$ ,  $l\mu$   $rc$  auf eine ähnliche Art in die kleinern Quadrate 4 und 1 tragen, mit hin in die kleinern Quadrate alles eben so verzeichnen, wie man es in den größern IV, I vorfindet.

Auf eben die Art könnten  $EF$ ,  $ef$  Abscissenlinien seyn, vermittelt deren man in die kleinern Quadrate 2, 5 das verzeichnete, was man in den Größern II und V vorfände.

Und so würde man endlich die ganze Figur  $r$ , der R ähnlich erhalten.

X. Wer ein gutes Augenmaaß hat, wird in die kleinern Quadrate manches schon ziemlich genau dem gemäß verzeichnen können, was in die größern fällt, ohne alles selbst messen zu dürfen, woben denn das Augenmaaß desto weniger fehlen wird, je kleiner man die Quadrate des Parallelogramms ABCD gemacht hat.

Dies giebt den Gebrauch des sogenannten Netzes, welches man, um das Ziehen der Bleystiftlinien, und die daher rührende Verunzierung eines Risses u. dgl. zu vermeiden, aus Fäden oder Pferdehaaren verfertigt, die man in einem viereckigten Rahmen ABCD dergestalt ausspannet, daß das Viereck ABCD in lauter Quadrate zerlegt wird.

Man legt alsdann den Rahmen ABCD, über den zu kopierenden Riß R, und zeichnet nach dem Augenmaasse in die Quadrate des ähnlichen mit Bleystift entworfenen Vierecks  $abcd$ , der Ordnung nach das, was in die Quadrate des größern ABCD fällt.

XI. Nähme man die Quadrate innerhalb  $abcd$ , denen innerhalb ABCD gleich, so würde der Riß R in derselben Größe kopieret. — Hier ist alsdann noch mehr Genauigkeit zu erwarten, weil man da nicht nöthig hat, alles zugleich nach dem Augenmaasse zu verjüngen.

XII.

**XII.** Statt eines Rahmens, wie (X.), könnte man sich noch besser einer Glasplatte bedienen, worauf die Vierecke mit einem Diamant oder mit Tusche verzeichnet wären.

### Anmerkung.

§. 267. Weil das Messen der Abscissen und Ordinaten (§. 265. IX.) innerhalb ABCD mühsam ist, und der Riß R. gar zu leicht durch die Zirkelspißen verdorben wird, da sich ferner auch eben die Beschwerlichkeiten innerhalb abcd vorfinden, so schlägt *Venther* (*practische Geometrie* §. 676.) ein anderes Verfahren vor, wodurch die Arbeit theils geschwinder von statten geht, theils sauberer ausfällt.

Nachdem man nemlich die Seiten der Parallelogramme AB und ab, AC und ac in gleich viel Theile getheilt hat, so lege man an ein paar gegen einander über stehende Punkte, z. E. an A und C, ein Linial, längst dessen Schärfe sich Theile des Maasstabes K befinden. — An dieses Linial lege man den einen Katheden eines rechtwinklichten hölzernen Dreiecks ALP, auf dessen andern Katheden LP gleichfalls Theile des Maasstabes K verzeichnet sind. So hat man z. E. für den Punkt m, durch welchen LP geht, sogleich die Abscisse AL auf dem Liniale AC, und die Ordinate Lm, auf dem Katheden LP. Wenn man eben so

so etwas mit einem anderen Liniale  $ac$ , und rechtwinklichten Dreiecke  $alp$ , worauf Theile des kleinen Maasstabes  $k$  verzeichnet sind, vornimmt, nemlich von  $a$  nach  $l$ , und von  $l$  nach  $\mu$ , so viel Theile zählt, als man auf  $AL$  und  $Lm$  gefunden hat, so wird  $\mu$  in dem Quadrate  $4$  eben die Lage bekommen, die  $m$  innerhalb des Quadrates  $IV$  hat, und so wird das Messen und Abtragen der Abscissen und Ordinaten mittelst eines Zirkels erspart. Auch ist das bey nicht erforderlich, daß die Parallelogrammen selbst in Quadrate eingetheilt werden, wenn man nur die Seiten derselben  $AC$ ,  $ac$ ;  $AB$ ,  $ab$ ; für die erforderliche und richtige Anlegung der Liniale, auf eine ähnliche Art eingetheilt hat.

Penther schlägt vor, die Seiten der Liniale und Dreiecke, worauf die Abtheilungen kommen sollen, schräg abhobeln zu lassen, damit die Theilstriche näher auf dem Papiere liegen, und sich richtiger angeben lassen. Von durchsichtigen Horne die Liniale und Dreiecke machen zu lassen, hätte vielleicht noch andere Bequemlichkeiten. Um übrigens die Liniale in unverrückter Lage zu erhalten, bis alles, was in die neben ihnen liegende Quadrate fällt, vollendet ist, so beschweret sie Penther mit einem darauf gelegten Gewichte.

## Noch einige andere Methoden, Figuren zu verjüngen.

§. 268. I. Ein hieher gehöriges Verfahren ist der Gebrauch des Storchschnabels, eines bekannten Werkzeugs. — Marinoni (in seinem Buche *de re ichnographica*) hat ihn auch zu geometrischen Gebrauche vorgeschlagen. — Meines Erachtens hat er aber in dieser Rücksicht Unbequemlichkeiten. Eine sehr deutliche Beschreibung davon, nebst der Art, dieses Werkzeug auf eine wohlfeile Weise selbst zu verfertigen, findet man in einer kleinen Schrift: Beschreibung eines sehr einfachen u. u. Storchschnabels, den sich jeder Liebhaber selbst verfertigen kann, nebst einem geometrischen Beweis und Tafeln über dieses Werkzeug (Münster und Hamm. 1780.), sehr gut ausgeführt.

Das Wesentliche kommt darauf an:

Man lasse ein paar ganz lange Liniale BA, AC (Fig. XI.) um A, und noch ein paar andere, mit erstern von gleicher Größe, ED, EF, um E beweglich seyn, zu welcher Absicht durch A und E Stifte oder Zapfen gehen müssen. Auf  $BA = AC = ED = EF$  verzeichne man in gleichen Weiten von einander, Punkte oder Löcher,

Löcher, durch welche man Stifte stecken kann, beide Paare von Linialen in einer solchen Lage an einander zu hängen, daß  $BH = HE = AI$ , und  $HA = EI$ , mithin  $HEAI$  ein Parallelogramm wird.

Da nun bey H und I Stifte durch die über einander liegenden Löcher gehen, und die Liniale übrigens sich auch um A und E drehen, so kann man, da die ganze Vorrichtung um A, H, E, I beweglich ist, dem Parallelogramm  $HEAI$  immer andere und andere Winkel geben, ohne daß sich die Seiten EH, AI, AH, EI verändern.

Auch bleibt das Dreieck BHE dem BAC immer ähnlich (wegen  $BH = HE$ ;  $BA = AC$ ; und  $BHE =$  dem Winkel BAC), das Parallelogramm mag, in welchem Winkel man will, eröffnet seyn.

Daraus folgt 1) daß die Punkte B, E, C immer in gerader Linie bleiben, und dann 2)

$$BE : BC = AI : AC$$

oder (das Parallelogramm mag, in welchem Winkel man will, geöffnet seyn) BE immer der BC proportional bleibt, in dem Verhältniß  $AI : AC$ . Läßt man also die ganze Verbindung der 4 Liniale, sich bey B um einen festen Punkt drehen, wie es geschehen würde.

wenn man einen Stift durch B auf den Tisch befestigte, so wird ein Bleystift, den man bey E in eine Hülse steckte (welche zugleich die Umdrehungsaxe beider Liniale um E abgeben könnte), eine Figur, z. E. Eeμ, beschreiben, welche einer andern Ccν, längst deren Umfang man den Endpunkt C des Linials AC fortführte, vollkommen ähnlich ist, weil nemlich, wenn bey der Herumführung der ganzen Vorrichtung um B, z. E. die gerade Linie BEC, in die Lage Bec läme, immer  $Be : Bc = BE : BC = AI : AC$  bleibt, oder alle Punkte, die C und E zugleich beschreiben, immer proportionalen Abstand von B haben

Zugleich wird die Fläche  $BeE : \text{Fl. } BcC = Be^2 : Bc^2 = AI^2 : AC^2$ .

Es wird also die Verkleinerung der Figur, von dem Verhältniß  $AI : AC$  abhängen. Dann wegen der unterschiedenen Löcher auf den Linialen, daß Verhältniß  $AI : AC$  anders und anders genommen werden kann, so wird man die vorgegebene Figur Ccν, längst deren Umfang man C fortschiebt, indem B fest bleibt, auf allerley Arten verjüngen können.

II. Zur Verjüngung der Figuren schlagen einige auch den Verjüngungskreis vor, davon man in *Bions math. Werkschule* eine Beschreibung findet. Die Einrichtung ist ohn-  
gefähr

gefäße aus (Fig. XII.) zu ersehen. —  $mp$ ,  $on$  sind ein paar gleich lange Schenkel eines Zirkels, auf denen sich in gleicher Weite von einander Löcher befinden; durch welche man den Kopf oder Zapfen  $r$ , um den sich die Schenkel drehen, dergestalt stecken kann, daß  $rm = rn$ , folglich auch  $ro = rp$ , mithin die Weite  $mn : op = rm : rp$  werde, wo also  $mn$  die Verjüngung von  $op$  in dem Verhältniß  $rm : rp$  ausdrückt, welches beim Abtragen der Abscissen und Ordinaten, für die nicht nöthig ist, den Zirkel gar zu weit zu eröffnen, brauchbar seyn kann.

III. Man trage (Fig. XIII.) von  $A$  nach  $B$  eine beliebige Menge von Ruthen des Maasstabes  $K$  (Fig. X. Nro. 1.), beschreibe aus  $A$  mit  $AB$  einen Kreisbogen, nehme die Chorde  $BC =$  eben so vielen Ruthen des zum verjüngten Risses (Nro. 2.) bestimmten Maasstabes  $k$ , und ziehe  $AC$ . Wenn man nun innerhalb des Risses (Fig. X. Nro. 1.) eine gewisse Weite, z. E.  $mw$ , mit dem Zirkel faßt, und solche auf die beiden Schenkel des Winkels  $BAC$  (Fig. XIII.) von  $A$  nach  $G$ , und von  $A$  nach  $g$  trägt, so wird die Weite  $Gg$  sogleich die Verjüngung vom  $mw$  nach dem Maasstabe  $k$  ausdrücken, und so kann dieses, im Falle man gewisse Punkte des Risses (Nro. 1.) etwa durch Dreiecke auf (Nro. 2.) abtragen will, Mayer's pr. Geometr. III. Th. S sehr



sehr brauchbar seyn, weil die Zeit erspart wird, die man zur Zählung der  $\frac{1}{2}$  E. auf m w gehenden Ruthen des Maasstabes K, und zur Abtragung von dem Maasstabe k, wie auch etwa zur Schätzung der Schußlänge auf beiden Maasstäben verwenden müßte.

§. 269. Das bloße Kopieren eines Risses geschieht, wie ich schon oben erinnert habe, am geschwindesten und richtigsten vermittelst einer Kopiernadel, woben aber nur die einzige Unbequemlichkeit ist, daß eine Zeichnung, die man solchergestalt abkopieret, etwas durchlöchert wird. Wenn indessen die Nadel sehr zart ist, so lassen sich die durchgestochenen Punkte vermittelst eines Falzbeines oder Polierstabes auf der entgegengesetzten Seite des Papiers fast gänzlich wieder wegpolieren. — Außerdem kopieret man auch durch Hülfe eines drehfüßigen-Zirkels. — Auch (§. 266.) kann zum Kopieren gebraucht werden, wenn nemlich die Theile auf dem zweiten Lineale und Dreieck, denen auf den erstern gleich sind. Andere Methoden, durch eine Fensterscheibe zu kopieren, oder vermittelst eines auf einer Seite mit schwarzer Kreide, Reiskohlen u. dgl. geschwärzten Papiers, eine Zeichnung, wie es die Mahler nennen, zu traciren u. dgl., sind so bekannt, daß ich es für unnöthig halte, mehr

mehr davon zu sagen. Die Vorsichten dabei  
ergeben sich von selbst.

Bei der königl. bayerischen Katastralver-  
messung werden die aufgenommenen Platten  
vermittelst eines vom Hrn. v. Reichen-  
bach erfundenen Pantographs in ihrer  
wirklichen Grösse copiert, indem ein Stift um  
die Theile des Grundrisses auf einer solchen  
Platte herumgeführt, und durch eine andere  
höher heraus, nach der besondern Einrichtung  
des Werkzeugs, auf einer Platte die mit je-  
ner parallel ist, gleichzeitig die Copie beschrie-  
ben wird. (J. L. Späth's höhere  
Geodäsie).

## XXV. Kapitel.

Von unterschiedenen in der practischen Geometrie üblichen Flächenmaaßen.

§. 270. I. Es ist bekannt, daß zur Bestimmung des Flächeninhalts einer Figur allemal die Fläche eines gewissen Quadrats zur Einheit angenommen wird.

Dieses Flächenmaaß erhält seine Benennung von der Seite dieses Quadrats.

Ein Quadrat A, dessen Seitenlinie  $a$  so viel Schuhe hält, als gewöhnlich auf eine Ruthe an einem gewissen Orte gerechnet werden, heißt eine Quadratruthe.

3. E. Für  $a = 16$  Kalenberger Schuhen  $= 1$  Kalenberg. Ruthe, heißt A eine Kalenberg. Quadratruthe.

Eine pariser Toise hält 6 pariser Fuß, wenn also  $a = 6$  pariser Fuß, so wird A eine Quadrat Toise.

Für  $a = 1$  Meile, heißt A eine Quadratmeile.

II. Die Quadratruthe dienet übrigens oft zum Fundament anderer Flächenmaaße, und ihre

ihre an unterschiedenen Orten statt findende Größe hängt erstlich von der Größe des an einem jeden Orte eingeführten Längensfußes ab, und dann zweitens von der Menge der Längensfüße, die daselbst auf eine Längennuthe gerechnet werden.

Die unterschiedenen Längen der Schube hat man aus der Tafel (S. 14.).

In Rücksicht der Menge von Schuben, die an unterschiedenen Orten auf eine Ruthe gerechnet werden, kann folgende Tabelle dienen, wo unter den Schuben die landesüblichen verstanden werden.

Die Unspacher Ruthe hält		12 Fuß.
	Baseler	— 16
	Berner	— 10
Mark	Brandenburg	— 15
	Bruchsaler	— 16
	Ealenberger	— 16
	Colmarische	— 15
	Danziger	— 15
	Durlacher	— 16
	Englische (Rod)	— 16½
	in Cornwall	— 18 = 6 Yards
	Staffordshire	— 24
	Erfurtische	— 14
	Giesensche	— 16

Die

Die Saalische Ruthe hält 15 Fuß †).	
Hamburger —	— 10
Leipziger —	— $15\frac{1}{2}$
Magdeburger —	— 12
Mümpelgard —	— 10
Nürnberger —	— 16
Pariser —	— 18
Psälzische —	— 16
Königl. Preuss. Kulmische —	— 10
West-Preuss. Kulmische —	— 10
Olezkische —	— 10

(Hiebei ist zu merken, daß die erste Kulmische Ruthe sich auf Füsse beziehet, deren Grösse zu Pariser = 18740 : 14400. Die West-Preuss. Kulmische Ruthe auf Füsse, deren Grösse zum P. = 18452 : 14400. Der Olezkoische Fuß: P. = 17804 : 14400. Die Olezkoische R. wird bey Vermessung der königlichen Bauerhufen gebraucht).

Reinländische —	— 12
Schafhausen —	— 12
Thüringische —	— 14
— auch wohl —	— 16
Weimarische —	— 16
Wärtemberger —	— 16

III.

†) Nach Hrn. Prof. Meinerts Bestimmung ist der aithallische Werkschuh, von dem hier die Rede ist, =  $\frac{12705}{12400}$  des Pariser.

III. Diese Tafel, in Verbindung mit der im 14ten S., giebt das absolute Verhältniß der Ruthen, gegen einander. Z. E.

$$\begin{array}{l} \text{Nürnberg. R. : Rheinländische R.} = \\ 16 \cdot 13467 : 12 \cdot 13913 \text{ (S. 14.)} = \\ 215472 : 166956 \end{array}$$

IV. Kleinere Theile, als Quadratruthen, sind Quadratschuhe, Quadratzolle u. s. w., nemlich Quadrate, deren Seiten 1 Schuh, 1 Zoll u. s. w. lang sind.

Will man die Menge von Quadratschuhen finden, die auf eine Quadratruthe gehen, so darf man nur die Zahlen der Tafel (II.) in sich selbst multipliciren.

$$\text{Z. E. 1 Ral. Qu. R.} = 16 \cdot 16 = 256 \text{ R. Q. S.}$$

$$\text{1 Rnl. Qu. R.} = 12 \cdot 12 = 144 \text{ R. Q. S.}$$

Will man das Verhältniß der Quadratruthen an unterschiedenen Orten angeben, so muß man die Glieder, welche das Verhältniß der Längentruthen ausdrücken (III.), quadriren, Z. E.

$$\text{Nürnberg. Qu. Ruthe : Rheintl. Q. R.} =$$

$$16^2 \cdot 13467^2 : 12^2 \cdot 13913^2$$

welches man durch Logarithmen berechnen kann.

V. Weis man anzugeben, wie viele Quadratruthen und Theile derselben (IV.) in einer vorgegebenen Fläche, z. E. eines Feldes, enthalten sind, so sagt man, man habe die Fläche quadriert, oder ausgerechnet.

VI. Bei den Feldmessen ist durchgängig eingeführt, daß sie die landesübliche Ruthe (II.) offemal in 10 gleiche Theile, welche alsdann Decimalschuh heißen, eintheilen.

Jeder Decimalschuh wird ferner in 10 Theile oder Decimalsolle getheilt u. s. w.

Also hält z. E. die Kalenberger Quadratruthe 256 Kal. Q. Schuh, oder  $10, 10 = 100$  K. Decimal Quadr. Schuh, woraus die Vergleichung zwischen den Kalenberger 16 theiligten und Decimalquadratschuhen folgt; nemlich wegen

$$256 \text{ K. Qu. Sch.} = 100 \text{ Kal. Dec. Qu. S.}$$

$$\text{wird } 1 \text{ K. Qu. Sch.} = \frac{100}{256} \text{ K. D. Qu. Sch.}$$

Der Kalenberger Längenschuh wird in 12 Zolle, der geometrische aber in 10 Theile oder Zolle getheilt, also

$$1 \text{ K. Längentr.} = 16, 12 \text{ Zoll} = 10, 10 \text{ D. Z.}$$

mithin

$$1 \text{ K. Qu. Zoll} = \frac{10, 10, 10, 10}{16^2 \cdot 12^2} \text{ K. D. Q. Z.}$$

Das bisherige dienet zu mehrerer Ergänzung dessen, was (S. 25.) bereits von der Reduction der Flächenmaße in einander gesagt worden ist, und es erhellet, wie in ähnlichen Fällen der geometrische Quadratschuh, Qu. Zoll u. s.

u. s. w. mit dem gemeinen Quadraeschuß, Quasdratzoll u. s. w. zu vergleichen wäre.

VII. Den Inhalt der Felder, welchen der Geometer allezeit nach Quadratruthen, Schusßen u. s. w. berechnet, pflegt man im gemeinen Leben durch Morgen, Zucharte, Hufen, Aecker, Tagwerke, wie auch diese Benennungen an unterschiedenen Orten seyn mögen, anzugeben.

Gegenwärtige Tafel stellet sowohl die unterschiedenen Benennungen der im gemeinen Leben eingeführten Feldmaasse, als auch deren Bedeutung und Vergleichung mit den landesüblichen Quadratruthen vor Augen.

Ein Anspacher Morgen hält 360 Qu. Ruth.

— Baseler Zuchart — 140 — —

— Berner — — 288 — —

M. Brandenb. Morgen — 300 — —

— — Hufe — 30 Morgen.

Ein Braunschw. Morg. — 120 Qu. Ruth.

— — Borling —  $\frac{1}{2}$  Morgen.

— — Drohne —  $\frac{1}{4}$  —

— Calenberg. Morgen — 120 Qu. Ruth.

— Colmar. Tenche, Mannw. 180 — —

— Danziger Morgen — 300 — —

— Durlacher Zuchart)

— Morgen) — 160 — —

— Aecker )



Ein Engl. Acre (acre) hält 160 Qu. Ruth.  
 (die Längenruthe zu  $16\frac{1}{2}$  Schuh)  
 Erfurter Morgen — 168 — —  
 Franzöf. kleiner arpent 100 — —  
 (die Längenruthe zu 18 Schuhen)  
 Mittelarpent in Isle de Fr. 100 — —  
 (die Längenruthe zu 20 Schuhen)  
 Großer arpent — 100 — —  
 (die Längenruthe zu 22 Schuhen)  
 Journal oder Tagwerk  
 in Bourdeaux — 888 Qu. Tois.  
 Pougnerée — 296 — —  
 Sapterée — 800 — —  
 Tagwerk in Lothringen — 250 — —  
 (die Toise im letzten Fall zu 6 Lothrin-  
 ger Füssen, welche 8'. 9". 10".  
 pariser Maas halten) a).

Ein

a) Die Längen- und Flächenmaasse in Frankreich, nach dem Decrete des Nationalconvents vom 31. Jul. 1793. sind gegenwärtig folgende:

1 Metro ist eine Längen-Einheit, und beträgt den 10-Millionsten Theil des Quadranten vom Meridian, hält nach ehemaligen Pariser Maas 3 Fuß 0 Zoll 11,29 Lin. = 3,0784 Fuß.

10000 Quadratmetres machen l'Are, oder die Einheit des Flächenmaasses, die Seite des Quadrats ist also = 100 Metres, hält nach ehemaligem Pariser Maas 9476 $\frac{1}{2}$  Quadratfusse.

1000

Ein Giesener Wald. u. Feld:  
 Morgen hält 160 Qu. Ruth.  
 alt Hallischer Acker — 400 Rnl. Q. R.  
 oder 300 Hall. Q. R.  
 Hamburger Morg. — 600 Qu. Ruth.  
 (die Längenruthe daselbst zu 15 Reihl.  
 Fussen)  
 Oberlausitz. Morg. — 300 — —  
 Magdeburg. Morg. — 180 — —  
 (die Längenruthe zu 12 Reihl. Fussen)  
 Ein Magdeburg. Acker — 2 Morgen.  
 — — — Hufe — 15 Acker.  
 Mecklenburg. Acker — 100 Qu. Ruth.  
 Nürnberg

1000 Quadratmetres machen 0,1 Are, oder  
 ein Deciare (ein Rechteck, wovon die eine Seite  
 $= 100$ , die andere  $= 10$  Metres)  $= 9476,4$   
 Quadratschuh.

100 Quadratmetres heißen ein Centiare, ein  
 Quadrat, dessen Seite  $= 10$  Metres.

Das Are ist ein Quadrat, dessen Seite  
 $= 100$  Metres  $= 307,84$  Fuß.

Das große Arpent, welches 100 Quadratrus-  
 then (à 22 Fuß), also 48400 Quadr. Schuh  
 enthält, verhält sich also zum Are, wie  
 $48400 : 94765$ , ohngefähr  $= 25 : 49$ .

Mehr hieher gehöriges von neu französischen  
 Flächenmaßen in *Lesparas Métrologie con-*  
*stitutionnelle et primitive comparées entre el-*  
*les et avec la Métrologie d'ordonances.* à Pa-  
 ris, chez H. J. Jannlen imprimeur libraire.  
 2 Tomes an X. (1801.) 4to.

Nürnberg. Wald u. Felder

Morgen oder

Tagwerk — 200 Qu. Ruth.

Unterpfalz. groß. Morg. 160 — —

kleiner M. — 120 — —

Pommersch. Morg. — 440 Rnl. Qu.  
Ruthen.

Häckerhufe — 60 Morgen

Land- oder Dorf- Hufe 30 —

Hackerhufe — 15 —

Priesterhufe — 20 —

Trippelhufe — 45 —

Preuss. Morgen — 180 Qu. Ruth.  
Reinlånd.

Reinlånd. Morgen — 120 Qu. Ruth.

Wald. Morgen — 160 — —

Zuchart —  $\frac{1}{2}$  Morgen

(die Wiesen werden nach Thauen gerech-  
net und Eine Thau betrage  $\frac{1}{4}$  Morgen)

Sächsischer Morg. — 150 Qu. Ruth.

Acker — 2 Morgen

Hufe — 12, 20, 24, bis  
30 Acker

1 Mößel Landes  $7\frac{1}{2}$  Acker

Schlesisch. Morg. — 394 $\frac{1}{2}$  Qu. Ruth.  
(Reinlånd.)

Weimarisch. Acker — 140 Qu. Ruth.

Württemb. Zuchart-  
Tagwerk } — 225 — —

Mannw. — — —

Morgen — 150 — —

Ausser

Außer diesen bestimmten Feldmaßen, giebt es an manchen Orten sehr schwankende und unbestimmte. Solche muß ein Feldmesser wissen, nicht, um nach ihnen zu rechnen, sondern das ungereimte davon denen vor Augen zu legen, die sich derselben bedienen.

In einigen Gegenden werden solchergestalt die liegenden Gründe nach Scheffeln und Tonnen in der Aussaat angegeben, wie z. E. in Schweden. Die Tonne Aussaat ist ohnzgefähr 220 Quadr. Ruth. Die Längenruth  $\hat{=}$  16 Fuß.

An einigen Orten in Sachsen ist ein Scheffel Landes, etwa 120 Qu. Ruthen.

Eine Hauste Heu heißt in etnigen Gegenden, z. E. in der Grafschaft Wittgenstein, ein Stück Wiese, welches etwa 3 Centner ( $\hat{=}$  108 lb) Heu einbringt. Auf guten Wiesen mag dieses beyläufig 40 Quadr. Ruthen betragen.

Einen Einsack nennt man in Bayern das, was zwei Pferde in einem Tage umackern können.

Ein Tagewerk, was eine Person in einem Tage abmähen kann.

Da ein Acker, nach Verhältniß seiner Fruchtbarkeit, verschiedene Aussaat erfordert, selbst eine Getraideart dicker, als eine andere gesäet

gesäet werden muß, da ferner eine Person mehr, als eine andere, in oben der Zeit abmäßen kann; und zwei Pferde nicht immer in einem Tage, nach Verschiedenheit des Bodens, gleichviel umackern können, so wird man leicht das Schwankende in obigen Feldmaassen wahrnehmen.

An einigen Orten wird eine **Striegel**, **Schmeltz**, ein solches Stück Landes genannt, welches noch keine Rütze breit ist. — Die Länge ist gleichgültig.

Eine **Sottel** hält 2 Striegel der Breite nach, die Länge richtet sich nach der Länge der Striegel.

✓ Eine **Dreygerthe** ist 3 Striegel breit.

Ein **Gelenke** 4 Striegel.

Ein **Gebreite** ist ein Stück Landes, welches mehr, als ein Gelenke hält.

In Bayern heißt **Bisünge** die Breite zwischen zweyen Furchen. 20 Bisünge rechnet man auf einen **Einsatz**.

Lauter unbestimmte Feldmaasse.

Es wäre zu wünschen, daß auch die Verschiedenheit, welche oft an einem und demselben Orte, zwischen den Feld-, Wald- und Wiesenmorgen statt findet, abgeschafft, und dafür eine Einformigkeit der Feldmaasse eingeführt würde,

würde, wie solches bereits auf das löblichste in den meisten Preussischen Staaten a) gescheh

a) Man sehe hierüber, so wie über mehreres, was den Feldmessern in den Preussischen Staaten zu wissen nöthig ist, 1) die Instruction für die Landmesser des Königreichs Preussen, de dato Berlin den 20. Nov. 1755.

2) Das Reglement wegen der Landmesser, Edln an der Spree den 28. Dec. 1702.

3) Reglement, wie es mit Ausmessung der Aecker zu halten, de dato Edln an der Spree vom 19. Febr. 1704.

4) Der Landmesser Instruction vom 25. Febr. 1704.

5) Reglement für die Ingenieurs und Feldmesser bey der Eleo-Preussischen Kriegs- und Domainen-Cammer, und Märkischen Cammer-Deputation, de dato Berlin den 20. Aug. 1776.

6) Reglement für die Ingenieurs und Feldmesser bey der Kriegs- und Domainen-Cammer des Herzogthums Magdeburg, des Fürstenthums Halberstadt und der Grafschaft Hohenstein u. s. w., de dato Berlin den 9. August 1776.

7) *Corpus constitutionum Prussico-Brandenburgensium, praecipue marchicarum.*

Verschiedene Bemertungen in Rücksicht der Maße anderer Provinzen findet man in  
Chri<sup>st</sup>

geschehen ist. Wie viele Unordnung in den Lagerbüchern wird nicht durch eine solche Einrichtung vermieden?

Schließlich will ich noch etwas von der Vergleichung der Feldmaasse beibringen.

§. 271. Aufgabe. Ein gewisses Feldmaass  $A$  halte an einem gewissen Orte,  $M$  dasige Quadratrußen; die Längenruße halte an dem Orte,  $N$  Fuß, und der dasige Fuß verhalte sich zum Pariser  $= p:1$ . Wenn nun, in Beziehung auf einen andern Ort,  $a, m, n, \pi$  ähnliche Dinge bedeuten, das Verhältniß  $A:a$  zu  $n$  den.

Aufl. I. An dem ersten Orte ist der Fuß  $= p$  Pariser Fuß.

Also die Ruße  $= Np$  Pariser Fuß, also  
Die Quadr.  $A. = N^2 p^2$  Pariser Q. F. und  
 $A = MN^2 p^2$  Pariser Q. Fuß.

II.

Christ. Herm. v. Schweders gründlicher Nachricht von gerichtlich und außergerichtlicher Aufschlagung der Güter nach dem jährlichen Abnuß. Berlin, 1775. 5 Auflage.

8) Vergleichung der in den Königl. Preuss. Staaten eingeführten Maasse, Gewichte, von J. H. Eitelwein. Berlin, 1798.

II. Auf eine ähnliche Art ist

$$a = mn^2 \pi^2 \text{ Par. Qu. Fuß.}$$

III. Mitbin  $A : a = MN^2 p^2 : mn^2 \pi^2$ ,  
also

$$A = \frac{MN^2 p^2}{mn^2 \pi^2} \cdot a.$$

IV. Exempel. Wie verhält sich der Kastenberger Morgen  $= A$  zum Nürnberger Morgen  $= a$

Aus den bisherigen Tafeln ist

$$M = 120$$

$$m = 200$$

$$N = 16$$

$$n = 16$$

$$p = 12953 : 14400 \quad (\S. 14.).$$

$$\pi = 13467 : 14400$$

$$\text{Also } a = \frac{200}{120} \cdot \frac{13467^2}{12953^2} \cdot A$$

Welches ich durch Logarithmen auf folgende Art berechne:

$$\begin{array}{l} \log 200 = 2,3010300; \log 120 = 2,0791812 \\ 2. \log 13467 = 8,2585416; 2. \log 12953 = 8,2247406 \end{array}$$

$$\text{Summa } 10,5595716;$$

$$10,3039218$$

$$\text{abgezogen } 10,3039218$$

$$\hline 0,2556498$$

wozu die Zahl 1,801 gehört.



Folglich  $a = 1,801$ . A, oder  
 1000 Münb. Morgen = 1801 Kalenb.  
 Morgen.

V. Auch findet sich nach gehöriger Ver-  
 wandlung

1 Münb. M. = 1 Kal. M. + 96, 12 R. Q. R.  
 und 1 Kalenb. M. = 111,04 Münb. Qu, Ruth.  
 und so in andern Fällen.

Die Formel (III.) kann zur Auflösung un-  
 terschiedener Fragen dienen, die in der Aus-  
 übung vorkommen können — je nachdem man  
 von den in ihr befindlichen Größen eine sucht.

Vergleichungen von Feldmaassen finden sich  
 auch in dem allgemeinen kleinen Cons-  
 toristen, den wir oben (S. 29.) angeführt  
 haben, auf der XIVten Tafel.

### Anmerkung.

Gesetzt, man wisse an einem gewissen Orte  
 nicht, wie viel Quadratruthen auf einen Mor-  
 gen giengen. — Ein gewisser Acker solle aber  
 L Morgen halten. Um die Menge von Qua-  
 dratruthen; die ein Morgen enthält, zu finden,  
 bestimmt man durch geometrische Messung, den  
 Quadratinhalt des erwähnten Ackers. — Fände  
 man ihn = N Quadratruthen, und setzt, X  
 Quadratruthen betragen, einen Morgen, so  
 hätte man  $L \cdot X = N$ ; mithin  $X = \frac{N}{L}$ .

## XXVI. Kapitel.

### Ausrechnung der Felder.

§. 272. **F**elder, deren Inhalt man bestimmen soll, haben entweder an ihrem Umfange lauter geradlinigte, oder auch krummlinigte Gränzen.

Geradlinigte Felder zu berechnen, hat weiter keine Schwierigkeit, wenn man nur die Fläche eines Dreiecks zu bestimmen weiß, d. h. die Regel kennet, daß, wenn  $a$  und  $b$  Grundlinie und Höhe eines Dreiecks bedeuten, die Fläche des Dreiecks  $= a \cdot \frac{1}{2} b = \frac{1}{2} b \cdot a = \frac{a \cdot b}{2}$  sey — wo denn der Inhalt in solchen

Quadraten herauskömmt, dergleichen die Längenmaße waren, womit man  $a$  und  $b$  gemeinschaftlich ausgemessen hat (§. 270. I.).

Jedes Vieleck läßt sich nun durch Diagonalen, oder auf welche Art man will, in Dreiecke zerlegen. Die Summe der Flächen aller einzelnen Dreiecke, giebt den Inhalt des Vielecks. — Durch ein Beispiel brauche ich diese ganz bekannte Vorschrift wohl nicht zu erläutern.

tern. — Ich will also nur noch folgende Erinnerungen beysügen.

Es ist zwar gleichgültig, welche Seite eines jeden Dreyecks man zur Grundlinie annehmen will. — Indessen wählet man gerne die längste Seite, damit die Höhen der Dreyecke nicht zu groß werden, und man die Grundlinien nicht nöthig hat zu verlängern. Auch ist es bequem, wenn eine Diagonallinie zur gemeinschaftlichen Grundlinie zweyer daran gränzenden Dreyecke angenommen wird. Bey der Bestimmung der Höhen muß man übrigens alle mögliche Genauigkeit beobachten. — Am besten mißt man sie, wenn man den einen Zirkelfuß in die Spitze des Dreyecks, welche der Grundlinie gegenüber steht, einsetzt, und den Zirkel so weit eröffnet, daß ein Bogen, den man aus der erwähnten Spitze beschreibt, die Grundlinie berühren würde. Alsdann ist zwischen beyden Zirkelspitzen so genau, als möglich, die Höhe des Dreyecks, die man alsdann auf dem verjüngten Maasstabe, womit die Figur auf dem Felde gezeichnet worden ist, mißt.

Wenn man alle Seiten eines Dreyecks weiß, oder messen will, so braucht man die Höhe desselben nicht zu bestimmen, sondern man findet den Inhalt sogleich aus den drey Seiten nach folgender Aufgabe.

S. 273. Aufgabe. Aus den drei Seiten  $AB = a$ ,  $AC = b$ ,  $BC = c$  eines Dreiecks (Fig. XIV.) den Inhalt zu finden.

Aufl. I. Man gedente sich die Höhe  $BD$ , so ist  $BD = a \sin A$ , und die Fläche des Dreiecks  $= \frac{a b \sin A}{2} = F$ .

II. Nun ist (Trig. S. VII.)

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos A = c^2$$

$$\text{Also } \cos A = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab};$$

mithin

$$1 + \cos A = 1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{(a + b)^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{(a + b - c)(a + b + c)}{2ab}$$

III. Ferner

$$1 - \cos A = \frac{c^2 - (a - b)^2}{2ab}$$

$$= \frac{(c - a + b)(c + a - b)}{2ab}$$

IV.

IV. Und folglich aus (II. III.);

$$(1 + \cos A) (1 - \cos A)$$

das will sagen  $1 - \cos A^2$ , oder:

$$\sin A^2 = \frac{(a+b+c) \cdot (a+b-c) \cdot (c+b-a) \cdot (c+a-b)}{4 a^2 b^2} = G$$

$$\sin A = \sqrt{G}, \text{ und die Fl. des Dr. } F = \frac{a b \sqrt{G}}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c) \cdot (a+b-c) \cdot (c+b-a) \cdot (c+a-b)}$$

$$\text{d. h. wenn man } a + b + c = M$$

$$a + b - c = N$$

$$c + b - a = O$$

$$c + a - b = P \text{ setzt, so wird}$$

$$\text{durch Logarithmen, wegen } \log. 4 = \frac{1}{2} \log. 16$$

$$\log. F = \frac{1}{2} (\log. M + \log. N + \log. O + \log. P - \log. 16)$$

V. Durch Worte diese Regel ausgedrückt, so heißt sie so:

1) Man addire erstlich alle drey Seiten des Dreuecks zusammen.

2) Ferner addire man jede zwey Seiten und ziehe von ihrer Summe die dritte ab. — Der gleichen Reste bekommt man drey.

3) Die Summe der Logarithmen der 4 Größen (1) und (2), um den Logarithmen der Zahl 16 vermindert, und alles mit 2 dividirt, giebt den Logarithmen von dem Inhalte des Dreuecks.

4) Verlohnte sich aber nicht der Mühe, durch Logarithmen zu rechnen, so multiplicire man die Größen (1) und (2) in einander, ziehe aus dem Producte die Quadratwurzel, und dividire sie mit 4, so hat man sogleich des Dreiecks Inhalt.

Ex. Es seyen die drei Seiten  $a = 442^1$ ;  $b = 418^1$ ;  $c = 353^1$ ; so wird  $M = 1213$ ;  $N = 507$ ;  $O = 329$ ;  $P = 377$ ;

$$\log M = 3,0838608$$

$$\log N = 2,7050080$$

$$\log O = 2,5171959$$

$$\log P = 2,5763413$$

$$\hline 10,8824060$$

$$\log 16 = 1,2041200$$

$$\text{Rest} = 9,6782860$$

halbirt

$$\hline 4,8391430$$

Hiezu gehört die Zahl 69047. Also die Fläche des Dreiecks = 690 Qu. Ruthen 47 Q. Schuh, oder dem Morgen zu 200 Qu. R. gerechnet, 3 M. 90 Qu. R. 47 Q. S.

Zusatz. Statt von jedem Paare von Seiten die dritte allemahl abzuziehen, um die Werthe von N, O, P zu erhalten, kann man etwas bequemer auch auf folgende Art rechnen.

Ist nemlich  $a + b + c \equiv M$  so hat man auch

$$O \equiv M - 2a$$

$$P \equiv M - 2b$$

$$N \equiv M - 2c$$

d. h. man zieht von  $M$  oder der Summe aller dreyn Seiten der Ordnung nach immer das doppelte einer jeden einzeln Seite ab, so erhält man die Größen  $O$ ,  $P$ ,  $N$  auf eine etwas kürzere Weise.

### Anmerkung.

S. 274. Diese Aufgabe habe ich hier bengebracht, weil ein Feldmesser Gebrauch davon machen kann, wenn er z. E. sogleich auf dem Felde, eines Dreyncks Inhalt aus den dreyn gemessenen Seiten bestimmen will, ohne nöthig zu haben, es besonders auf dem Papiere vorher zu entwerfen, und dessen Inhalt nach der gewöhnlichen Regel zu berechnen. — Zugleich hat dieses Verfahren den Vortheil, daß man den Fehlern ausbeuget, welche sowohl beim Austragen des Dreyncks, als auch in der Bestimmung der Höhe desselben, unvermeidlich sind, weil man die Seiten sogleich unmittelbar, wie sie auf dem Felde mit der Meßkette gemessen worden, brauchen kann, ohne zur Berechnung des In-

Inhalts vorher die Höhe des Dreiecks bestimmen zu müssen.

Freylich ist die Berechnung des Inhalts aus den drey Seiten etwas beschwerlicher, als die gewöhnliche Regel, aber man erhält den Inhalt genauer.

Auf diese Art kann man die Fläche einer ganzen Figur berechnen, wenn man alle Seiten und Diagonalen weiß, ohne daß man die Figur vorher aufs Papier tragen, und die Höhen der Dreiecke, in die man sie zerlegen müßte, bestimmen darf. Denn wenn alle Seiten, und die aus einem gewissen Punkte ausgehenden Diagonalen der Figur bekannt sind, so weiß man auch die drey Seiten eines jeden Dreiecks, in welche die Figur durch diese Diagonalen zerlegt werden würde.

§. 275. Wenn in obiger Formel (S. 273. IV.) alle drey Seiten des Dreiecks einander gleich sind, also  $a = b = c$ , so wird des gleich-

$$\text{seitigen Dreiecks Inhalt} = \frac{\sqrt{3}a^4}{4} = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

Für ein gleichschenkeliges Dreieck, wo  $a = b$ , wird der Inhalt  $= \frac{1}{4} c \cdot \sqrt{(2a + c)(2a - c)}$ .



§. 276. Aufgabe. Die Fläche eines Trapezii  $ABCD$  (Fig. XV.) zu finden, wo  $AB$  mit  $CD$  parallel,  $AC$  und  $BD$  aber jede Lage haben können.

Aufl. Man ziehe  $AD$ , und nehme  $AB$ ,  $CD$  für die Grundlinien der beiden Dreiecke  $ABD$ ,  $ACD$  an, so ist das Perpendikel  $AE$ , die gemeinschaftliche Höhe derselben, mithin die Fläche des Trapezii =

$$CD \cdot \frac{1}{2} AE + AB \cdot \frac{1}{2} \cdot AE = (AB + CD) \frac{1}{2} AE,$$

d. h. die Summe der beiden gegenüberstehenden Parallelen  $AB$  und  $CD$ , mit ihrem halben Abstände  $AE$  multiplicirt.

§. 277. Zus. I. Es seyen in dem Vielecke (Fig. XVI. Tab. III.)  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ ,  $GH$  u. s. w. insgesamt mit einander parallel, so daß das ganze Vieleck in lauter Trapezien, wie (§. 276.), getheilt sey. —

Man nenne nach der Ordnung  $AB = A$ ,  $CB = B$ ,  $EF = C$ ,  $GH = D$  u. s. w. auf stehe auf allen Parallelen gemeinschaftlich senkrecht, und schneide sie bey  $b$ ,  $c$ ,  $d$  u. s. w. Man nenne nach der Ordnung  $ab = b$ ,  $ac = c$ ,  $ad = d$  u. s. w., so wird des ganzen Vielecks

In:

Inhalt R, aus der Summe aller Trapezien =  

$$\frac{(A+B)b + (B+C)(c-b) + (C+D)(d-c) \text{ etc. } + (E+F)(f-e)}{2}$$

2

Es sind nemlich nach der Ordnung die Werthe  $b$ ;  $c-b$ ;  $d-c$  u. s. w., die Höhen der einzelnen Trapezien.

Es wird immer besser seyn, die Höhen dieser Trapezien auf diese Art durch den Abzug jeder zwey nächst auf einander folgenden von  $a$  angerechneten Perpendikulärlinien zu finden, als sie stückweise in der Figur von  $a$  nach  $b$ , von  $b$  nach  $c$  u. s. w. zu messen. Denn da bey einer jeden solchen Messung ein kleiner Fehler begangen werden kann, so könnte es geschehen, daß nachher die Summe aller Stücken  $ab + bc + cd$  u. s. w. nicht mit der ganzen Höhe  $af$  übereinstimme.

S. 278. Zus. II. Man kann den (S. 277.) angegebenen Ausdruck für die Fläche des Vierecks noch auf folgende Art verändern. —  
 Weil

$$(A+B) \cdot b = Ab + Bb$$

$$(B+C)(c-b) = Bc + Cc - Bb - Cb$$

$$(C+D)(d-c) = Cd + Dd - Cc - Dc$$

u. s. w.

so wird nach gehöriger Rechnung auch

$$R = \frac{(A - C)b + (B - D)c + (C - E)d \text{ u. s. w. } + (E + F)f}{2}$$

d. h. man subtrahire von der ersten Parallele die 3te, von der zweiten die 4te, von der dritten die 5te u. s. w., so viel als dergleichen Reste zu machen sind.

Den ersten Rest multiplicire man in den Abstand der ersten und zweiten Parallele, den zweiten Rest in den Abstand der ersten und dritten Parallele u. s. w. Zur Summe aller dieser Producte addire man endlich ein Product aus der Summe der beyden letzten Parallelen, in den Abstand der letzten Parallele von der ersten, halbire alles, so hat man des Vielecks Inhalt.

Diese Vorschrift ist etwas bequemer, als die Formel (S. 277.), weil man sogleich die Perpendikel  $b, c, d$  u. s. w. selbst zur Rechnung gebrauchen kann, ohne sie erst, wie in (S. 277.) erfordert wurde, von einander abzugiehen, oder die Reste  $c - b, d - c$  u. s. w. zu berechnen.

Auch fügt es sich unterweilen, daß in gegenwärtiger Formel, Reste  $A - C; B - D$  u. s. w.  $= 0$  werden, wodurch also die zugehörigen Producte  $(A - C)b$  u. s. w. selbst  $= 0$  werden:

werden, und der Ausdruck noch einfacher wird, welches sich hingegen bey der Formel (S. 277.) niemals ereignen kann.

§. 279. Zus. III. Wenn in (Fig. XVI.) die beyden Punkte A und B in einen a zusammenfallen, und man also statt des Trapezii ABCD, ein Dreyeck CaD hat, so ist  $A = 0$ . Eben so könnte  $F = 0$  seyn, wenn sich das letzte Trapezium ILKM in ein Dreyeck IfK verwandelte.

### Anmerkung.

§. 280. Die bisherige Aufgabe, mit ihren Zusätzen, dient nun überhaupt, die Fläche einer Figur auf eine leichtere Art zu berechnen, als es durch Zerlegung in Dreyecke geschehen würde. — Denn die Zerlegung in Dreyecke, und die Bestimmung der Höhe eines jeden Dreyecks, ist mühsamer, als wenn man geradehin auf alle Parallelen, wie (Fig. XVI.) ein gemeinschaftliches Perpendikel af zieht, und den Inhalt nach den Formeln (S. 276 u. f.) berechnet. Es sey also eine geradlinigte Figur, wie (Fig. XVII.) vorgegeben, und ihr Inhalt zu bestimmen. Man ziehe durch die bey A zunächst liegenden Winkelpunkte B und C eine gerade Linie, und nun vermittelst eines Linials und rechtwinklichten hölzernen Dreyecks, durch alle übrigen Winkelpunkte D, G u. s. w. Parallelen

rallelen mit BC, nemlich Bb, Dc, Ed u. s. w. Durch den obersten und untersten Punkt A und H, auch mit BC die Parallelen Aa, He. Auf Aa nehme man, wie man es am bequemsten findet, einen Punkt a an, und fälle auf alle Parallelen das gemeinschaftliche Perpendikel ae, so sind die Entfernungen ab, ac, ad, ae die Werthe von den Größen b, c, d u. s. w. in den Formeln (§. 277. u. s.). Die Parallelen BC, DE, FG sind die Werthe von B, C, D u. s. w. Wegen der beyden Dreyecke BAC, HFG sehe man (§. 279.). So würde also hier des Vielecks Inhalt

$$= \frac{(o - C)b + (B - D)c + (C - o)d + (o + D)e}{2}$$

$$= \frac{-Cb + (B - D)c + Cd + De}{2}$$

$$= \frac{(B - D)c + C(d - b) + De}{2}$$

und so in andern Fällen.

Daß übrigens bey diesem Verfahren niemals mehr Trapezien als Dreyecke, in die man die Figur durch Diagonalen zerlegen würde, zum Vorschein kommen, wird nach einer kleinen Ueberlegung von selbst erhellen.

**S. 281. Aufgabe.** Die Fläche einer krummlinigten Figur zu bestimmen.

**Aufl. I.** Wenn eine Figur von einer solchen krummen Linie begrenzt wird, deren Punkte insgesamt nach einem gewissen gemeinschaftlichen Gesetze (oder wie man sich in der höhern Geometrie ausdrückt) durch eine algebraische Gleichung zwischen Abscisse und Ordinate bestimmt worden sind, so kann der Inhalt derselben durch die gemeine oder höhere Geometrie vollkommen genau, oder wenigstens so genau bestimmt werden, daß der Fehler für nichts zu achten ist.

So lehrt z. E. die gemeine Geometrie die Fläche eines Kreises, oder Stücke eines Kreises, so genau, als man will, zu berechnen, und die höhere Geometrie beschäftigt sich mit den Flächen oder Quadraturen der Parabel, Ellipse, Hyperbel, und anderer krummen Linien, deren Natur durch eine Gleichung gegeben ist. Allein diese krummen Linien und ihre Quadraturen sind kein Gegenstand der Feldmeßkunst, und wenn also darüber um Belehrung zu thun ist, der kann z. E. Hrn. Hofr. Kästners *Analysis des Unendlichen*, oder andere hieher gehörige Schriften zu Rathe ziehen.

II. Näher und umständlicher haben wir solche Figuren in Erwägung zu ziehen, deren Umfang nicht nach einem gewissen Gesetze verzeichnet worden ist, sondern deren Hauptkrümmen und Wendungen, nur durch einige Abscissen und Ordinaten, die übrigen Punkte aber nach dem Augenmaaße angegeben und zusammengehängt worden sind — wie das der gewöhnliche Fall beim Feldmessen ist.

III. Weil hier kein Gesetz gegeben ist, nach welchem die Ordinaten von den Abscissen abhängen, so kann auch die Quadratur, oder die Fläche einer solchen krummen Linie, nicht nach der in der höhern Geometrie gewöhnlichen Art durch die Integralrechnung gefunden werden, sondern man muß hier auf folgende Art verfahren.

Es sey z. E. die krummlinigte Figur (Fig. XVIII.) vorgegeben. Man nehme auf den Gränzen der Figur Punkte, wie C, E, G u. s. w., so nahe beisammen, daß die Stücke AC, CE, EG u. s. w. ohne merklichen Irrthum als gerade angesehen werden können; durch diese Punkte C, E u. s. w. gedenke man sich durch die krummlinigte Figur lauter Parallelen gezogen, so wird es erlaubt seyn, die Vierecke, wie BCDE, DEFG u. s. w., als lauter geradlinigte Trapezien zu betrachten; BAC könnte man für ein Dreieck ansehen u. s. w.

Die

Die Summe aller dieser Trapezien könnte man nach (S. 278.) ausrechnen, und so bekäme man ohne merklichen Fehler, die Fläche der krummlinigten Figur.

Es stehe also A.g auf allen Parallelen gemeinschaftlich senkrecht. — Man messe nach der Ordnung die Perpendikularhöhen Aa, Ab u. s. w., und die Parallelen BC, DE u. s. w., so hat man die Werthe von b, c, d u. s. w. A, B, C u. s. w., die in der Formel (S. 277.) gebraucht werden. Wenn man BAC für ein Dreieck ansehen dürfte, so wäre  $A = 0$  (S. 279.).

Ich will zur Erläuterung der Formel (S. 278.), und um die Art ihrer Berechnung zu zeigen, ein Beispiel beibringen.

Gesetzt man habe gefunden:



I.	II.	III.	IV.	V.	
		so ist	nicht in	-	+
A = 15		A - C = -	70 (A - C) . b =	5460	
B = 50	b = 78	B - D = -	44 (B - D) . c =	4400	
C = 85	c = 100	C - E = +	10 (C - E) . d =	-	1760
D = 94	d = 176	D + E = +	169 (D + E) . e =	-	43940
E = 75	e = 260				
Also das Post. und Neg. zusammengerechnet				9860	45700 9860

$\frac{1}{2}$  Summe oder Inhalt der Figur =  $\frac{35840}{2}$  Qu. Schuh.

= 17920 Qu. Schuh.  
= 179 Qu. M. 20 Qu.  
=  $\frac{1}{2}$  m + 79 Qu. M. + 20 Qu.  
=  $\frac{3}{4}$  m + 29 Qu. M. + 20 Qu.

Wenn man auf diese Art in jedem Falle die Data in Columnen, wie I, II, III, IV, V, ordnet, so übersieht man das Ganze besser.

### Anmerkung.

§. 282. I. Das bisherige setzt nicht zum voraus, daß eine Figur auf dem Felde, deren Inhalt man wissen will, vorher auf dem Papiere entworfen seyn muß. — Man könnte, besonders wenn die Figur nicht gar zu groß wäre, gleich unmittelbar auf dem Felde, die Parallelen, und die auf sie fallenden Perpendikulärhöhen messen.

Man stecke innerhalb der Figur eine gerade Linie Ag (Fig. XVIII.) ab, und spanne längst Ag die Meßkette an. — Man lasse ein paar Gehülften, einen längst der krummen Linie ABH. und einen längst ACI mit Zeichenstäben und Meßfahnen fortgehen.

Nachdem der erste z. E. nach B hingekommen ist, und daselbst bemerkt hat, daß das Stück AB ohne merklichen Fehler für eine gerade Linie gelten kann, so lege man an die längst Ag angespannte Kette, einen hölzernen Winkelhacken, dessen Schenkel ohngefähr 4 Fuß lang sind, dergestalt, daß der eine Schenkel des Winkelhackens, nemlich am, aufs

naueste nach der bey B aufgerichteten Fahne hinziele, der andere aber genau an A g. anliege.

So hat man auf der Kette die Abscisse Aa, für den Punkt B — die man ins Manual eintrage.

Mit B und a lasse man bey C ein Zeichenstäbchen in getader Linie einsetzen, und bezeichne die bey B und C eingesteckten Stäbchen gemeinschaftlich mit Nro. 1., um anzuzeigen, daß BC die erste abgesteckte Parallele ist. In dem Manuale wird auch bey die zugehörige Abscisse Aa einstweilen Nro. 1. geschrieben.

Auf eben die Art bestimme man die zweite Parallele DE, indem man ihre Richtung vermittelst des ob erwähnten Winkelhackens an giebt. — Man messe die zugehörige Abscisse Ab, trage sie ins Manual, und setze Nro. 2. dabey. — Bey D und E lasse man Zeichenstäbchen mit Nro. 2. zurück. Auf diese Art bestimme man nach der Ordnung auf der Kette die Abscissen Aa, Ab, Ac u. s. w.

Wenn man mit allen Abscissen fertig ist, so schreite man zur Messung der Parallelen.

Weil nemlich bey B und C, bey D und E u. s. w. Zeichenstäbchen mit Nummern zurückgelassen worden sind, so kann man nach der Ordnung, die Parallelen BC von Nro. 1. nach

nach Nro. 1., DE von Nro. 2. nach Nro. 2. u. s. w. messen, und erhält solchergestalt alle Größen (S. 277.), die zur Berechnung des Inhalts der Figur nöthig sind, ohne die Figur selbst auf dem Papiere zu entwerfen.

II. Die Umstände müssen es nun ergeben, ob es bequemer ist, die ganze Figur erst zu Papiere zu bringen, oder die zur Berechnung des Inhalts nöthigen Linien, sogleich unmittelbar auf dem Felde zu messen.

In dem Falle, wenn die Krümmungen nicht gar zu groß sind, auch die Figur selbst nicht sehr groß ist, und ohne merklichen Fehler in einer Ebene liegt, kann das erwähnte Verfahren brauchbar seyn; ausserdem, aber möchte es immer bequemer seyn, die Figur erst nach den gewöhnlichen Methoden, auf den Mestisch zu bringen.

S. 283. Aufgabe. Die Fläche einer krümmelinigten Figur noch auf eine leichtere Art zu berechnen.

Aufsl. 1. Man ziehe innerhalb der Figur (Fig. XIX.) eine gerade Linie AB, und trage von A nach B so viel gleiche Theile, als angehet. — Man nehme aber, im Falle die Figur starke Krümmungen hätte, diese Theile nicht zu groß, dergestalt, daß die durch die Theilpunkte a, b, c u. s. w. gezogenen Parallelen

M<sub>n</sub>.

$M\mu$ ,  $Rr$  u. s. w. Stücke der krummen Linie, nemlich  $MR$ ,  $\mu r$  u. s. w., zwischen sich enthalten, die man ohne merklichen Irrthum für gerade Linien annehmen darf.

II. Es ist klar, je weniger Krümmung die Bogen  $MRSN$ ,  $\mu rsn$  haben, desto größer kann man die gleichen Theile auf  $AB$  nehmen.

III. Man nenne die Parallelen, nach der Ordnung nemlich  $M\mu = A$ ;  $Rr = B$  u. s. w.,  $N'n' = W$ ,  $Nn = X$ . Sie stehen gemeinschaftlich auf  $AB$  senkrecht.

$af$  heiße  $x$ , und von  $a$  nach  $f$  gehen  $n$  gleiche Theile, so ist  $ab = bc = cd$  u. s. w.  $\frac{x}{n}$ .

IV. Mithin die Summe aller zwischen  $M\mu$  und  $Nn$  enthaltenen Trapezien =

$$\frac{(A+B)}{2} \cdot \frac{x}{n} + \frac{(B+C)}{2} \cdot \frac{x}{n} \text{ u. s. w. } + \frac{(W+X)}{2} \cdot \frac{x}{n} =$$

$$\left( \frac{1}{2}(A+X) + B + C \text{ u. s. w. } + W \right) \frac{x}{n}$$

d. h. zur halben Summe der ersten und letzten Parallele  $M\mu$  und  $Nn$ , addire man die Summe aller mittlern, und multiplicire alles mit  $\frac{x}{n}$ , so hat man das zwischen  $Mm$  und  $Nn$  enthaltene Stück Fläche.

V. Die beiden übrigen Stückgen  $MA\mu$ ;  $NBn$  rechne man noch besonders aus, um die ganze Fläche  $MA\mu n BNA$  zu erhalten.

VI. Es ist nemlich klar, daß, wenn man längst  $AB$  lauter gleiche Theile nimmt, am Ende ein Stückgen, wie  $fB$ , übrig bleiben kann, welches  $\triangle ab$ , oder  $\triangle \frac{x}{n}$  ausfällt, wo man also das zugehörige Dreieck  $NBn$ , oder Trapezium, besonders ausrechnen muß.

VII. Die Krümmungen längst  $MA\mu$ ,  $NBn$  könnten so beschaffen seyn, daß man die Flächen  $MA\mu$ ,  $NBn$  nicht einmal als Dreiecke oder Trapezen behandeln dürfte. — In dem Falle könnte man diese Stücke wieder in kleinere Trapezen zerlegen, indem man mit  $AB$ , oder  $M\mu$ , Parallelen zöge. Oft kann man aber auch ihre Fläche, wenn sie nicht viel betragen sollte, nur nach dem Augenmaasse schätzen.

VIII. Es wird sich übrigens leicht aus der Gestalt der krummlinigten Figur beurtheilen lassen, wie man die Parallelen am besten auszuwählen hat, daß sie erstlich nicht gar zu nahe neben einander gezogen zu werden brauchen, und man folglich, ohne Nachtheil des Inhalts, nicht gar zu viele Parallelen messen darf, zweitens, daß am Ende der Parallelen, bey  $M\mu$ ,  $Nn$  nicht gar zu unregelmäßige Stücke  $AM\mu$ ,  $NBn$

N B n übrig bleiben. So z. B. könnte es geschehen, daß, wenn man statt der Parallelen  $M\mu$ ,  $Rr$  u. s. w., durch die Figur Linien mit  $AB$ ; oder mit einer andern Richtung parallel zöge, die Figur in weniger Trapezien zerfiel, und man also den Inhalt leichter fände, als vermittelst der zuerst angenommenen Parallelen  $M\mu$ ,  $Rr$  u. s. w. Die schicklichste Auswahl der zu ziehenden Parallelen wird sich in jedem Falle leicht von selbst ergeben.

**Bequemlichkeiten, wenn die Parallelen in gleicher Weite von einander abstehen.**

§. 284. Wenn man die Formel (§. 283. IV.) mit denen im 277ten und 278ten §. vergleicht, so wird man leicht bemerken, daß bey der (§. 283. IV.) theils weniger Linien in der Figur zu messen vorkommen, indem man nicht solche Größen, wie  $a$ ,  $b$ ,  $c$  u. s. w. (§. 277. u. 278.), besonders zu messen nöthig hat, theils auch die Berechnung so viel einzelner Producte, aus dergleichen die dortigen Formeln bestehen, erspart wird. — Vortheile, die man bey der Berechnung vieler einzelnen Stücke einer Feldmark, bald empfinden wird.

### Anmerkungen.

§. 285. I. Man sieht leicht, daß es nicht nöthig ist, die Parallelen ganz auszuziehen. —

Um

Um ihre Längen zu bestimmen, darf man nur an dem Umkreise der Figur, die Punkte  $M, \mu, R, r$  u. s. w. mit einer Zirkelspitze bemerken. — Auch die auf den Parallelen senkrecht stehende  $AB$  braucht nicht innerhalb der Figur gezogen zu werden — und solchergestalt wird ein Riß mit gar feinen Linien verunziert, die zur Berechnung seiner Fläche nöthig sind.

II. Am allerbequemsten könnte man aber die Ausmessung und Ziehung der Parallelen durch Hülfe eines Lineals und rechtwinklichten Dreiecks bewerkstelligen, worauf man Theile des verjüngten Maassstabes, nach welchem die Figur ausgerechnet werden sollte, getragen hätte.

Es sey  $LU$  ein Lineal, längst dessen Schärfe man eine gewisse Anzahl gleicher Theile, in der festgesetzten Weite der Parallelen von einander, verzeichnet, und an die Theilpunkte nach der Ordnung die Zahlen, 1, 2, 3 u. s. w. geschrieben habe.

$QVT$  sey ein rechtwinklichtes hölzernes Dreieck, auf dessen Katheten  $QV$ , Theile des verjüngten Maassstabes, z. E. Ruten, verzeichnet sind.

So ist klar, daß, wenn man  $QV$  durch einen gewissen Theilpunkt des Lineals, z. E.  
durch



durch  $a$ , gehen läßt, man auf  $QV$  sogleich die Länge der Parallele  $Rr$  angezeigt findet.

Auf diese Art kann man nach und nach das Dreieck an jeden Theilpunkt des Linials  $LU$  schieben, und sowohl die Lage der Parallelen, als auch ihre Länge bestimmen, ohne daß man sie besonders zu ziehen, und mit dem Zirkel auf einen verjüngten Maasstab zu tragen braucht.

Die Schube auf  $QV$  schätzt man nach dem Augenmaße. Auch müssen etwa von 5 zu 5 Ruthen auf  $QV$  Merkmale zu besserer Zählung der Ruthen verzeichnet seyn.

Begreiflich darf das Linial  $LU$ , während man die Parallelen nach der Ordnung auf  $QV$  misst, nicht verrückt werden. Deswegen kann man das Linial mit einem Brette  $y$  versehen, worauf man ein Gewicht setzt, um es so lange, bis alle Parallelen gemessen sind, fest in seiner Lage zu erhalten.

III. Ich denke, bequemer, als durch das Verfahren (II.), in Verbindung mit der Formel (§. 83. IV.), läßt sich wohl im allgemeinen einer krummlinigten Figur Inhalt bestimmen.

IV. Den den Formeln (§. 277. 278.) wurden die Parallelen, nach Verhältniß der verschiedenen Krümmungen am Umfange der  
Figur

Figur, bald näher, bald weiter von einander gezogen. Dadurch könnte es nun geschehen, daß man dort oft weniger Parallelen erpichte, und messen dürfte, als hier (§. 283.), wo die Parallelen durchaus in gleicher Weite von einander abstehen, wie auch die Krümmungen am Umfange der Figur beschaffen seyn mögen. Allein man muß auch dagegen bedenken, daß man dort wegen des verschiedenen Abstandes der Parallelen, die Werte von  $a$ ,  $b$ ,  $c$  u. s. w. besonders messen muß, hier aber (§. 283. IV.) nur die einzige Weite der beiden äußersten Parallelen, nemlich  $x$ , zu messen braucht, zu geschweigen, daß die Formel (§. 283. IV.) auch sehr viel einfacher, und zur Berechnung bequemer ist, als die (§. 277. oder 278.)

V. Verschiedene andere Formeln für die Berechnung der Fläche krummlinigter Figuren, lehrt Herr Lambert (Beiträge zur Mathematik, II. Th.). Aber ich finde sie insgesamt zur Ausübung nicht so bequem, und so leicht zu übersehen, als die (§. 283.) — Deswegen werde ich hier weiter nichts davon beibringen.

§. 286. Aufgabe. Die Formel (§. 283. IV.) zur Ausübung und Berechnung noch bequemer einzurichten.

Aufsl. I. Man setze, auf dem Schenkel QV des rechtwinklichten Dreiecks VQT (Fig. XLX.) senen einzelne Ruthen des verjüngten Maassstabes verzeichnet. — Die Schube u. s. w., drücke man durch Decimalthelle von Ruthen aus.

II. Auf dem Liniale LU nehme man die gleichen Theile auch eine Ruthe groß, so daß die Parallelen überall eine Ruthe von einander abstehen, wie solches in sehr vielen Fällen ausreichend seyn kann, so wird in (S. 283. IV.)

$\frac{x}{n} = 1$ , und die Fläche der Figur geradehür  
 $= \frac{1}{2}(A + X) + B + C + D \text{ u. s. w. } + W$   
 nemlich in Quadratruthen.

Ben dieser Einrichtung drückt also die bloße Summe der Parallelen den Flächenraum in Quadratruthen aus.

Es sey z. E.  $A = 2^{\circ} . 4' . 4'' = 2,44$  Ruth.

$H = 3 . 2 . 0 = 3,20$

---

$\frac{1}{2}(A + H) = 2,82$

Ferner  $B = 4 . 2 . 1 = 4,21$

$C = 6 . 8 . 2 = 6,82$

$D = 7 . 4 . 0 = 7,40$

$E = 8 . 2 . 1 = 8,21$

$F = 5 . 0 . 0 = 5,00$

$G = 4 . 0 . 2 = 4,02$

---

Also die Fläche der Figur = 58,48 Qua:  
 dratruthen.

Leich:

Leichter kann man die Berechnung des Flächeninhalts nicht verlangen.

III. Nähme man die Parallelen überall 2 Ruthen von einander, so wäre  $\frac{x}{n} = 2$ ;

Für 3 Ruthen Abstand  $\frac{x}{n} = 3$  u. s. w. Für

alle diese Fälle, von denen man nun, nach Verhältniß der Umstände (S. 283. II.), einen wählen kann, ist also immer die Berechnung der Fläche noch sehr leicht. So wäre z. B. für

$\frac{x}{n} = 2$  Ruthen, und die Größen A, B, C u. s. w., wie vorhin (II.).

Die Fläche  $= 38,48 \cdot 2 = 76,96$  Quadratruthen.

Ein Verfahren, die Fläche einer Figur durch Hülfe eines Netzes zu bestimmen.

S. 287. I. Ein viereckiger Rahmen sey durch zarte ausgespannte Fäden, in lauter Quadrate, deren jedes z. B. 100 Quadratruthen des verjüngten Maßstabes enthält, eingetheilt. — Diesen Rahmen lege man über die Figur, deren Inhalt man wissen will, so, daß die Fäden genau auf dem Papiere liegen, und zähle,

zähle, wie viel von den oberrwähnten Quadraten ganz in die Figur fallen.

II. In diejenigen Quadrate, durch welche der Umfang der Figur durchgeht, werden Stücke der Figur fallen, die kleiner, als ein solches Quadrat, also kleiner als 100 Quadratruthen sind. Ein solches Stück heiße A — Um dessen Fläche zu finden, lege man auf das Fadenquadrat, in welches A fällt, ein auf Glas gezeichnetes eben so großes, aber in die einzelnen 100 Quadratruthen getheiltes Quadrat, so daß der Umfang des Quadrats auf dem Glase, das erstere Fadenquadrat genau decke, zähle nun die auf A gehenden einzelnen Quadratruthen, und schätze Theile von Quadratruthen nach dem Augenmaasse. So würde man nach Addirung aller Fadenquadrate, jedes zu 100 Quadratruthen gerechnet, und aller einzelnen Quadratruthen, nebst den geschätzten Theilen von Qu. Ruthen, den Inhalt der Figur, ohne weitere Rechnung gefunden haben.

Es ist klar, daß man oft, wenn die Figur nicht groß ist, nur das zweyte Quadrat auf dem Glase nöthig haben wird.

III. Das eben gewiesene Verfahren wird von einigen Feldmessern empfohlen. — Ich habe die Mühe darauf gewandt, beyde M e ß e  
(1.

(L. 11.) auf Glas zu verzeichnen, aber sie wurde durch die scheinbare Bequemlichkeit, den Inhalt einer Figur ohne Rechnung zu finden, nicht belohnt — denn das Abzählen der Quadrate, die Schätzung derselben u. s. w. erforderte wohl noch einmahl so viel Zeit, als die Rechnung nach den vorhergehenden Methoden. Die Genauigkeit selbst, in Absicht der Schätzung kleinerer Theile als Quadratruthen, fand ich wegen der Menge solcher Theilchen, und der sich dadurch häufenden Fehler, immer sehr mittelmäßig, ob gleich mein Augenmaasß keines der schlechtesten ist, und die Linien sehr zart nach (S. 176. VII.) aufs Glas gerissen waren.

IV. Will man ein solches Netz zur Ausrechnung der Figuren, die nach unterschiedenen verjüngten Maasstäben gezeichnet sind, gebrauchen: so wird man doch nicht aller Rechnung überhoben seyn, sondern wenn man setzt, das Netz sey für Ruthen eines verjüngten Maasstabes, die  $= b$  sind, verfertiget worden, so wird die vermittlest dieses Netzes gefundene Fläche  $F$  eines Kiffes, auf dessen verjüngten Maasstabe die Ruthen  $= a$  wären, noch mit der Größe  $\frac{b^2}{a^2}$  multipliciret werden müssen, um die wahre Fläche zu finden.

Oder man müßte für jeden besondern verjüngten Maasstab ein Meß verfertigen, und das wäre doch wohl noch weisläufiger.

Noch andere Unbequemlichkeiten beim Gebrauch der Meße, werden wohl keinen Zweifel lassen, daß die unmittelbare Berechnung nach den Formeln in den 277, 278, 283 S. immer vorzuziehen ist.

### Noch ein Verfahren, den Inhalt einer Figur ohne Rechnung zu finden.

S. 238. Man verzeichne auf einer gewissen Gattung Papiere (am besten auf Royal- oder Velinpapiere) ein Quadrat, z. E. von hundert oder mehreren Quadratruthen, schneide dieses Quadrat aus, und wiege es auf einer genauen Waage. — Nun kopiere man die auszurechnende Figur auf eben solches Papier, schneide sie auch aus, und wiege sie. Und schließe nun nach der Regel detri, wie sich verhält das Gewicht des erwähnten Quadrats zu seiner Fläche so das Gewicht der Figur zu ihrem Inhalt.

Ueber die Brauchbarkeit dieses mechanischen Verfahrens s. m. Hrn. v. Zachs monatliche Corresp. zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde das Februarstück 1800. S. 171. Es ist hieben vortheilhaft, das Quadrat größer als den Inhalt der

der ausgesprochensten Form zu nehmen; weil  
 alsdann die ~~unrichtigkeit~~ ~~von der eine~~ ~~ragt~~  
 durchaus gleichen Maße des ~~Verhältnisses~~ ~~besteh-~~  
 renden Fehler vermieden werden.

**Korrection einzelner Stücke einer Feldmark,**  
 wenn ihre Summe ~~bestimmen~~ ~~genau mit~~  
 dem ganzen Stücke, das sie betragen,  
 übereinstimmen soll.

§. 289. I. Ein Stück Feld bestehe aus un-  
 terschiedenen einzelnen Hecken u. dgl. A, B, C,  
 D, E (Fig. XX.), und jedes einzelne Stück  
 sey nach den vorhergehenden Methoden ausge-  
 rechnet worden.

II. Da nun wohl bey der Bestimmung ei-  
 nes jeden einzelnen Stückes A, B, C &c. kleine  
 Fehler unterlaufen, für die ein Feldmesser auch  
 bey aller Sorgfalt nicht gut stehen kann, diese  
 Fehler zusammen aber eine beträchtliche Abweis-  
 chung der Summe  $A + B + C + D + E$  von  
 dem unmittelbar durch Trapezien berechneten  
 Totalinhalte der Figur  $\alpha\beta\gamma\delta$  verursachen köns-  
 nen, so ist es rathsam, den einzelnen Stücken  
 A, B, C, D, E Correctionen zu geben, damit  
 die Summe ihrer Inhalte übereinstimmend  
 werde mit dem, was die Berechnung für das  
 Ganze gegeben hat.



Es sey also z. E. gefunden worden

$$A = 205 \text{ Qu. R.}$$

$$B = 512$$

$$C = 480$$

$$D = 300$$

$$E = 120$$

so wäre  $A + B + C = 1617$  Quadr. Ruthen.

III. Gesezt nun, man habe die ganze Figur  $\alpha\beta\gamma\delta$  für sich allein in Trapezien zerlegt, und unmittelbar als ein einziges Stück Feld berechnet, so wird dieser berechnete Inhalt der Wahrheit näher kommen, als das, was man durch Summirung der einzelnen Stücke A, B, C zc. (II.), deren jedes für sich allein, als eine besondere Figur, durch Zerfällung in kleine Trapezien berechnet worden ist, erhalten würde. Wäre nun z. E. der Inhalt des Ganzen  $\alpha\beta\gamma\delta = 1640$  Quadr. Ruthen, also um 23 Quadratruthen größer als der aus der Summirung obiger Stücke hergeleitete Inhalt gefunden worden, so kann man diesen Fehler von 23 Quadratruthen auf die einzelnen Stücke A, B, C, D zc. auf folgende Art vertheilen, und also die corrigirten Werthe dieser Stücke erhalten.

Man schließe, wie der fehlerhafte Inhalt (II.) 1617, zum wahren 1940, so das fehlerhafte  $A = 205$  zum wahren A; so wird das

cor:

corrigirte A =  $\frac{1640 \cdot 205}{1617}$ , und eben so

$$B = \frac{1640 \cdot 512}{1617} \text{ und f. w.}$$

wo man denn zum beständigen Logarithmen von  $\frac{1640}{1617}$  nur die Logarithmen von 205; 512 u. f. w. nach der Ordnung addiren darf. So findet sich

Das corrig. A = 207,9156 Qu. R.

B = 519,2821 . .

C = 486,8268 . .

D = 304,2669 . .

E = 121,7067 . .

Die Summe = 1639,99 . . also beynähe 1640 Qu. Ruth., wo der geringe Unterschied nur von den Decimalstellen herrühret, die noch weiter auf die angegebenen folgen würden.

IV. Man kann vielleicht noch bequemer ohne Logarithmen auf folgende Art rechnen:

Man schließe 1617: 100 = 23:x.

Also 100 Q. Ruth. erfordern eine Correction

von x = 1,4223;

mithin 10 — — — von y = 0,1422;

und 1 — — — von z = 0,0142.

Hieraus findet sich die Verbesserung von A, oder von 205 Qu. R.  $= 2 \cdot x + 0 \cdot y + 52 = 2,9146$  Qu. R., die von B, oder von 512 Qu. R.  $= 5 \cdot x + 1 \cdot y + 22 = 7,2821$  Qu. R. u. f. w.

Also das wahre A  $= 205 + 2,9156 = 207,9156$  u. f. w.

Diese Berechnungsart kann auch in ähnlichen Fällen brauchbar seyn.

### Anmerkung.

§. 290. Bei der Berechnung einzelner Stücke einer Feldmark kann man auch so verfahren,

I. Man berechne erst A.

II. Nun unmittelbar beide Stücke A und B zusammen genommen, als wenn nemlich A und B nur ein einziges Stück, oder eine einzige Figur ausmachten.

III. Nun ferner die Fläche aller 3 Stücke A, B, C zusammen u. f. w.

Von II. ziehe man I. ab, so hat man B.

Von III. ziehe man II. ab, so findet sich C u. f. w.

IV. Man kann hier nemlich so verfahren, wie man einzelne Stücke einer eingetheilten Linie

nie

nie ab (Fig. XX.) finden würde, indem man nemlich nach der Ordnung  $a c$ ,  $a d$ ,  $a e$  u. s. w. mässe, und nun, um  $c d$  zu finden,  $a c$ , von  $a d$  abzüge, um  $d e$  zu bestimmen, den Unterschied  $a e - a d$  angäbe u. s. w.

V. Auf diese Art verfährt man freylich sicherer, als wenn man jeden Theil  $a c$ ,  $a d$ ,  $d e$ , besonders misst; denn wegen der unvermeidlichen Fehler würde am Ende die Summe der für sich bestimmten Stücke  $a c + c d + d e$  selten mit der ganzen Länge  $a e$  übereinstimmen, da hingegen das Verfahren (IV.) die Stücke  $a c$ ,  $c d$ ,  $d e$  so giebt, daß ihre Summe allemal das Ganze  $a e$  vollkommen genau beträgt.

VI. Bei Bestimmung einzelner Stücke einer geraden Linie ist das erwähnte Verfahren bequem. Allein meistens wird es bei Berechnung einzelner Flächen, wie B, C u. s. w. beschwerlich seyn. Denn wenn man, z. E. um B zu finden, das ganze Stück  $\alpha\beta\delta$  erst berechnet, und dann A davon abziehen, ferner um C zu finden, die Figur  $\alpha\beta\gamma\epsilon\delta\alpha$  berechnen, und dann  $\alpha\beta\delta$  davon abziehen wollte, so kann es geschehen, daß, obgleich jedes einzelne Stück eine zur Berechnung ganz bequeme Gestalt hätte, doch mehrere derselben zusammen genommen, eine sehr unordentliche Figur bildeten, wie z. E.  $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\alpha$ , welche in der That zur B-

rechnung schon etwas beschwerlich ist. Da nun überdem nach und nach die Stücke, wie  $\alpha\beta\delta\alpha$ ,  $\alpha\beta\gamma\epsilon\delta\alpha$ ,  $\alpha\beta\gamma\mu\eta\delta\alpha$  u. s. w., durch deren Abzug von einander man die einzelnen Theile A, B, C, D u. s. w. bestimmt, immer größer werden, so wird die Berechnung selbst auch immer weitläufiger und mühsamer, so daß ich der Meinung bin, man thue immer besser, die einzelnen Stücke A, B, C u. s. w. für sich allein auszurechnen, wenn auch gleich die Genauigkeit etwas darunter leiden sollte. Der Fehler wird doch bei gehöriger Aufmerksamkeit nie so beträchtlich seyn, daß es nicht erlaubt seyn sollte, nachher eine Correction, wie (S. 289.) vorzunehmen, wodurch die Summe der einzelnen Stücke mit dem Ganzen übereinstimmend wird.

### Anmerkung.

S. 291. Bei Berechnung des Flächeninhalts der Aecker, lassen sich unterweilen einige Vortheile anbringen, daß man nicht nöthig hat, jeden einzelnen Acker besonders in Trapezien zu zerlegen.

I. Es ist (Fig. XXI. Nro. 1.) ABCD ein Flurstücken, oder eine Vereinung, worinnen mehrere einzelne Aecker M, N, O liegen, deren Scheidungslinien AB,  $\alpha\alpha$ ,  $\beta\beta$ , CD mit einander parallel laufen. Wären nun auch BD und

und AC gleichlaufend, und gerade Linien, so würde man aus der berechneten Fläche des ganzen Flurstückens  $ABCD = F$ , die einzelnen Aecker nach folgenden Proportionen finden:

$$AC : Aa = F : M$$

$$AC : ab = F : N$$

u. s. w.

wo man also nur  $Aa$ ,  $Ab$  u. s. w. zu messen brauchte.

II. Wären Nro. 2. zwar  $AB$ ,  $a\alpha$ ,  $b\beta$ , u. s. w. parallel, aber die geraden Richtungen  $AC$ ,  $BD$  nicht, so ziehe man  $B\gamma$  mit  $AC$  gleichlaufend, und berechne aus der ganzen Fläche  $ABC\gamma$ , und den Stücken  $Aa$ ,  $ab$ ,  $bc$ , die Flächen  $ABa_1$ ;  $a_1b_2$ ;  $b_2C\gamma$  nach (I). Haben nun die Stücke  $\alpha_1$ ,  $\beta_2$ ,  $D\gamma$  keine beträchtliche Krümmung, so daß man sie für gerade Linien annehmen kann, so addire man zu  $ABa_1$  das kleine Dreieck  $B_1\alpha_1$ , so hat man  $M$ , zu  $a_1b_2$  das Trapezium  $\alpha_1\beta_2$ , so hat man  $N$  u. s. w.

Weichen  $BD$ ,  $AB$  nicht sehr von der parallelen Lage ab, so wird man die kleinen Stücke  $B_1\alpha_1$ ,  $\alpha_1\beta_2$  u. s. w. zureichend genau nach dem Augenmaße schätzen können.

Sehr beträchtliche Krümmungen haben die Scheidungslinien der Aecker selten, und so wird

wird man  $\alpha_1$ ,  $\beta_2$ ,  $D_3$  in vielen Fällen für gerade annehmen dürfen.

III. Wären selbst AC und BD keine gerade Parallellinien, so werden sich nach einiger Ueberlegung, doch leicht Abkürzungen bey Berechnung der Stücke M, N, O ausfinden lassen, die ich hier der Kürze wegen übergehe.

## XXVII. Kapitel.

### Von Verwandlung der Figuren in gleich große Dreiecke.

§. 292. Da die hieher gehörigen Aufgaben, sowohl zur Berechnung des Flächeninhalts der Figuren, als auch zur Theilung der Felder durch bloße Zeichnung, unterweilen sehr brauchbar sind, und sich als eine sinnreiche Anwendung einiger der ersten Lehrsätze der Geometrie empfehlen, so halte ich es nicht für unnütz, hier das Wesentliche davon beizubringen.

Ein Parallelogramm in ein Dreieck zu verwandeln, wird schon in den Elementen der Geometrie gewiesen, — Ich wende mich daher sogleich zu folgender Aufgabe.

§. 293. Aufgabe. Ein vorgegebenes Viereck  $ABCD$  (Fig. XXII.) in ein gleich großes Dreieck zu verwandeln, dessen Spitze sich in einer gegebenen Ecke der Figur, z. E. bey  $B$ , befinde, und die Grundlinie längst  $AD$  falle.



**Aufsl.** Man ziehe aus B die Diagonallinie BD, verlängere AD, und ziehe durch C mit BD eine Parallele CE, so wird, nachdem man BE gezogen hat, das Dreieck ABE = dem Viereck ABCD.

**Bew.** Weil CE mit BD parallel, so ist  $\triangle BDE = \triangle BCD$ , weil sie auf einer gemeinschaftlichen Grundlinie BD stehen; also nach Abzug des Stück's BHD, welches beide Dreiecke gemein haben,  $\triangle CBH = \triangle DHE$ , also  $ABHD + \triangle BCH = ABHD + \triangle DHE$ , oder  $ABCD = \triangle ABE$ .

**Zus. I.** Das Stück DHE außerhalb des Vierecks ist dem BCH innerhalb desselben gleich.

**Zus. II.** Wenn, wie bey (Fig. XXIII.) das Viereck ABCD bey C einen einwärts gehenden Winkel hätte, so bleibt, wie die punktierten Linien ausweisen, dieselbe Auflösung, und das Dreieck ABE = Viereck ABCD; weil noch, wie vorhin,  $\triangle DHE = \triangle BCH$ .

**Anmerkung.** Die Parallelen, wie BD, CE, brauchen nicht ganz ausgezogen zu werden. Man lege blos an BD die Hypothenuse eines hölzernen rechtwinklichten Dreiecks, und schlebe längst eines an den Katheden gelegten Linials, die Hypothenuse parallel fort, nach C, so wird sie

sie auf der verlängerten AD den Punkt E schneiden, wo man demnächst von B aus nur die gerade Linie BE zu ziehen hat.

Daß es sowohl hier, als künftig, vortheilhaft sey, ein etwas großes Dreyeck zur Ziehung der Parallelen zu gebrauchen, wird jeden die Erfahrung lehren.

§. 294. Aufgabe. Ein Fünfeck  $ABCDE$  (Fig. XXIV.) in ein gleich großes Dreyeck zu verwandeln.

Aufl. Ich setze, die Spitze des Dreyecks solle in B seyn.

Aus B gehen zwey Diagonal-Linien BD, BE,

Mit der ersten ziehe man durch C die Parallele CF, welche die Verlängerung von ED in F schneidet.

So ist, nachdem man BF gezogen hat, das Dreyeck  $DHF = BHC$ , folglich das Fünfeck  $ABCDE =$  dem Vierecke  $ABFE$ , welches man nun nach dem vorhergehenden §. in ein Dreyeck BGF verwandelt, indem man mit BE durch A eine Parallele AG bis an die Verlängerung von FE, und hierauf BG ziehet.

Zus. I. Sind in dem Fünfecke  $ABCDE$  (Fig. XXV.) bey A und C einwärts gehende

Winkel, so bleibt, nach Anweisung der punktierten Linien, einerley Auflösung mit der vorhergehenden, und es wird das  $\triangle BGF \equiv$  dem Fünfecke.

Zus. II. Hätte das Fünfeck die Gestalt  $ABCDE$  (Fig. XXVI.), so daß bey A und D einwärts gehende Winkel wären, so ziehet man wieder, wie vorhin, mit den Diagonalen  $BD$ ,  $BE$ , durch C und A Parallelen  $CF$ ,  $AG$ , welche in  $ED$ , oder deren Verlängerung, bey F und G einschneiden, und es ist abermals das Dreieck  $BGF \equiv$  dem Fünfecke  $ABCDE$ .

Weil überhaupt in dem Beweise der Aufgabe nichts vorkommt, was das Fünfeck auf besondere Winkel einschränkte, so bleibt die dasselbst gegebene Auflösung allgemein, das Fünfeck mag, wie man will, gestaltet seyn.

S. 295. Lehrsatz. Es sey (Fig. XXVII.)  $ABCDEF$  ein Vieleck von einer beliebigen Anzahl Seiten. Aus einem Winkelpunkte, z. E. A, gehen die Diagonalen  $AC$ ,  $AD$ ,  $AE$ , u. s. w. Wenn man nun nach der Ordnung mit der ersten Diagonale  $AC$ , durch B eine Parallele  $Ba$  zieht, welche in die dem Dreieck  $ABC$  zunächst liegende Seite  $DC$ , oder in deren Verlängerung, bey  $a$  einschneidet, nun ferner mit der zweiten Diagonale  $AD$ , durch den Punkt  $a$  wieder eine Parallele  $ab$  zieht, welche in die Seite

Seite ED, oder deren Verlängerung bey b eintrifft, hierauf abermals durch b, mit AE die Parallele bc zieht, die in EF bey c einschneidet u. s. w., bis man mit allen Diagonalen fertig ist, so wird allemal das Dreyeck, wie AcF, welches sich ergibt, wenn man von A, nach dem letzten Punkt c eine gerade Linie Ac zieht, dem Inhalte der Figur ABCDEF gleich seyn.

**Bew.** Man ziehe von A nach a, b, u. s. w. gerade Linien, so hat man erstlich wegen der Parallelen Ba, AC

$$\Delta AaC = \Delta ABC; \text{ mithin}$$

$$\text{I. } ACDEF + \Delta ABC = ACDEF + \Delta AaC \\ \text{d. h.}$$

$$\text{Sechseck } ABCDEF = \text{Fünfeck } AaDEF$$

$$\text{II. Nun ferner, weil a b mit A D parallel} \\ \Delta ABD = \Delta AaD; \text{ mithin}$$

$$ADEF + \Delta AaD = ADEF + \Delta ABD \\ \text{d. h.}$$

$$\text{Fünfeck } AaDEF = \text{Viereck } AbEF.$$

$$\text{III. Eben so endlich wegen } \Delta AcE = \Delta AbE \\ \Delta AEF + \Delta AbE = \Delta AEF + \Delta AcE \\ \text{d. h.}$$

$$\text{Viereck } AbEF = \Delta AcF = \text{Fünfeck } AaDEF \text{ (II)} = \\ = \text{Sechseck } ABCDEF \text{ (I.)}$$

Man siehet leicht, wie durch das gewiesene Verfahren überhaupt ein Vieleck von  $n$  Seiten, auf eines von  $n - 1$ ; und dieses wieder auf eines von  $n - 2$  Seiten u. s. w. gebracht wird, bis man auf ein Dreieck kommt.

Zus. I. Der Satz würde seine Richtigkeit haben, wenn statt der auswärtsgelenden Winkel, wie (Fig. XXVII.), auch hin und wieder einwärtsgehende vorkämen, wie (Fig. XXVIII.) ausweist.

Dasselbst sind die Winkel bey B und D einwärtsgehend.

Man ziehe wieder, wie vorhin, mit AC, AD, AE, die Parallelen Ba, ab, bc;

so hat man nach ähnlichen Schlüssen, wie vorhin,  $\triangle ABC = \triangle AaC$ ; aber nun  $ACDEF - \triangle ABC = ACDEF - \triangle AaC$

d. h.

$$\begin{aligned} \text{I. Sechseck } ABCDEF &= \text{Fünfeck } AaDEF \\ \triangle AaD &= \triangle AbD; \text{ also} \\ ADEF + \triangle AaD &= ADEF + \triangle AbD \end{aligned}$$

oder:

$$\begin{aligned} \text{II. Fünfeck } AaDEF &= \text{Viereck } AbEF \\ \triangle AbE &= \triangle AcE; \text{ also} \\ \triangle AEF - \triangle AbE &= \triangle AEF - \triangle AcE \end{aligned}$$

d. h.

d. h.

Viereck  $ABEF = \Delta ACF$  mithin aus (II. I.)

$\Delta ACF =$  Sechseck  $ABCDEF$

Begreiflich sind diese Schlüsse im Wesentlichen, von denen für (Fig. XXVII.) nicht unterschieden.

Hier in dem Beweise für (Fig. XXVIII.) werden nur die Dreiecke  $ABC$ ,  $AaC$ ,  $AbE$ ,  $AcE$  abgezogen, da sie hingegen im Beweise für (Fig. XXVII.) addirt wurden, d. h. die Dreiecke  $ABC$ ,  $AaC$ ,  $AbE$ ,  $AcE$  in dem Beweise für (Fig. XXVII.) negativ gesetzt, geben den Beweis für (Fig. XXVIII.)

Und so wird man überhaupt in jedem Falle, die Figur mag einen oder mehrere einwärtsgehende Winkel haben, den Beweis für sie eben so führen können, als man ihn von einer Figur, die eben so viel Seiten, aber lauter auswärtsgehende Winkel hätte, führen würde, wenn man nur allemal überlegt, welche Dinge man in dem Beweise für lauter auswärtsgehende Winkel, als negativ ansehen müsse, damit der Beweis für einwärtsgehende Winkel herauskomme.

Zu s. II. In (Fig. XXVII.) hat man auch

$\Delta AaD =$  Viereck  $ABCD$

$\Delta AbE =$  Fünfeck  $ABCDEA$

u. s. w.

Zu s.

Zus. III. Das Dreieck  $AFC$  hat mit der Figur  $ABCDEF$  allemal ein gewisses Stück, z. E. (Fig. XXVII.)  $AmDEF$  gemein; dieses beyderseits vom Dreiecke und der Figur weggenommen, läßt das Stück  $EDmCE =$  dem Stücke  $mCBAm$ .

So findet man nach einiger Ueberlegung auch in (Fig. XXVIII.), daß die Flächenräume  $ABi + tDq = iCt + Eqc$ ;

Das heißt so viel:

Die Stücke, welche das Dreieck, und die ihm gleich große Figur, nicht mit einander gemein haben, sind von gleicher Fläche. Ein Satz, von dem wir künftig Gebrauch machen werden.

§. 296. Aufgabe. Eine Figur  $ABCDEF$  (Fig. XXVII. oder Fig. XXVIII.) in ein Dreieck zu verwandeln, dessen Grundlinie eine von den Seiten der Figur, z. E.  $AF$ , ist, dessen Spitze  $c$  aber in eine von denen der Grundlinie  $AF$  benachbarten Seiten, z. E. in  $EF$ , oder deren Verlängerung, fällt.

Aufl. Man ziehe nach der Ordnung mit den aus  $A$  gehenden Diagonal-Linien  $AC$ ,  $AD$ ,  $AE$ , wie im vorhergehenden Lehrsatze, die Parallelen  $Ba$ ,  $ab$ ,  $bc$ ; bey  $c$ , wo die letzte Parallele

Parallele  $bc$  in  $EF$ , oder deren Verlängerung, einschneidet, ist die Spitze des Dreiecks  $AcF$ , welches am Inhalte der vorgegebenen Figur gleich ist.

**Bew.** Ist aus dem Lehrsatz (S. 295.) klar.

**Zus. I.** Obgleich diese Auflösung allgemein ist, die Figur mag aus, oder einwärtsgehende Winkel haben, so ereignet sich doch im letzten Falle sehr oft die Unbequemlichkeit, daß die Durchschnitte der Parallelen, mit den verlängerten Seiten, wie  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , gar zu weit außerhalb der Figur fallen, und daher oft ein Komabogen nicht zureichen würde, die erwähnten Durchschnitte anzugeben. Es kann sich selbst der Fall ereignen, daß eine Parallele gar nicht in die gehörige Seite einschneidet, wie wenn z. B. in (Fig. XXIX.) die Punkte  $D$  und  $C$  mit  $A$  in gerader Linie lägen, oder die Diagonallinien  $AC$  und  $AD$  zusammenfielen, wo alsdann  $a$  unendlich weit hinaus fallen würde. Dieser Fall schadet zwar der Allgemeinheit des Lehrsatzes (S. 295.) gar nicht; allein die Ausübung bedarf alsdann einer Abänderung, von der ich in der Folge reden werde. Vorläufig wird also die Auflösung dieser Aufgabe, nur auf solche Figuren anwendbar seyn, die lauter auswärtsgehende Winkel haben, wo sich die erwähnten Schwierigkeiten



ten nicht vorfinden, weil da niemals ein paar Diagonallinien zusammenfallen.

**Zus. II.** Man gedенke sich durch F (Fig. XXVII. XXVIII.) eine willkührliche gerade Linie Fh, und durch c mit AF die Parallele ch gezogen, so ist, wenn man Ah zieht, das Dreieck  $AFe = AFh$ ; also auch AFh der Figur ABCDEF gleich, d. h. die Figur kann in ein Dreieck verwandelt werden, dessen Grundlinie eine von den Seiten der Figur z. E. AF ist, dessen Spitze h aber in eine willkührliche durch F gezogene Linie fällt.

**S. 297: Aufgabe.** Eine vorgegebene Figur ABCDEEGH (Fig. XXX.), die lauter auswärtsgehende Winkel hat, in ein Dreieck zu verwandeln, dessen Spitze sich in einer von den Ecken der Figur, z. E. in A, befinde, dessen Grundlinie aber längst einer von den Seiten der Figur, z. E. längst DE falle.

**Aufl. I.** Man gedенke sich von A nach E und D gerade Linien gezogen, so liegt linker Hand AE kein Theil von dem Umfange der Figur, AHGFE, und eben so rechter Hand AD der Theil ABCD.

II. Beide Stücke  $A E F G H A$ ,  $A D C B A$  verwandle man in Dreiecke; ersteres in ein Dreieck, dessen Grundlinie  $A E$  wäre, und die Spitze in  $E M$ , oder in die Verlängerung von  $E D$  fiele; das andere Stück, rechter Hand  $A D$ , aber in eines, dessen Grundlinie  $A D$  wäre, und die Spitze ebenfalls in die Verlängerung von  $E D$ , längst  $D N$ , fiele.

III. Diese Verwandlungen können, weil lauter auswärtsgelende Winkel vorhanden sind, nach (§. 296.) bewerkstelliget werden, wenn man nach der Ordnung mit den Diagonalen  $A G$ ,  $A F$ ,  $A E$ , die Parallelen  $H a$ ,  $a b$ ,  $b c$ , und mit den Diagonalen  $A C$ ,  $A D$ , die Parallelen  $B a$ ,  $a \beta$  zieht.

So ist, wenn man von  $A$  nach  $c$  und  $\beta$  gerade Linien zieht, das  $\triangle A c E = A H G F E A$ ; das  $\triangle A D \beta = A B C D A$  (§. 296.). Within  $\triangle A c E + \triangle A E D + \triangle A D \beta$ , oder  $\triangle c A \beta =$  dem Inhalte der Figur.

Zus. I. Wenn die Figur einwärtsgehende Winkel hätte, von der Beschaffenheit, daß die Unbequemlichkeiten (§. 296. Zus. I.) sich nicht ereigneten, so könnte man, vermittelst eben dieses Verfahrens (III.), die Figur in ein Dreieck verwandeln. Um sich hiebei nicht zu irren, so muß man an die Durchschnitte auf den verlängerten Seiten, nemlich

an  $a, b, c$  u. s. w., nach der Ordnung die Zahlen  $1, 2, 3$  u. s. w. schreiben, um anzudeuten, daß  $a$  zur ersten Parallele  $H a$ ,  $b$  zur zweiten  $ab$  u. s. w. gehöre. Ohne diese Vorsicht möchte man sonst leicht mit einer gewissen Diagonale eine unrechte Parallele ziehen. So aber weiß man immer, welcher der letzte Durchschnitt war, durch den man allemal mit der neuen Diagonale parallel zieht.

Zus. II. Weil  $\triangle AEC = AHGFEA$ , so hat man, vermittelst des bisher gemiesenen Verfahrens, die gebrochenen Gränzen  $AHGFE$  gleichsam in die geradlinigte  $Ac$  verwandelt, ohne Nachtheil des Inhalts der Figur. Eben so die gebrochene Gränze  $ABCD$  in die geradlinigte  $Aß$ .

§. 298. Aufgabe. Die Aufgabe des 296sten Ges, im Falle die Unbequemlichkeiten mit den einwärtsgehenden Winkeln (§. 296. Zus. I.) statt finden sollten, aufzulösen.

Auflösung. I. Es sey (Fig. XXXI.)  $ABCDEFGH$  die Figur, welche man in ein Dreieck verwandeln soll, dessen Grundlinie  $AH$  sey, und dessen Spitze in  $GH$ , oder deren Verlängerung, falle. Ben  $D$  und  $F$  befinden sich einwärtsgehende Winkel.

II. Hier muß man nun erstlich suchen, diese einwärtsgehenden Winkel wegzuschaffen.

Man ziehe durch D mit CE eine Parallele. — Ich setze nun, daß diese Parallele in eine von denen, dem Winkel CDE benachbarten Seiten CB oder EF einschneidet; es geschehe dieses z. E. auf CB bey a; man ziehe hierauf Ea; so ist  $\Delta Cra = \Delta ErD$ , mithin die Figur EaBAHGFE der vorgegebenen (I.) gleich, und hat jetzt nur noch den einwärtsgehenden Winkel F.

III. Schnitte die Parallele durch D auch in EF ein, so könnte man auf eine ähnliche Art auch von C, nach diesem Durchschnitte eine gerade Linie ziehen, und so den einwärtsgehenden Winkel D weggeschafft haben.

IV. Um nun noch den Winkel F wegzuschaffen, so ziehe man mit EG eine Parallele durch F. Schneidet diese abermals in die benachbarten Seiten (welches jetzt Ea und GH sind), z. E. in Ea bey m, oder in GH bey n, so wird im erstern Falle von G nach m, im andern von E nach n eine gerade Linie gezogen, und in beyden Fällen wird der einwärtsgehende Winkel F weggeschafft seyn, so daß die in (II.) erhaltene Figur EaBAHGFE, sich in EaBAHnE, oder in GmaBAHG, worin lau:

lauter auswärtsgehende Winkel vorkommen, verwandelt. — Eine von beiden kann man nun nach dem 296sten §. in das verlangte Dreieck verwandeln, welches denn der in (I.) vorgegebenen Figur gleich seyn wird.

V. Wenn aber die durch D mit CE parallel gezogene Linie (Fig. XXXII.) die benachbarten Seiten (II.) gar nicht schneidet (von Verlängerungen dieser Seiten ist hier die Rede nicht), so wird doch gewiß eine mit BD durch C parallel gezogene Linie in ED eintreffen. Es geschehe dieses bey a. Ziehet man nun Ba, so ist wegen  $\triangle BCr = \triangle Dra$ , ohne Nachtheil des Inhalts der Figur, die Gränze BCDE in BaE verwandelt. Bey a wird aber nun ein einwärtsgehender Winkel BaE seyn, der sich nach (II.) wird wegschaffen lassen. Man ziehe mit BE durch a eine Parallele; sie schneidet die dem Winkel BaE benachbarte Linie BA in b. Ziehet man nun Eb, so ist ferner, ohne Nachtheil des Inhalts der Figur, die gebrochene Gränze BaE, und folglich auch die BCDE, in die geradlinigte Eb verwandelt; und es bleibt nur noch der bey F sich befindende einwärtsgehende Winkel wegzuschaffen, oder die gebrochene Gränze EFG in eine geradlinigte zu verwandeln, übrig.

VI. Die mit EG durch F gezogene Parallele, schneidet hier sowohl Eb (V.), als auch GH. Letztere in c. Man ziehe Ec, so ist der Winkel FFG weggeschafft, und nun endlich die Figur cEbAHc, der vorgegebenen GFEDCBAH gleich, und von einwärtsgehenden Winkeln befreit: wo man denn cEbAHc, nach (§. 296.), in das verlangte Dreieck verwandeln kann.

VII. Wenn in der vorgegebenen Figur mehrere einwärtsgehende Winkel C, D, E (Fig. XXXIII.) nach der Reihe auf einander folgen, so schafft man einen nach dem andern, nach (II. oder V.), fort; oder wie man es sonst am bequemsten findet. Hier würde ich mit BD durch C eine Parallele, und durch E mit FD eine Parallele ziehen. Erstere schneidet BA in a, die andere FG in c; zieht man nun Da und Dc, so ist die gebrochene Gränze BCDEF in die aDc verwandelt. Diesen einwärtsgehenden Winkel aDc aber ferner wegzuschaffen, müßte man wohl nach (V.) verfahren, weil eine mit a c durch D gezogene Parallele, weder zwischen a und A, noch zwischen c und G einschneidet. Hier würde ich also mit GD durch c eine Parallele ziehen. Sie schneide Da in m, so wäre erstlich die gebrochene Gränze GcD in die geradlinigte Gm verwandelt, und man hätte nur noch den Winkel Gma wegzuschaffen. Man ziehe also fer:

ner mit Ga durch m eine Parallele; sie schneidet GH in r; wenn ich endlich ar ziehe, so sind alle einwärtsgehenden Winkel weggeschafft, und man hat also nur die Figur AHra in einen Triangel zu verwandeln, nach (S. 297.).

VIII. Wer das bisherige wohl eingesehen hat, wird leicht in jedem Falle beurtheilen, wie man es am bequemsten anzufangen habe, daß die einwärtsgehenden Winkel wegfallen, und statt der vorgegebenen Figur, endlich eine herauskomme, die lauter auswärtsgehende Winkel hat.

Um die Figuren nicht durch gar zu viele Linien undeutlich zu machen, so habe ich einige Parallelen nicht wirklich ausgezogen, sondern blos ihre Durchschnitte auf den gehörigen Seiten der Figur angegeben.

Man siehet leicht, daß die bisherige Wegschaffung der Winkel immer auf dem Satze beruhet, daß, wenn z. E. durch die Spitze eines beliebigen Winkels C (Fig. XXXIV.), mit der durch beide benachbarten Spitzen B, D gehenden Linie BD, eine Parallele nCm gezogen wird, welche in die dem Winkel DCB benachbarten Seiten DE, AB, bey m oder n einschneidet, alsdann eine entweder von B nach m, oder von

von D nach n gezogene gerade Linie, die gebrochene Gränze BCDr allemal, ohne Nachtheil des Inhalts der Figur, in die geradigten Bm oder Dn verwandelt. Denn weil nm mit BD parallel, so ist  $\triangle BDM$  allemal  $\equiv \triangle BDC$ , mithin nach Abziehung des gemeinschaftlichen Dreyecks BrD, das  $\triangle Drm \equiv \triangle BrC$ , und folglich die Figur ABCDE u. s. w.  $\equiv$  der Figur ABmE u. s. w. Und eben so auch die Figur ABCDE u. s. w.  $\equiv$  AnDE u. s. w.

Auch in (V.), wo die Parallele nicht in die benachbarten Seiten einschneidet, wird man doch die Anwendung dieses Satzes wahrnehmen, und so überall in dem bisherigen (V. VII.)

§. 299. Aufgabe, Eine jede Figur, die auch einwärtsgehende Winkel hat, in ein Dreyeck zu verwandeln, dessen Spitze in einer willkürlichen Ecke der Figur liege, die Grundlinie aber längst einer gegebenen Seite der Figur falle, die beiden Seiten natürlicherweise ausgenommen, die an der erwähnten Ecke unmittelbar anliegen.

Aufl. I. Es sen (Fig. XXXV.) die Fläche ABCD u. s. w. in ein Dreyeck zu verwandeln,



deln, dessen Spitze bey A, und die Grundlinie längst HN falle.

II. Man gedente sich von A, innerhalb der Figur, eine gerade Linie AV gezogen, die NH in V schneidet, so liegt

III. Auf der einen Seite von AV ein Stück der Figur, nemlich ABCDEFGHV, welches man in ein Dreyeck verwandele, dessen Grundlinie AV wäre, und die Spitze in die gerade Linie NH, oder deren Verlängerung, falle.

IV. Rechter Hand AV liegt hier das Stück AIKLMN. Auch dieses verwandele man in ein Dreyeck, dessen Grundlinie AV wäre, und die Spitze längst HN falle, so wird die Aufgabe gelöst seyn.

V. Erst muß man aber, damit nach (S. 297.) verfahren werden kann, die einwärtsgehenden Winkel, aus den Stücken (III. IV.) wegschaffen (S. 298.).

Hier würde ich so verfahren:

VI. Die durch D gehende Parallele mit CE, schneidet CB in a. Zieheth man nun Ea, so ist die gebrochene Gränze BCDE in BaE verwandelt.

VII. Eine Parallele mit BE durch a schneidet EF in b. Zöge man nun Bb, so wäre die

gebrochene Gränze BaE (VI.) ferner in Bb verwandelt.

VIII. Die Parallele mit Gb durch F schneidet Bb (VII.) in c. Zöge man nun Gc, so wäre die Gränze GFb in Gc verwandelt, und statt des Umfanges GFEDCB hätte man nun bloß GcB.

IX. Eine Parallele mit GB durch c schneidet BA in d; so wäre nun ferner GcB in Gd verwandelt, und es wäre nun noch bloß HGd, durch eine Parallele mit Hd durch G, die NH in e schneidet, in die geradlinigte Gränze ed zu verwandeln, wo denn die Figur AdoV = dem Stücke (III.).

X. Eben so verwandelte man die Gränze IKL erst in L $\alpha$ ; nun ferner ML $\alpha$  in M $\beta$ , und endlich NM $\beta$  in  $\beta\gamma$ . So ist A $\beta\gamma$ V = dem Stück ALKLMNV.

XI. Diese Figur Adey $\beta$ A kann man nun, nach (§. 297.), in einen Triangel verwandeln, wenn man mit den Diagonalen Ae, Ay, durch d und  $\beta$  Parallelen bis an die Verlängerung von NH zieht: wenn diese in k und m einschneiden, so ist kAm der verlangte Triangel = Adey $\beta$ A = der in (I.) vorgegebenen Figur.

Vergleichung dieses Verfahrens mit der (§. 297.) angegebenen Methode, wenn man solche auch auf gegenwärtige Figur anwenden wollte.

§. 300. Ich will hier dieselbe Figur, mittelst des Verfahrens (§. 297.), in ein Dreieck verwandeln.

I. Ich ziehe mit der ersten Diagonale AC durch B eine Parallele, die in die Verlängerung von DC bey 1 eintrifft. — Es ist klar, daß man dadurch die gebrochene Gränze ABC in die geradlinigte A 1 würde verwandelt haben, so daß die Figur ABCDE u. s. w. auf die AIDE u. s. w. gebracht wäre.

II. Nun ziehe ich ferner mit der zweiten Diagonale AD eine Parallele durch 1, welche in die Verlängerung von ED bey 2 einschneidet. — Zöge man nun von A nach 2, so wäre ohne Nachtheil des Inhalts der Figur, abermals die gebrochene Gränze AID (I.) in die geradlinigte A 2 verwandelt.

III. Die Parallele mit der dritten Diagonale AE durch 2, schneidet die Verlängerung von EF bey 3 — die Parallele durch 3 mit der vierten Diagonale AF, schneidet die verlängerte GF bey 4.

IV.

IV. Bis hieher gieng das Verfahren des 297 S. auch bey dem einwärtsgehenden Winkeln noch immer gut von statten. Man aber ereignet sich die Schwierigkeit, daß, wenn man ferner durch den Punkt 4, mit der Diagonale AG eine Parallele ziehen wollte, solche gar nicht, oder wenigstens sehr weit entfernt, in die verlängerte GH einschneiden würde, weil AG mit GH bey nahe in einer geraden Linie liegt.

Hier überlege man nun folgendes:

V. Man gedenke sich die gerade Linie A 4 gezogen, so ist dies die geradlinigte Gränze, in welche, nach dem bisherigen Verfahren, die gebrochene von A bis F verwandelt worden ist, d. die Figur ABCDEFGH u. s. w. ist  $\equiv$  A 4 G H u. s. w., weil nemlich, wie sich nach und nach erweisen läßt, das Stück Fläche  $ABCr = r4FEDr$  wird.

VI. Man hätte also nun eigentlich die gebrochene Gränze A 4 G H in eine geradlinigte zu verwandeln, welches durch Wegschaffung des einwärtsgehenden Winkels G, nach (§. 298.), auf folgende Art geschieht.

Man ziehe mit H 4 durch G eine Parallele — Sie schneidet HN in 5; zöge man nun von 4 bis 5 eine gerade Linie, so wäre der einwärtsgehende Winkel G weggeschafft, und man

man hätte endlich noch die gebrochene Gränze  $A45$  wegzuschaffen, indem man mit  $A5$  durch  $4$ , bis an die verlängerte  $NH$  eine Parallele, und nun nach dem Durchschnitte  $k$  von  $A$  eine gerade Linie  $Ak$  zöge, welche denn endlich die geradlinigte Gränze gäbe, die statt der gebrochenen zwischen  $A$  und  $H$  gesetzt werden kann.

VII. Eben so würde nun die gebrochene Gränze  $AKL$  u. s. w. reducirt.

Mit der Diagonale  $AK$  gehet durch  $I$  die Parallele  $Ia'$ , mit  $AL$  durch  $a'$  die Parallele  $a'b'$ ;

Die Parallele mit  $AM$  durch  $b'$  würde in die Verlängerung von  $MN$  sehr weit einschneiden. Ueberlegt man indessen, daß, wenn man  $Ab'$  zöge, die Gränze  $AIKLMN$  eigentlich auf  $Ab'MN$  bisher reducirt worden ist, so würde man nun die, nach (§. 297.), durch  $b'$  mit  $AM$  parallel zu ziehende Linie weglassen; und dagegen, nach (§. 298.), den einwärtsgehenden Winkel  $b'MN$  wegschaffen, und endlich die gebrochene Gränze  $Ab'MN$  in die geradlinigte  $Am$  verwandeln.

VIII. Wenn man dieses Verfahren mit dem im vorhergehenden §. vergleicht, so sieht man leicht, daß es sich von jenem darin unterscheidet, daß dorten alle zur Verwandlung der

der

der gebrochenen Gränze in eine geradlinigte, nöthigen Parallelen, so gezogen und ausgewählet wurden, daß sie unmittelbar in die Seiten der Figur einschneiden, daß hier hingegen die Parallelen auch in die Verlängerungen der Seiten eintreffen. In so fern hat nun das erste Verfahren vor dem zweyten Vorzüge, weil es weniger Raum auf dem Papiere erfordert; da hingegen bey dem andern Verfahren, wo man nach der Ordnung mit den aus einem einzigen Punkte der Figur gehenden Diagonalen, Parallelen ziehet, deren Durchschnitte mit den verlängerten Seiten oft weit hinausfallen. Hingegen sind bey dem ersteren Verfahren zur Wegschaffung der gebrochenen Gränze oft mehrere Linien zu ziehen nöthig, und die bequemste Art, die verschiedenen einwärtsgehenden Winkel wegzubringen, erfordert manchesmal viel Aufmerksamkeit, da sich hingegen das zweyte Verfahren wieder durch seine Simplicität empfiehlt, weil man immer, von einer Diagonale auf die nächstfolgende fortgeht, und durch den nächst vorhergehenden Durchschnitt, mit ihr eine Parallele ziehet, die denn auf der gehörig verlängerten Seite, den folgenden Durchschnitt giebt (I. II. III.).

Ich denke also, wenn man, nach Verhältniß der Umstände, beyde Verfahren mit einander verbindet, so wird man auch beyder Vor-

chelle mit einander vereinigen; an solchen Stellen, wo also die Durchschnitte der Parallelen nicht ausserhalb des Papiers fallen, kann man das Verfahren (§. 297.) gebrauchen — und in andern Fällen das (§. 298.), wie z. B. in (IV.) und (VII.) geschehen ist.

### Anmerkung.

§. 301. Die bisherige Methode, Figuren in gleichgroße Dreiecke zu verwandeln, hat mein seel. Vater in einer der Königl. Societät der Wiss. in Göttingen vorgelesenen Abhandlung gewiesen. Daß man in ältern Schriften schon ähnliche Aufgaben, aber nicht in der Allgemeinheit, und Anwendung auf alle Gattungen geradlinigter Figuren, in der sie mein Vater vorgetragen hat, findet, ist wohl nicht zu läugnen. Ihm aber deswegen das Verdienst, diese Aufgabe sehr erweitert zu haben, schmälern zu wollen, wie es Hr. Wilke in einer 1756. zu Halle herausgegebenen Schrift über die Verwandlung und Theilung der Felder, noch mehr aber in einer bey Gelegenheit einer Recension über die erwähnte Schrift von ihm herausgekommenen Vertheidigung, gethan hat, ist, ausserdem daß sich Hr. W. diese Erfindung zueignen wollte, ein Umstand, der öfter in der Gelehrten: Republik vorkällt.

Wie

Wie weit sich ihr Gebrauch, bei Feldertheilungen u. dgl., erstreckt, wird sich in der Folge ausweisen.

Daß die Berechnung des Flächeninhalts einer Figur dadurch erleichtert wird, daß man sie vorher in ein Dreieck verwandelt, welches man demnächst ausrechnet, versteht sich von selbst.

Die Parallelen müssen freylich mit der nöthigen Vorsicht gezogen werden, wenn das Dreieck den Inhalt der Figur so genau geben soll, als man ihn unmittelbar finden würde.

Zu wünschen wäre es, daß die Anwendung davon auf krummlinigte Figuren brauchbarer wäre. Denn wenn man gleich den Umfang einer krummlinigten Figur in lauter kleine Stücke, die man als geradlinigt ansehen darf, zerlegen, und solchergestalt die Verwandlung der krummlinigten Figur, auf die Verwandlung einer geradlinigten bringen könnte, so wird man doch finden, daß, wegen der vielen kleinen Stücke, aus denen man sich den Umfang zusammengesetzt gedenket, die Arbeit nach den vorhergehenden Methoden immer sehr mühsam bleibt. — Ich werde daher suchen, sowohl die Verwandlung der geradlinigten, als auch krummlinigten Figuren, jetzt auf eine leichtere Art zu behandeln.



Ein sehr bequemes Verfahren, eine jede Figur in ein gleichgroßes Rechteck, und folglich auch in ein Dreieck zu verwandeln.

S. 302. Um zu zeigen, worauf das Wesentliche dieses Verfahrens ankommt, so werde ich erstlich die Verwandlung eines Trapezi, welches zwei parallele Seiten hat, vortragen.

Aufgabe. Ein Trapezium (Fig. XXXVI.) ABCD, wo AB mit CD parallel ist, in ein gleichgroßes Rechteck, dessen eine Seite gegeben ist, zu verwandeln.

Aufl. I. Man ziehe willkürlich YZ auf beide AB, CD gemeinschaftlich senkrecht;

II. so ist Ya die Höhe des Trapezi.

III. Gesezt nun, des Rechtecks Grundlinie solle  $= YZ$  seyn. Man errichte durch Z eine senkrechte Linie Rr; wie groß wird nun die Höhe des Rechtecks (die längst Rr fallen wird) seyn müssen? damit es an Fläche dem vorgegebenen Trapezio gleich ist.

IV. Man halbire BC und AD bey  $\alpha$  und  $\beta$ , und ziehe durch  $\alpha$ ,  $\beta$  mit YZ Parallelen, welche Rr bey  $\gamma$  und  $\delta$  durchschneiden.

V. Von Y ziehe man nach  $\gamma$  und  $\delta$  gerade Linien, die CD in m und n durchschneiden; so wird

wird nun die gesuchte Höhe des Rechtecks seyn, dergestalt, daß, wenn man durch  $m$ ,  $n$  mit  $YZ$  Parallelen zieht, das Rechteck  $KLMN$  dem Trapezio  $ABCD$  gleich seyn wird.

VI. Bew. Die Fläche des Trapezit ist  
(S. 276.)  $= \frac{AB + CD}{2} \cdot Ya$ . d. h. die

mittlere arithmetische Proportional:linie zwischen  $AB$  und  $CD$ , multiplicirt mit  $Ya$ .

VII. Weil nun  $BC$  und  $AD$  bey  $\alpha$  und  $\beta$  halbart worden sind, so ist  $\alpha\beta$  diese mittlere Proportionale; nemlich  $\alpha\beta = \frac{AB + CD}{2} = \gamma\delta$  (IV).

VIII. Also die Fläche des Trapez.  $= Ya \cdot \gamma\delta$ .

IX. Nun ist in dem Dreieck  $\delta\gamma Y$ , weil  $mn$  parallel mit  $\gamma\delta$

$$Ya : mn = YZ : \delta\gamma, \text{ also}$$

$$Ya \cdot \delta\gamma = YZ \cdot mn$$

oder die Fläche des Trapezit (VIII.)  $= YZ \cdot mn$   
 $=$  einem Rectangel, dessen Grundlinie  $= YZ$ ,  
und die Höhe  $= mn$ ; Also das Trapezium  $=$   
dem Rectangel  $MKLN$ .

Zus. I. Es ist auch, wie sich leicht erweisen läßt, das Rectangel  $KLYZ =$   
Trapez.  $YBCa$ , und  $YZMN = YADa$ .

**Zus. II.** Wenn die Punkte B und A bey Y zusammen fielen, und man also statt des Trapezii das Dreieck CYD in ein gleich großes Rectangel, dessen Grundlinie = YZ, zu verwandeln hätte, so würde die Auflösung dieselbe bleiben. In diesem Falle halbirte man YC und YD, und verführe, wie vorhin, um die Höhe des Rectecks zu finden.

**§. 303. Aufg.** Es sen nun (Fig. XXXVII.) das Vieleck ABCDEFIKLA in ein Recteck zu verwandeln, dessen Höhe längst einer beliebigen Seite der Figur, z. E. längst FI, falle, die Grundlinie aber einem Perpendikel von einer beliebigen Ecke der Figur A auf IF gezogen, oder = AZ sen.

**Aufl. I.** Um die Höhe des Rectecks zu erhalten, verfähre man auf folgende Art

Man verlängere erstlich FI unbestimmt, und halbire nun nach der Ordnung die Seiten AB, BC, CD, DE, EF, bey  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ .

**II.** Man fälle von B, C, D, E auf AZ Perpendikulairlinien herunter, die also insgesamt der verlängerten FI parallel seyn werden.

**III.**

III. An AZ lege man ein Parallel-Linial, oder ein hölzernes Dreieck, ziehe durch  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$  Parallelen mit AZ (S. 64.), und bemerke ihre Durchschnitte auf der Verlängerung von ZF, nach der Ordnung mit Zahlen 1, 2, 3, 4, 5.

Die Parallelen sind nemlich  $\alpha$  1,  $\beta$  2,  $\gamma$  3,  $\delta$  4,  $\epsilon$  5.

IV. Man lege nun an A 1 ein Linial, und bemerke dessen Durchschnitt m auf dem ersten Perpendikel Bb.

Hierauf lege man an A 2 an, und ziehe durch m mit A 2 eine Parallele mn, welche das zweite Perpendikel Cc bey n durchschneidet.

Ferner ziehe man mit A 3 durch n die Parallele no, bis an das dritte Perpendikel u. s. w.

So wird endlich die durch p mit A 5 gezogene Parallele, das letzte Perpendikel in q durchschneiden; und Zq wird die Höhe eines Rectangels AZqQ seyn, welches dem Raume ABCDEFZA, oder der Summe der Trapezien ABb; BcCc; CcDd; DdEe; EeFZ gleich seyn wird,

V. Bew. Das Dreieck ABb = dem Rechteck AZ . bm (S. 302. Zus. II.).

VI.

VI. Man gedenze sich durch  $b$  mit  $mn$ , oder mit  $Az$  (IV.), eine Parallele  $bv$ ; so ist  $AZ : Zz = bc : cv$ ; Also  $AZ \cdot cv = Zz \cdot bc$ ; Aber  $Zz$  ist die mittlere arithmetische Proportionale zwischen  $Bb$  und  $Cc$  (§. 302.). Mit hin das Rectangel  $AZ \cdot cv =$  dem Trapez.  $BbCc$

Aber  $nv = bm$ ; Also  $AZ \cdot nv = AZ \cdot bm =$  dem Dreieck  $ABb$  (V.).

Mit hin  $AZ \cdot (cv + vn)$ , oder  $AZ \cdot cn = \Delta ABb + \text{Trapez. } BbCc$ .

Wenn man sich auf eine ähnliche Art, durch  $c$  mit  $no$  eine Parallele vorstellet, so erhellet völlig nach ähnlichen Schließen, daß das Recteck  $AZ \cdot do = \Delta ABb + \text{Trapez. } BbCc + \text{Tr. } CcDd$ .

und so endlich auch das Recteck  $AZ \cdot Zq = \Delta ABb + \text{Tr. } BbCc + \text{Tr. } CcDd$  u. s. w.  $+ \text{Tr. } EeZF$ .

oder das Recteck  $AQZq =$  der Figur  $ABCDEFZA$ .

VII. Auf eben die Art verwandelt man den Raum  $ALKIZA$  in das Recteck  $AZMN$ , indem man von  $L$ ,  $K$  u. s. w. Perpendiculair-Linien auf  $AZ$  herabfällt, die Seiten  $AL$ ,  $LK$  u. s. w. halbiret, und wie vorhin verfährt.

VIII. So ist demnach das ganze Rectangel  $MQNq$  der vorgegebenen Figur gleich.

Zus.

**Zus. I.** 1. Die bisherigen Schlüsse gelten, die Figur mag ein- oder auswärts gehende Winkel haben, wie man will.

Zur Erläuterung mag noch die Figur **ABCDEF** (Fig. XXXVIII,) dienen.

2. Hier sind wieder die Seiten **AB**, **BC**, **CD**, **DE** nach der Ordnung bey  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  halbiert, und die mit **AF** parallel gehende Linien  $\alpha_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_3$ ,  $\delta_4$  gezogen.

Hier ist nun der Fall, daß das Perpendikel von **B**, oder **Bb**, durch **A** gehet; und das Perpendikel **Cc** linker Hand **A** fällt.

3. Legt man also an **A** 1, wie vorhin (IV.), das Linial, so durchschneidet **A** 1 die **Bb** so gleich selbst bey **A**;

Nun ziehet man mit **A** 2 eine Parallele durch den eben erhaltenen Punkt **A**. Sie schneidet die auf **Bb** folgende Perpendikularhöhe **Cc** bey **n**.

Hier fällt also **n** unterhalb **AF**.

4. Die Parallele mit **A** 3 durch **n** schneidet **Dd** bey **o**; die Parallele mit **A** 4 durch **o** schneidet **FE** bey **q**; und das gesuchte Rechteck ist **AKqF**.

5. Daß hier die besondern Umstände, daß **Bb** durch **A** gehet, und **Cc** linker Hand **A** fällt, in obigem Beweise (V.) nichts wesentliches verändern, wird folgendermaßen erhellen.

6. Weil-

6. Weil  $F_2$  die mittlere Proportionale zwischen  $AB$  und  $Cc$ , oder zwischen  $Bb$  und  $Cc$  ist, und  $AF:bc = F_2:cn$  (3); so ist das Rechteck  $AF \cdot cn = \text{Trap. } ABCc$ .

7. Nun gedenke man sich  $c\omega$  parallel mit  $no$ , oder mit  $A_3$  (4), so ist  $AF:F_3 = cd:d\omega$ , oder, welches einerley ist,

$$AF: \frac{Cc + Dd}{2} = cd:d\omega,$$

mithin das Rechteck  $AF \cdot d\omega = \text{dem Trapez. } CcDd$ .

8. Also wegen  $do = d\omega - o\omega = d\omega - cn$ ; Wird das Rectangel  $AF \cdot do = AF \cdot d\omega - AF \cdot cn = \text{dem Trapez. } CcDd - \text{Traz. } ABCc$ . (6. 7.) oder

das Rectangel  $AF \cdot do = \text{dem Raume } ABCDdA$ .

9. Und so ferner das Rectangel  $AF \cdot Fq$ , oder  $AFKq = \text{dem Raume (8.)} + \text{Traz. } DdEF$ , also = der vorgegebenen Figur  $ABCDEFA$ .

10. Man siehet leicht, daß gegenwärtiger Beweis in der Hauptsache von dem vorigen der Aufgabe (S. 303.) nicht wesentlich unterschieden ist. Er verwandelt sich völlig in jenen, wenn man nur das dortige  $bm = 0$ , und das dortige  $cn$  negativ setzt, weil hier der Einschnitt  $n$  unterhalb  $AF$  fällt, und  $b$  und  $A$  zusammen fallen.

Zuf.

**Zus. II.** Wollte man die Figur (S. 303.) in ein gleich großes Dreieck verwandeln, dessen Spitze in A (Fig. XXXVII.), und die Grundlinie längst der Seit IF fallen sollte, so dürfte man nur  $Zq = qr$ ;  $ZN = Ns$  nehmen, und Ar, As ziehen, so wäre das  $\triangle Asr =$  dem Rechtecke  $MQNq$ , also  $=$  der vorgegebenen Figur. Da wären also auch die gebrochenen Gränzen ABCDEF, u. ALKI in die geradlinigten Ar, As verwandelt.

### U n m e r k u n g.

**S. 304.** Das Verfahren (S. 303.), eine Figur in ein gleich großes Rechteck, und folglich auch in ein Dreieck (Zus. II.) zu verwandeln, ist ohnstreitig weit einfacher und zur Ausübung bequemer, als die Auflösung (S. 297.). Daben mögen die Winkel an der Figur aus- oder einwärts gehende seyn, wie man will, so bleibt die Konstruktion immer dieselbe (S. 303. und das. Zus. I.). Auch die Gefahr, sich zu irren, ist hier weniger zu befürchten, und in der Figur selbst brauchen keine anderen Linien, als die Perpendikel Bb, Cc u. s. w., ganz ausgezogen zu werden, so wie denn überhaupt die Konstruktion des Rechtecks bey weitem nicht so viel Raum auf dem Papiere einnimmt, als es unterweilen bey obigen (Verfahren (S. 297.)

weg



wegen der Verlängerungen der Seiten erfordert wird.

Was aber gegenwärtiges Verfahren vorzüglich empfiehlt, ist dessen bequeme Anwendung auf die Verwandlung krummliniger Figuren in gleich große Rechtecke.

Es seyen (Fig. XXXVIII.) die Punkte A, B, C, D u. s. w. in dem Umfange einer krummen Linie, so nahe neben einander angenommen, daß man die Bogen AB, BC, CD u. s. w. ohne beträchtlichen Irrthum für gerade annehmen darf. Halbirt man nun diese Bogen, oder vielmehr die Sehnen AB, BC u. s. w., und verfährt wie vorhin bei Bestimmung der auf die Ordinaten Bb, Cc u. s. w. zu liegen kommenden Punkte m, n, o, p, q, so wird das Rectangel AZQq, der krummlinigten Figur ABCDEFZA desto näher kommen, je näher man die Punkte A, B, C u. s. w. neben einander angenommen hat.

### Konstruktion der Formel (S. 283. IV.)

S. 305. I. Längst der Abscissenlinie AE einer krummen Linie Abcde (Fig. XXXIX.) seyen lauter gleiche Theile  $AB = BC = CD = DE$  genommen, von einer solchen Größe, daß die Stücke der krummen Linie zwischen den Ordinaten

Ordinaten Bb, Cc u. s. w. ohne merklichen Fehler als gerade Linien angesehen werden dürfen.

II. Wenn man  $AE = x$  nennet, und  $x$  hier zu  $n = 4$  gleichen Theilen nimmt, so ist, weil hier die Ordinate bey  $A = 0$ , der Flächenraum bis an die Ordinate Ee, oder

$$AbcdeEA = \left(\frac{1}{2} E + B + C + D\right) \frac{x}{n}$$

(S. 283. IV.); wo die Ordinaten  $Bb = B$ ;  $Cc = C$ ;  $Dd = D$ ;  $Ee = E$ .

III. Gesezt nun, der Raum AbcdeEA solle in ein Rectangel verwandelt werden, dessen Grundlinie  $= AE = x$ ; Wie groß wird die Höhe desselben  $= y$  seyn.

IV. Die Fläche des gesuchten Rechtecks ist  $= x. y$ .

$$\text{Also soll seyn } x.y = \left(\frac{1}{2} E + B + C + D\right) \frac{x}{n},$$

$$\text{mithin } y = \frac{B}{n} + \frac{C}{n} + \frac{D}{n} + \frac{\frac{1}{2} E}{n}$$

V. Auf der verlängerten Abscissenlinie EA nehme man also  $A\beta = AD$ ;  $A\gamma = AC$ ;  $A\delta = AB$ , und halbire  $Ee = E$  bey  $\epsilon$ ,

VI. Man ziehe mit  $\beta b$  durch A eine Parallele, welche Bb in 1 durchschneidet, nun mit

$\gamma c$  durch 1 eine Parallele, welche  $Cc$  in 2 durchschneidet, durch 2 ferner eine Parallele mit  $\delta d$ , die  $1d$  bei 3 durchschneidet u. s. w., endlich mit  $Ae$  eine Parallele durch 3, welche in  $Ee$  bei 4 eintrifft, so wird  $E_4$  die gesuchte Höhe des Rechtecks  $AmE_4$  seyn, welches dem Gläsenraume (II.) gleich ist.

Bem. VII. Es ist  $\beta B : Bb = AB : B_1$  (VI.); Aber weil  $\beta B$  so viel gleiche Theile als  $AE$  enthält (V.); so ist  $\beta B = n \cdot AB$ ;

mithin  $AB = \frac{1}{n} \beta B$ ; folglich auch  $B_1 =$

$$\frac{1}{n} Bb = \frac{1}{n} B.$$

VIII. Man gedenke sich durch  $B$  mit  $\gamma c$ , oder mit der Linie durch die Punkte 1, 2 (VI.), eine Parallele  $Br$ , so ist wegen

$$\gamma C : Cc = BC : Cr \text{ oder wegen } n \cdot BC : Cc = BC : Cr$$

$$Cr = \frac{1}{n} Cc = \frac{1}{n} C; \text{ folglich wegen } r_2 =$$

$$B_1 = \frac{1}{n} B, \text{ die Linie } C_2 = \frac{1}{n} B + \frac{1}{n} C.$$

IX. Und so ferner nach ähnlichen Schlüssen

$$C_3 = \frac{1}{n} B + \frac{1}{n} C + \frac{1}{n} D$$

$$E_4 = \frac{I}{n}B + \frac{I}{n}C + \frac{I}{n}D + \frac{\frac{1}{2}E}{n} = y \text{ (IV.)}$$

Also  $E_4$  die gesuchte Höhe des Rechtecks.

### Anmerkung.

§. 306. Daß die bisherigen Aufgaben dienen können, die Fläche einer krummlinigten Figur, durch Berechnung des ihr gleich großen durch Zeichnung gefundenen Rechtecks, zu bestimmen, ohne daß man, wie sonst, Ordinaten zu messen braucht, wird von selbst erhellen.

Die Aufgabe (§. 303.) hat auch Lambert (Beiträge zur Mathematik, III. Th. p. 60.) abgehandelt, — Daß aber meine Konstruktion leichter und einfacher, als die Lambertische ist, wird aus der Vergleichung beider bald zu ersehen seyn.

## XXVIII. Kapitel.

### Theilung der Felder durch Rechnung.

§. 307. Eine der wichtigsten und häufigsten Aufgaben in der Feldmeßkunst besteht darinnen, von einem vorgegebenen Stücke Landes einen verlangten Theil abzuschneiden, oder es selbst in mehrere Theile einzutheilen, die entweder von gleicher Größe seyn, oder gegen einander gegebene Verhältnisse haben sollen.

In Rücksicht der Theilungslinien können nun allerley Bedingungen vorkommen.

Die gewöhnlichste und zugleich brauchbarste ist, daß die Theilungsgränzen nicht gebrochen, sondern gerade, und so viel als möglich, mit einander parallel laufen sollen, es müßten denn die parallelen Theilungsgränzen bei gewissen Arten von Figuren Unbequemlichkeiten haben, die zu vermeiden, man lieber die Theilungslinien anders nähme.

Auch

Auch kann der Fall vorkommen, daß alle Theilungslinien sich in einem gewissen Punkte durchschneiden, oder daß sie alle an eine gegebene Seite der Figur anstoßen sollen, wie wenn z. E. längst dieser Seite ein Weiher läge, oder ein Fluß vorbeigienge, den die Interessenten gemeinschaftlich auf eine bequeme Art benützen wollten u. dgl., so daß jeder Interessent sogleich von seinem Grundstücke aus, hinfahren könnte, ohne seines Nachbarns Grund und Boden zu berühren.

Diese und ähnliche Fälle werde ich nun erst durch Rechnung aufzulösen suchen, und dann im folgenden Kapitel zeigen, wie man sie auch durch bloße Zeichnung bewerkstelligen könnte.

§. 308. Aufgabe. Ein Trapezium (Fig. XL.), welches zwei parallele Seiten AB und CD hat, dergestalt zu theilen, daß das Stück ABHE einen gegebenen Inhalt  $= p$  habe, und die Theilungslinie HE mit AB parallel laufe.

Aufl. I. Man falle AG auf CD senkrecht, und nenne die Seiten  $AB = a$ ,  $CD = b$ ,  $HE = y$ , die ganze Höhe  $AG = c$ ; die Entfernung der zu suchenden Theilungslinie HE von der Seite AB, oder  $AF = x$ .

II.

II. Man gedanke sich AM mit BD parallel,  
so ist  $CM = CD - AB = b - a$ ,

$$HL = HE - AB = y - a.$$

Nun in dem Dreiecke ACM

$$CM : HL = AG : AF; \text{ oder}$$

$$b - a : y - a = c : x; \text{ also}$$

$$x = \frac{c \cdot (y - a)}{b - a}$$

III. Die Fläche des Trapezii ABHE ist

$$\frac{HE + AB}{2} \cdot AF = \frac{(y + a)}{2} \cdot x = \frac{(y + a)(y - a)c}{2(b - a)} \quad (\text{II.})$$

$$\text{oder wegen } (y + a)(y - a) = y^2 - a^2$$

$$\text{die Fläche des Trapez.} = \frac{c(y^2 - a^2)}{2(b - a)}$$

IV. Dieses Trapezium soll nun den Inhalt p haben, folglich muß sein

$$\frac{c(y^2 - a^2)}{2(b - a)} = p \text{ oder}$$

$$y^2 - a^2 = \frac{2(b - a)p}{c}$$

$$\text{mithin } y = \sqrt{\left(\frac{2(b - a)p}{c} + a^2\right)}$$

V.

V. Und folglich (II.)

$$x = \frac{c}{b-a} \left( -a + \sqrt{\frac{2(b-a)p}{c} + a^2} \right)$$

VI. Dieser Ausdruck ist zur Berechnung etwas unbequem, weil eine Quadratwurzel dabey auszuziehen ist. Um diese zu vermeiden und die ganze Rechnung auf Logarithmen zu bringen, so will ich mit dieser Formel folgende Veränderung vornehmen.

Ich nehme erstlich an, daß  $b$  größer, als  $a$ , mithin  $b - a$  eine positive Größe ist.

VII. Man setze in (Trig. S. XVI.<sup>2</sup>.) das dortige  $B^2 = a^2$ , und das dortige  $A^2 = \frac{2(b-a)p}{c}$ . Man suche einen Winkel  $= \psi$ ,

dessen Tangente  $= \frac{A}{B} = \frac{\sqrt{2(b-a)p}}{a\sqrt{c}}$ , so

wird die Quadratwurzel in (VI.) oder

$$\sqrt{\frac{2(b-a)p}{c} + a^2} = a \sec \psi = y \text{ (IV.)}$$



$$\text{VIII. Mitbin } x = \frac{c}{b-a} \cdot (-a + a \sec \psi)$$

$$= \frac{ac}{b-a} (\sec \psi - 1)$$

$$= \frac{ac}{b-a} \left( \frac{1 - \cos \psi}{\cos \psi} \right)$$

Aber wegen  $1 - \cos \psi = \sin \psi \tan \frac{1}{2} \psi$   
(Trig. S. XIII. 27.)

$$x = \frac{ac}{b-a} \cdot \frac{\sin \psi}{\cos \psi} \tan \frac{1}{2} \psi$$

$$= \frac{ac}{b-a} \tan \psi \tan \frac{1}{2} \psi$$

IX. Man setze aber, es sey  $b$  kleiner, als  $a$ , mithin  $b - a$  eine negative Größe, so verwandelt sich erstlich der Werth von

$$x \text{ in } \frac{c}{a-b} \left( a - \sqrt{a^2 - \frac{2(a-b)p}{c}} \right)$$

Man setze nun in (Trig. S. XVI. 1.)

$$\text{das dortige } B^2 = a^2 \text{ und } A^2 = \frac{2(a-b)p}{c},$$

und suche einen Winkel  $\psi$ , dessen Sinus

$$\frac{A}{B} = \frac{\sqrt{2(a-b)p}}{a\sqrt{c}}; \text{ so wird die Wurzelgröße}$$

✓

$$\left( a^2 - \frac{2(a-b)p}{c} \right) = a \cos \psi = y \text{ (IV.)}$$

$$\text{Mitbin } x = \frac{ac}{a-b} (1 - \cos \psi) \text{ oder}$$

$$x = \frac{ac}{a-b} \sin \psi \tan \frac{1}{2} \psi. \text{ (Trig. S. XIII. 27.)}$$

X. Exempel. Es sey  $b = 364'$ ;  $a = 216'$ ;  $c = 240'$ ; Von dem Trapezio, dessen Inhalt solchergestalt 69600 Quadr. Fuß hielte, sollte man ein Stück abschneiden, dessen Inhalt  $p = 34800$ . Q. F. wäre.

Es ist also  $b - a = 148'$ . Weil nun  $b$  größer, als  $a$ , so wird  $x$  nach der Formel (VIII.) berechnet.

Erst für den Winkel  $\psi$  ist

$$\log. \tan \psi = \frac{1}{2} (1.2p + 1.(b-a)) - (1.a + \frac{1}{2} 1.c.)$$

$$\log. 2p = 4,84260 \quad \log. a = 2,33444$$

$$\log. (b-a) = 2,17026 \quad \frac{1}{2} 1.c = 1,19010$$

$$7,01286$$

$$3,52455$$

$$\text{halb} = 3,50643$$

$$\text{abgezogen} = 3,52455$$

$$\log. \tan \frac{1}{2} \psi = 9,98188 - 10; \text{ also } \psi = 43^\circ.48'$$

$$1. \tan \frac{1}{2} \psi = 9,60422 - 10$$

$$\log. a = 2,33445$$

$$\log. c = 2,38021$$

$$4,30076$$

$$\text{abg. } 1(b-a) = 2,17026$$

$$\log. x = 2,13050$$

$$\text{Also } x = 135,07$$

Wenn man also in (Fig. XL.)  $AF = 135'$  nimmt, und durch F mit AB parallel zieht, so ist das Trapezium ABHE = dem gegebenen Inhalte p.

XI. Bei einer Zeichnung, wo es immer erlaubt ist, das Unbemerkbare wegzulassen, ist es ausreichend, den Winkel  $\psi$  nur bis auf die Minuten, so wie man ihn unmittelbar in den Sinustafeln findet, zu nehmen.

Die Secunden, nach der gewöhnlichen Art, durch Proportionaltheile zu suchen, würde hier sehr überflüssig seyn, weil sie auf den Werth von x einen so geringen Einfluß haben, daß der Fehler auf dem verjüngten Maasstabe, von welchem man nachher das berechnete x abtrüge, völlig unmerklich ist. Aus eben der Ursache ist es auch nicht nöthig, aus den Tafeln die Logarithmen weiter, als bis auf 5 Decimalstellen zu nehmen.

XII. Der Werth von  $y = a \sec \psi$  würde für (X.)  $= 299,1$ .

### Verzeichnung der Formeln

S. 309. I. Die Berechnung des Werthes von x im vorigen S. bleibt indessen für die

die Ausübung noch immer etwas beschwerlich. Ich werde also zeigen, wie man ihr durch eine Konstruktion zu Hülfe kommen könne.

II. Man berechne erstlich die Höhe eines Dreiecks, dessen Grundlinie  $\equiv AG \equiv c$ , und der Inhalt  $\equiv p$  wäre. Nennet man diese

Höhe  $\equiv m$ , so muß seyn  $\frac{m \cdot c}{2} = p$ , also

$$m = \frac{2p}{c}.$$

III. Folglich (S. 308. V.)

$$x = \frac{c}{b-a} \left( -a + \sqrt{(b-a)m + a^2} \right)$$

IV. Man verlängere also AB auf beiden Seiten, und nehme (Fig. XL.)  $Ab = m$  (II.);  $Bd = DC = b$ , so ist  $Ad = b - a$ ; Man halbiere  $bd$  bei  $e$ , und durchschneide mit  $ef = ed = eb$  das heraufwärts verlängerte Perpendikel GA.

Die Weite von B nach F trage man von B nach  $\phi$ , und ziehe durch  $\phi$  mit DB eine Parallele, welche AC in H durchschneidet, so wird H der Punkt seyn, durch welchen eine mit CD parallel gezogene HE, von dem ganzen Trapezio ABCD, das gegebene Stück  $p = AHBE$  abschneiden wird.

V. Bew. Es kommt darauf an, darzuthun, daß die Höhe AF des gefundenen Trapezii ABHE, dem Werthe von  $x$  in (III.) gleich ist. Dieß erhellet so:

VI. Weil  $Ab = m$ ;  $Ad = b - a$  (IV.) und die drei Punkte d, f, b in einem Halbkreise liegen (IV.), so ist Af die mittlere geometrische Proportional:linie zwischen Ad und Ab, oder zwischen  $m$  und  $b - a$ ; mithin

$$m : Af = Af : b - a$$

$$\text{oder} \quad Af^2 = m \cdot (b - a).$$

VII. Nun ist in dem rechtwinklichten Dreiecke Baf;  $Bf^2 = Af^2 + AB^2 = (b - a)m + a^2$ . (VI.), also

$$Bf = \sqrt{(b - a)m + a^2}$$

VIII. Nun wurde  $B\phi = Bf$  gemacht (IV). Mithin ist

$$A\phi = B\phi - BA = -a + \sqrt{(b - a)m + a^2}$$

IX. Weil nun  $\phi H$  mit BD, oder mit AM parallel läuft, so ist  $HL = A\phi$  und

$$CM : HL = AG : AG \text{ oben (VIII)}$$

$$b - a : -a + \sqrt{(b - a)m + a^2} = c : AF$$

$$\text{Mithin } AF = \frac{c}{b - a} \left( -a + \sqrt{(b - a)m + a^2} \right) \\ = x \text{ (III.)}$$

X. Es

X. Es ist also bey der bisherigen Konstruktion nichts zu berechnen, als die Größe  $m = \frac{2p}{c}$ ; welches ohne viel Mühe geschehen kann. So wäre z. B. für die Größen  $p$  und  $c$  aus (S. 308. X.)

$$m = \frac{2p}{c} = \frac{69600}{240} = 290'$$

Welche Größe man nach dem verjüngten Maasstabe, nach welchem das Trapezium aufgetragen worden, von A bis b trägt (VI.).

Zus. I. Wenn vorgegeben wäre, was das Trapezium ABHE für ein Theil des ganzen ABCD seyn sollte, so wird die Bestimmung des Werthes von  $m$  (X) noch einfacher. Ge-  
setzt,  $p$  sollte  $\frac{v}{n}$  des Trapezii ACBD seyn.

Weil nun Trapez. ABGD  $= \frac{a+b}{2} \cdot c$ ; so wäre

$$p = \frac{v \cdot (a+b) \cdot c}{2n}; \text{ mithin}$$

$$m = \frac{v \cdot (a+b)}{n}$$

Man theile also die Summe der beyden Seiten AB + CD in  $n$  gleiche Theile, nehme  $v$

hier

vergleichen Tabelle, so hat man  $m$ , oder bei der Konstruktion die Linie  $AB$ .

Sollte z. B.  $p = \frac{1}{2} ABCD$  seyn, so wäre  $\frac{v}{n} = \frac{1}{2}$ ; folglich  $AB = m = \frac{AB + CD}{2}$ , wo man also  $AB$  von  $D$  nach  $K$  tragen, und  $CK$  halbiren müßte.

Zus. II. Die Konstruktion (S. 309) gilt nur für den Fall, wenn  $b$  größer ist, als  $a$ .

Wäre aber (Flg. XLI.)  $b$  kleiner als  $a$ , so würde die Konstruktion nach der Formel (S. 307. IX.) auf folgende Art aussehen,

Man mache, wie vorhin,  $Bd = DC = b$ ; und  $AB = m = \frac{2}{c} P$ . (m. s. auch Zus. I.)

Halbire  $bd$  bei  $e$ , und durchschneide, wie vorhin, das aufwärts verlängerte Perpendikel  $GA$  bei  $f$ , mit  $ef = eb = ed$ .

So ist wiederum  $AB : Af = Af : Ad$ , mithin  $Af^2 = (a - b) m$ .

Aus  $f$  durchschneide man  $AB$  mit  $fg = AB = a$ ; so ist

$Ag = \sqrt{(fg^2 - Af^2)} = \sqrt{(a^2 - (a - b) m)}$   
also  $Bg = a - Ag = a - \sqrt{(a^2 - (a - b) m)}$ .

Nimmt man endlich  $BC = Ag$ ; und ziehet durch  $\phi$  mit  $BD$  die Parallele  $\phi H$ , so wird,  
wie

wie vorhin (§. 309. IV), die Parallele mit AB durch H, das verlangte Trapezium ABHE = p abschneiden.

Oder auch, man ziehe sogleich durch g die Linie gE. parallel mit AC, und durch E die Theilungslinie EH parallel mit AB.

### Anmerkung.

Wenn von einem Trapezio CHED (Fig. XLII.) ein Stück HEIK = p abgeschnitten werden soll, und es wären die Seite HE = a, der Winkel IHE =  $\alpha$  und HEK =  $\beta$  bekannt, so kann man auch aus diesen gegebenen Stücken, die mit HE parallele Theilungslinie IK ziehen. Ich suche auf HG den Punkt I durch welchen IK gezogen werden muß.

I. Es ist, wenn man CH, DE verlängert, bis sie sich in A durchschneiden.

$\triangle AIK : \triangle HAE = AI^2 : AH^2$ , weil beide Dreiecke einander ähnlich sind.

II. Also

$\triangle AIK - \triangle AHE : \triangle AHE = AI^2 - AH^2 : AH^2$   
oder wegen

$AI^2 = (AH + HI)^2 = AH^2 + 2AH \cdot HI + HI^2$

und  $\triangle AIK - \triangle AHE = p$

$p : \triangle AHE = 2AH \cdot HI + HI^2 : AH^2$

III.



III. Nun ist aber

$$\Delta AHE = \frac{HE \cdot AF}{2} = \frac{HE \cdot AH \sin \alpha}{2}$$

demnach (II.)

$$p : \frac{HE \sin \alpha}{2} = 2AH \cdot HI + HI^2 : AH$$

IV. Oder wenn man die äußeren und mittleren Glieder multiplicirt, und mit dem zweiten dividirt

$$\frac{2 \cdot p \cdot AH}{HE \sin \alpha} = 2AH \cdot HI + HI^2$$

V. Also

$$\frac{2 \cdot p \cdot AH}{HE \sin \alpha} + AH^2 = AH^2 + 2AH \cdot HI + HI^2 \\ = (AH + HI)^2$$

VI. Folglich wegen  $HE = a$

$$HI = -AH + \sqrt{\left( \frac{2 \cdot p \cdot AH}{a \cdot \sin \alpha} + AH^2 \right)}$$

VII. Nun ist

$$\sin \beta : AH = \sin A : HE$$

und wegen

$$A = 180^\circ - (180^\circ - \alpha) - (180^\circ - \beta)$$

$$= \alpha + \beta - 180^\circ$$

$\sin$

$\sin A = -\sin(\alpha + \beta)$  also wegen  $HE = a$

$$AH = -\frac{a \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

VIII. Dieser Werth von AH wird positiv so bald die beiden Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  zusammen mehr als  $180^\circ$  ausmachen, Außerdem bleibt AH negativ

IX. In beiden Fällen kann man HI (VI.) durch ein Verfahren wie (S. 308. VII. IX.) durch Hülfe eines neuen Winkels  $\psi$  nach (Trig. S. XV. 2.) dessen Tangente oder Sinus man sucht, berechnen.

X. Ich finde aber in diesem Verfahren, kein Stück  $= p$  von einem Trapezio abzuschneiden, keine besonderen Vorzüge vor dem S. 308: c., wo man statt der Winkel  $HAB = \alpha$ ,  $ABE = \beta$ , und  $AB = a$ , die Seiten  $AB = a$ ;  $CD = b$  und die Höhe  $AC = c$  als gegeben ansah. Indessen hat Hr. Prof. Merrem in Duisburg in einem der hiesigen Königl. Soc. d. Wiss. eingesandtem Aufsatze (M. s. Gött. G. N. 1801. S. 1361) auch das in gegenwärtiger Untersuchung gewiesene Verfahren für die Ausübung nützlich gehalten, und ich habe daher geglaubt, auch hier die Berechnungsweise mittheilen zu müssen, wenn man etwa davon Gebrauch machen wollte. Durch Substitution des Werthes

thes von  $AH$  (VII.) in die Formel für  $H$  (VI.) können sich übrigens noch Abkürzungen in der Berechnung von  $H$  darbieten, mit denen ich mich aber hier nicht weiter beschäftigen will.

Man s. über diese Auflösung auch Kästners geom. Abh. Erste Sammlung (Göttingen 1790.) S. 436. u. f.

S. 310. Aufgabe. Ein vorgegebenes dreneckiges Feld  $ACD$  (Fig. XLII. Tab. IV.) durch Linien, die mit einer Seite desselben  $CD$  parallel laufen, in eine beliebige Anzahl gleicher oder ungleicher Theile zu theilen.

Aufl. I. Die Grundlinie  $CD$  des Dreiecks  $ACD$  heiße  $b$ , die Höhe  $AG = c$ .

II. Gesezt, von dem Dreiecke solle durch  $HE$ , die mit  $CD$  parallel ist, ein Stück  $AHE$  abgeschnitten werden, dessen Inhalt  $= p$ . Wie groß wird man  $AF = x$  nehmen müssen?

III. Man setze, in dem bisher (S. 308. u. f.) betrachteten Trapezio  $ABCD$  (Fig. XL.) falle der Punkt  $B$  mit  $A$  zusammen, oder es sey  $BA$  oder  $a = 0$ , so stellet das Trapezium ein Dreieck vor, dessen Grundlinie  $= b$ , und die Höhe  $= c$ ,

IV.

IV. Man setze also in der Formel (S. 308 V.)  $a = 0$ , so wird in dem Dreiecke CAD (Fig. XLII.)

$$AF = x = \frac{c}{b} \sqrt{\frac{2bp}{c}} = \sqrt{\frac{c^2}{b^2} \cdot \frac{2bp}{c}} = \sqrt{\frac{2cp}{b}}$$

mithin  $\log. x = \frac{1}{2}(\log. 2 + 1. c + 1. p - 1. b)$ , welches also leicht zu berechnen ist.

Zus. Sollte das Dreieck ACD in lauter gleiche Theile durch Parallel-Linien HE; IK getheilt werden, so erwäge man folgendes:

Besezt ACD solle z. B. in drei gleiche Theile getheilt werden. Es solle also  $AHE = \frac{1}{3} ACD$ , und  $AIK = \frac{2}{3} ACD$  seyn, so ist in der Formel (IV.) erstlich  $p = \frac{1}{3} ACD = \frac{1}{3} \cdot \frac{bc}{2}$ ; mithin  $AF = \sqrt{\frac{2c}{b} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{bc}{2}} = \sqrt{\frac{c^2}{3}}$ .

Zweitens für das Stück  $AIK = \frac{2}{3} ABC$  ist in der Formel (IV.)  $p = \frac{2}{3} ABC = \frac{2}{3} \cdot \frac{bc}{2}$

$$\text{mithin } AL = \sqrt{\frac{2c}{b} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{bc}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3} c^2}$$

So finden sich also durch Berechnung der Werthe AF, AL, die Punkte F und L, durch welche man mit CD Parallelen ziehe, um  $AHE = \frac{1}{3} ACD$ ; und  $HEIK = \frac{1}{3} ACD$ , folglich auch  $IKCD = \frac{1}{3} ACD$  zu erhalten.

So wird auf eine ähnliche Art erhelten, daß, wenn ein Dreieck in  $n$  gleiche Theile getheilt werden sollte, nach der Ordnung die Werthe

$$AF = \sqrt{\frac{c^2}{n}} = \frac{c}{n} \sqrt{n}$$

$$AL = \sqrt{\frac{2c^2}{n}} = \frac{c}{n} \sqrt{2n}$$

$$AG = \sqrt{\frac{3c^2}{n}} = \frac{c}{n} \sqrt{3n}$$

u. s. w.

berechnet, und nach dem verjüngten Maasstabe abgetragen werden müssen. Daß alles durch Logarithmen berechnet wird, versteht sich von selbst.

Die Art, die Parallelen HE, IK u. s. w. ohne Rechnung, durch bloße Konstruktion zu finden, werde ich in der Folge erläutern.

S. 321. Aufg. Von einer vorgegebenen Figur MN (Fig. XLIII.) Stücke Mvn, vnpq abzuschneiden, die einen gegebenen Inhalt haben, und deren Scheidungslinien vn, pq mit einer gegebenen Linie MS parallel laufen.

Aufl. I. Man ziehe durch alle Winkelpunkte der Figur nach der Ordnung mit MS Parallelen A, B, C, D u. s. w. nach Anweisung der punktirten Linien, und bemerke deren Durchschnitte a, b, c, d u. s. w. auf einer Linie SW, die auf MS senkrecht steht.

II. Man messe alle Parallelen A, B, C, D u. s. w., und von a angerechnet, die Entfernungen  $ab = a$ ,  $ac = b$ ,  $ad = c$ ,  $ae = d$  u. s. w.

III. So kann man daraus nach der Ordnung die Trapezien I, II, III, IV u. s. w. berechnen, wozu man sich hier der Formel (S. 277. Aufg. 1.) bediene.

IV. Man addire zum ersten Dreieck oder Trapezio das zweite Trapezium, und schreibe die Summe besonders; Zu dieser Summe addire man das dritte Trapezium, und schreibe die

die Summe wieder besonders u. s. w. Mit einem Worte, man berechne nach der Ordnung folgende Summen der Trapezien:

$$I = S_I$$

$$I + II = S_{II}$$

$$I + II + III = S_{III}$$

$$I + II + III + IV = S_{IV}$$

u. s. w.

V. Gesezt nun, das abzuschneidende Stück Fläche  $Mvn$  solle den Inhalt  $p$  haben.

VI. Man suche unter den Summen (IV.) diejenige aus, welche zunächst kleiner als  $p$  ist.

Gesezt,  $S_{IV}$  sey z. E. zunächst kleiner, als  $p$ .

So weiß man daraus, daß die Scheidungslinie  $vn$  zwischen die beiden Parallelen  $D, E$  des Trapezii  $V$  nothwendig fallen muß, und so in andern Fällen.

VII. Der Unterschied  $p - S_{IV}$  giebt das Stück Fläche  $mwn$ , welches man an  $S_{IV}$  anhängen muß, damit man das gesuchte Stück  $Mvn = p$  erhalte.

VIII. Oder, welches auf eins hinausläuft, von dem Trapezio  $V$ , oder von  $mwr$ , dessen gegen

gegen einander über stehenden Parallelen D und E, und deren Abstand  $a f - g e = e - d$  (II.) bekannt sind, muß durch die Parallele vn ein Stück mwn, dessen Inhalt  $= p - S_{IV}$ , abgeschnitten werden.

IX. Schneidet also die Scheidungslinie nv das Perpendikel SW bei z, so muß man die Weite ez der beiden Parallelen mw, vn nach den Formeln (S. 308.) berechnen, wo denn die dortigen Größen

$a$	$b$	$c$	$p$	$x$
hier D	E	$e - d$	$p - S_{IV}$	ez

bedeuten.

Wenn übrigens D kleiner ist als E, so bedient man sich der Formel (S. 308. VIII.). Im andern Falle aber der (S. 308. IX.).

X. Was ich bisher bloß zur Erläuterung von der Scheidungslinie vn, welche zwischen die Parallelen D, E fällt, gesagt habe, gilt überhaupt, die Scheidungslinie mag zwischen welche Parallelen man will, fallen, welches denn allemal aus (VI.) beurtheilt wird.

XI. Das andere Stück vnpq abzuschneiden, verfährt man eben so.



Nur wird dieses Stück's Inhalt vorher zu des erstern M v n Inhalt addirt, und das ganze Stück M q p auf einmal abgeschnitten, so wie man denn überhaupt, wenn von einer Figur mehrere Theile abgeschnitten werden sollen, niemals jeden Theil besonders bestimmet, sondern allemal erst den ersten Theil abschneidet, dann die Summe des ersten, und zweiten, hierauf die Summe der ersten drey u. s. w. Dies geschieht, um die Anhäufung der Fehler zu vermeiden, die aus der unmittelbaren Aneinandersehung einzelner Stücke zu befürchten wären.

### Exempel.

XII. Es seyen in der vorgegebenen Figur nach der Ordnung die Parallelen A, B u. s. w. und die Weiten a, b, c u. s. w. folgende:

$$A = 120$$

$$B = 154$$

$$C = 200$$

$$D = 212$$

$$E = 240$$

$$F = 220$$

$$G = 205$$

$$ab = 20 = a$$

$$ac = 33 = b$$

$$ad = 75 = c$$

$$ae = 90 = d$$

$$af = 176 = e$$

$$ag = 250 = f$$

$$ah = 275 = g$$

$$ai = 317 = h$$

so findet man daraus nach der Ordnung  
das Dreieck I = Si = 1200 Qu. Fuß.

$$\text{Trapez. II} = \frac{\quad}{\quad} 1781$$

$$\text{also SiI} = 2981$$

$$\text{Trapez. III} = \frac{\quad}{\quad} 7434$$

$$\text{SIII} = 10415$$

$$\text{Trapez. IV} = \frac{\quad}{\quad} 3090$$

$$\text{SIV} = 13505$$

$$\text{Trapez. V} = \frac{\quad}{\quad} 19436$$

$$\text{SV} = 32941$$

$$\text{Trapez. VI} = \frac{\quad}{\quad} 17020$$

$$\text{SVI} = 49961$$

$$\text{Trapez. VII} = \frac{\quad}{\quad} 5312$$

$$\text{SVII} = 55273$$

$$\text{Dreieck VIII} = \frac{\quad}{\quad} 4305$$

$$\text{SVIII} = 59578 = \text{Inh. d. Fig.}$$

XIII. Gesezt nun, von dieser Figur sollen  
folgende Stücke

$$\text{Mvn} = p = 25627 \text{ Qu. Fuß}$$

$$\text{vnpq} = p' = 28380$$

abgeschnitten werden.

XIV. So schneidet man erstlich 25627 Qu.  
Fuß, und hierauf  $p + p' = 25627 + 28380$   
 $= 54007$  Qu. Fuß, vom Anfange M angerech-  
net, von der Figur ab.

XV. Für den ersten Theil 25627 Q. F. siehet man, daß von obigen Summen der Trapezien, die Summe der ersten viere, nemlich  $S_{IV} = 13505$ , zunächst kleiner ist, als 25627; also muß die Theilungslinie  $vn$  zwischen D und E, also zwischen 212' und 240' fallen.

Um deren Abstand von D zu finden, so ist  $p - S_{IV} = 12122$  (in S. 308. VII.  $= p$ )

$$\begin{aligned} D &= 212 \text{ (daselbst } = a) \\ E &= 240 \text{ (daselbst } = b) \\ e - d &= 86 \text{ (daselbst } = c) \end{aligned}$$

Diese Werthe demnach in die erwähnte Formel substituirt, geben  $x = 56, 7$ , oder in gegenwärtiger Figur die-Weite  $ez$ .

Nimmt man also  $ez = 56, 7$ , oder benähe 57 Fuß, und ziehet durch  $z$  die Parallele  $vn$ , so ist das erste Stück  $Mvn = 25627$  Q. F. abgeschnitten.

XVI. Eben so ist für das zweite Stück 54007 (XIV.) die Summe  $S_{VI} = 49961$  zunächst kleiner; der Unterschied ist  $= 4046$ , und die Scheidungslinie  $pq$  muß zwischen  $F = 220$  und  $G = 205$  (XII.) fallen. Um deren Abstand von der Parallele  $F$  zu finden, so muß man, weil  $F$  größer ist als  $G$ , nach der Formel

mel (§. 308. IX.) rechnen, in welcher  $a = 220$ ,  $b = 205$ ,  $p = 4046$  und  $c = 25$ , nemlich  $= a h - a g = g - f$  (XII.).

So findet sich  $x = 18,8$ , oder beynähe  $= 19$ .

Man nehme also in der Figur die Weite  $gy = 19$  Fuß, und ziehe durch  $y$  die Parallele  $p q$ , so ist das Stück  $M p q = 54007$ ; Mit hin auch  $v p n q = 28380$  (XIII.), wie verlangt wurde.

Z u s. Es kann sich eräugnen, daß die Trapezien, wie z. E.  $m w r t$ , in welche eine Theilungslinie, wie  $v n$ , fällt, entweder völlig Parallelogramme sind, oder sehr wenig davon abweichen. In beyden Fällen braucht man die Rechnung des Abstandes der Scheidungslinie  $v n$  von der nächstvorhergehenden Parallele  $D$ , nicht nach den Formeln (§. 208.) zu führen, sondern, weil alsdann das Stück, wie  $m w v n$ , auch als ein Parallelogramm zu betrachten ist, dessen Inhalt (VII.) und Grundlinie  $m w = D$  gegeben sind, so findet man die Höhe dieses Parallelogramms, wenn man geradehin den Inhalt mit der Grundlinie dividirt.

So käme in obigen Beispiele, das Trapezium  $m w r t$  als ein Parallelogramm betrachtet:

erachtet, die Höhe  $ez$  oder  $x$  (XV.), =  

$$\frac{p - Siv}{D} = \frac{12122}{212} = 57,1$$
 welches von dem obigen Werthe 56,7 um eine für die Ausübung unbeträchtliche Größe unterschieden ist.

Begreiflich wird der Fehler desto geringer seyn, je kleiner der Unterschied zwischen den beyden Parallelen, zwischen denen die gesuchte Theilungslinie fällt, ist; auch je weniger der Unterschied, wie  $p - Siv$ , beträgt.

In obigem Beispiele ist  $E - D = 28$ , also ohngefähr  $= \frac{1}{8} D$ . Ferner  $m v w n$ , oder  $p - Siv = 12122$ ; also ohngefähr  $\frac{3}{5}$  des Trapezii  $m r w t$ ; Und dennoch fand sich,  $m v w n$  als ein vollkommenes Parallelogramm betrachtet, nur ein geringer Fehler in der Bestimmung des Werthes von  $x$ .

Man kann demnach sagen: Wenn der Unterschied zweyer Parallelen, wie  $D$  und  $E$ , nicht größer ist, als ohngefähr  $\frac{1}{8}$  der Parallele  $D$ , und das von dem Trapez.  $m w r t$  abzuschneidende Stück  $m v w n = \pi$  nicht über  $\frac{3}{5}$  des Trapez.  $m w r t$  beträgt, so ist es erlaubt, die Höhe des abzuschneidenden Stücks geradehin durch eine Division der Grundlinie  $D$  in den Inhalt des Stücks  $\pi$  zu berechnen, und der Fehler, den man dadurch begehet, wird für die Ausübung unbeträchtlich seyn.

Auf diese Art kann man oft Rechnungen ersparen, die man sonst umständlicher nach den Formeln (§. 308.) zu führen hätte.

Eben so wäre z. E. auch für die zweite Scheidungslinie  $pq$  der Abstand von der Parallelen

$$F = \frac{4046}{220} = 18,4, \text{ welches von obigen wahren Werthe } 18,8 \text{ (XVI.) wieder nur um eine Kleinigkeit unterschieden ist.}$$

**Anmerkungen über gewisse Unbequemlichkeiten bey Figuren mit sehr einwärtsgehenden Winkeln.**

§. 312. Wenn eine Figur, wie  $αβγ\dots$  (Fig. XLIV.), sehr einwärts gehende Winkel hat, so kommen bey Theilungen, deren Scheidungslinien mit einer gegebenen parallel laufen sollen, oft sehr ungestaltete Figuren heraus; α S sey z. E. die Linie, mit der die Scheidungslinien der von der Figur abzuschneidenden Stücke parallel laufen sollen. Es sey erstlich durch Linien, welche jetzt mit α S parallel gezogen werden, die ganze Figur wieder in lauter Dreyecke und Trapezien zerlegt. Gegenwärtig kommen außer den Trapezien vier Dreyecke I. V. VI. VIII. zum Vorschein. Diese, nebst den Trapezien, werden nun aus den gemessenen Parallelen und dem Abstände dersel-

ben berechnet, und nach der Ordnung der numerirten Inhalte I, II, III u. s. w. zusammen addirt, um, wie im vorhergehenden §., die Summen  $S_I, S_{II}, S_{III}$  u. s. w. zu erhalten.

Gesetzt nun, von dieser Figur solle ein Stück Fläche  $= P$  abgeschnitten werden. Man fände die Summe  $S_v$  zunächst kleiner, als  $P$ .

Den Unterschied  $P - S_v$  würde man also hier in das Dreieck VI hineinzutragen haben, d. h. an die Grundlinie dieses Dreiecks  $\delta r$  müßte man ein Trapezium  $\delta r q n$  setzen, dessen Inhalt  $= P - S_v$  wäre.

Die Höhe dieses Trapezii fände man nach den Formeln (§. 308.), in welchen  $b = \delta r$ ;  $p =$  dem Inhalte des Trapezii  $\delta r q n$ ,  $c =$  der Höhe des Dreiecks VI, und  $a = 0$  gesetzt werden müßte.

So erhielte man demnächst die Figur  $\alpha \beta \gamma \delta q n \eta \mu \psi \alpha =$  dem gegebenen Inhalte  $P$ . Ein Stück Fläche also, von einem sehr unordentlichen Umfange.

Hieben eräugnete sich aber noch eine größere Unbequemlichkeit. Die Person nemlich, welche das übrige von der ganzen Figur bekommen sollte, würde das Dreieck  $\epsilon q n$  + dem Stücke  $\eta \delta \mu$  erhalten; welches also gar ein  
paar

paar von einander abgesonderte Theile wären, deren Benutzung auf dem Felde große Unbequemlichkeit hätte. Diese und andere Unbequemlichkeiten sind bey Figuren, mit sehr einwärts gehenden Winkeln, oft nicht zu vermeiden, vorausgesetzt, daß die Scheidungslinie, wie  $q n$ , nothwendig mit einer gegebenen  $\alpha S$  parallel laufen soll.

Hängt es aber von der Willkühr des Feldmessers ab, die Theilung so zu bewerkstelligen, wie sie für jeden Interessenten am bequemsten ausfällt, so kann er oft die Linie, mit der die Theilungen parallel gehen sollen, so wählen, daß oben erwähnte Unbequemlichkeiten größtentheils gehoben werden:

So z. E. würden wenigstens keine abgesonderte Stücke, wie vorhin, zum Vorschein kommen, wenn man die Theilungen mit der Richtung  $S W$  parallel nähme.

Nach dem Augenmaße und einer vorläufigen Ueberlegung wird es dem Feldmesser nicht schwer zu beurtheilen seyn, mit welcher Richtung in einer vorgegebenen Figur die Theilungen am bequemsten und schicklichsten parallel gehen.

Freylich giebt es Figuren, wo sich keine Theilung mit irgend einer Linie parallel machen läßt, ohne daß abgesonderte Stücke zum Vorschein kämen. — In solchen Fällen kann man



aber oft die Figur schieflicher durch andere Linien theilen, die nicht mit einander parallel laufen. —

In der Ausübung kommen indessen so unordentliche Plätze, wenigstens bey Theilungen der Aecker und Wiesenstücke, so häufig nicht vor. — Daher halte ich das bisher beygebrachte für zureichend.

S. 313. Aufgabe. Eine krummlinigte Figur durch Parallel:linien in gewisse Theile einzutheilen, oder Stücke vorgegebenen Inhaltes davon abzuschneiden.

Aufl. Dieses Verfahren ist wesentlich von dem im vorhergehenden S. nicht unterschieden. — Vorausgesetzt, daß man kleine Theile des Umfangs als geradlinigt ansehen darf.

Eine große Bequemlichkeit ist es bey der Theilung krummlinigter Flächen, wenn man den Parallelen, wie A, B u. s. w., wodurch die krummlinigte Figur in Dreyecke und Trapezen zerlegt wird, durchgehends gleichen Abstand giebt, und man solchen allemal eine oder mehrere ganze Ruthen groß nimmt, je nachdem die Parallelen nahe oder weit von einander seyn dürfen. Alsdann werden nemlich die einzelnen Trapezen I, II u. s. w., und deren Summen

$S'$ ,  $S''$  u. s. w., ohne viele Rechnung nach (S. 286. II. III.) gefunden.

Wenn man z. E. die Parallelen nur eine Ruthe weit von einander nimmt, so wird die Fläche I (Fig. XLIII.) geradehin  $= \frac{1}{2} A$  Qu. Ruthen; das Trapez. II  $= \frac{1}{2} A + \frac{1}{2} B$  Quadr. Ruthen u. s. w. also

$$\begin{array}{rcl}
 S_I & = I & = \frac{1}{2} A \text{ Quadratruthen.} \\
 \text{Trapez. II.} & = \frac{1}{2} A + \frac{1}{2} B & \text{---} \\
 \text{also } S_{II} & = A + \frac{1}{2} B & \text{---} \\
 \text{Trapez. III.} & = \frac{1}{2} B + \frac{1}{2} C & \text{---} \\
 \text{also } S_{III} & = A + B + \frac{1}{2} C & \text{---} \\
 & \text{u. s. w.} & 
 \end{array}$$

Wo also diese Summen mit dem von der krummlinigten Figur abzuschneidenden Stücke  $p$  zu vergleichen, und die Theilungslinie, wie  $v n$ , in vorbeergehenden SS. zu bestimmen ist:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Nähme man den Abstand der Parallelen} & & \\
 = 2 \text{ Ruthen, so würde in Quadratruthen} & & \\
 \text{die Fläche I} & = \frac{1}{2} A \cdot 2^0 & = A \text{ Qu. Ruth.} \\
 \text{Trapez. II} & = (A + B) 2^0 & = A + B \text{ ---} \\
 \text{also } S_{II} & = & 2A + B \text{ ---} \\
 & \text{III} = & B + C \text{ ---} \\
 \text{also } S_{III} & = & 2A + 2B + C \text{ ---} \\
 & \text{u. s. w.} & 
 \end{array}$$

Schuße und Zolle, welche die gemessenen Parallelen A, B u. s. w. enthalten, muß man hieben als Decimaltheile von Ruthen betrachten, wo denn die in SI, SII u. s. w. kommenden Decimalstellen, sich auf Quadratruthen beziehen.

§. 314. Aufgabe. Eine vorgegebene Figur ABCDEF (Fig. XLV.), deren Inhalt bekannt, z. E.  $= 115860$  Qu. Schuhe wäre, so zu theilen, daß die Theilungslinien alle an eine gegebene Seite AB der Figur austossen.

Aufl. I. Gesezt, die Figur solle man in 3 Theile theilen, daß z. E.  $p = 38620$ ;  $p' = 30896$ ;  $p'' = 46344$  Qu. Schuben wäre.

II. Man schneide also von B nach A das Stück BMDCB  $= p = 38620$  Q. S. ab.

Dann mache man das Stück NREDCBN  $= p + p' = 69516$  Q. S., so wird durch die Linien MS, NR die Theilung geschehen seyn, so daß BMDCB  $= p$ , MNRES  $= p'$  und NARF  $= p''$ .

III. Die Lage der Scheidungslinien MS, NR zu finden, so müssen die Punkte M, N auf AB gegeben seyn, durch welche die erwähnten Linien gehen sollen.

IV.

IV. Ich will hier z. E. annehmen, daß sich BM, MN, NA verhalten sollen, wie die zugehörigen Stücke p, p', p'' (1.).

Man messe also AB nach dem bey der Figur zum Grunde liegenden verjüngten Maasstabe.

Ich finde  $AB = 288$  Schuhe.

V. So wird unter der Voraussetzung (IV.) durch die Regel de Tri gefunden  $BM = 96$ ;  $MN = 76\frac{4}{5}$ ; mithin von selbst  $NA = 125\frac{1}{5}$ .

VI. Ich mache also nach dem verjüngten Maasstabe  $BM = 96$ ,  $BN = 96 + 76\frac{4}{5} = 172\frac{4}{5}$ , so sind erstlich die Punkte M, N mit der gehörigen Richtigkeit bestimmt.

VII. Um nun die Lage von MS zu finden, so ziehe man aus M die Diagonalen MC, MD u. s. w., und berechne nach der Ordnung die Dreiecke BMC, CMD, DME u. s. w., so wird sich aus den Summen

$$S = BMC$$

$$S_I = BMC + CMD$$

$$S_{II} = BMC + CMD + DME$$

u. s. w.

beurtheilen lassen, zwischen welche Diagonalen MS fallen muß.

Ich

Ich finde  $BMC + CMD = 24531$  Q. S.  
zunächst kleiner, als  $p = 38620$ .

Also wird MS zwischen die Diagonalen MD, ME zu liegen kommen; d. h. an das Viereck MDCB, dessen Inhalt  $= 24531$ , wird ein Dreieck DMS gesetzt werden müssen, dessen Inhalt  $= 38620 - 24531 = 14089$  Quadr. Sch.

Die Grundlinie dieses Dreiecks ist MD. Diese finde ich  $= 232'$ . Die Höhe desselben zu berechnen, so muß man bekanntlich den doppelten Inhalt mit der ganzen Grundlinie, oder den einfachen Inhalt mit der halben Grundlinie dividiren. Dieß giebt die Höhe des Dreiecks  $= \frac{14089}{116} = 121, 4$  beynähe  $121'$ .

VIII. Man setze also senkrecht auf MD die Linie ar  $= 121'$ . Ziehe durch r mit MD eine Parallele, so wird diese auf DE den Punkt S abschneiden, wo MS gezogen, das Dreieck MDS  $= 14089$ , mithin die Figur BMSDCB  $= p = 38620$  Quadr. Schube wird.

IX. Auf eben die Art findet man die Theilungslinie NR. Die Fläche MDCB ist schon bekannt  $= 24531$  (VII.) Hierzu addire man nach der Ordnung die Dreiecke NDM, NDE u. s. w., welche sich durch Ziehung der Diagonalen

nalen  $ND$ ,  $NEu$ . s. w. ergeben; so findet sich die Fläche  $NEDCBN = 62215$  zunächst kleiner, als  $p + p' = 69516$  (II), dergestalt, daß also die Theilungslinie  $NR$  in das Dreieck  $NFE$  fallen muß; d. h. an  $NE = 485'$  muß man ein Dreieck  $NRE$  setzen, dessen Fläche  $= 69516 - 62215$  Qu. Sch.  $= 7301$  Q. S.

Die Höhe dieses Dreiecks wird  $= \frac{2 \cdot 7301}{485}$

$= 30,1'$ . Diese trage man von  $b$  nach  $s$ , ziehe durch  $s$  eine Parallele mit  $NE$ , welche  $FE$  in  $R$  durchschneidet. So wird das Dreieck  $NRE = 7301$  Q. S., mithin die Fläche  $NREDCBN = p + p'$ ; weil nun  $MSDCBM = p$ , so ist  $NRESMN = p'$ .  $AFRNA = p''$ , daß also die vorgegebene Figur in 3 Theile  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  getheilt worden, deren Inhalte sich wie in (I) verhalten.

### Anmerkung.

§. 315. Bei dieser Art von Theilung fallen die Theilungslinien  $MS$ ,  $NR$  u. s. w. zwar nicht parallel, aber doch in vielen Fällen immer schieflich genug, daß die abgeschnittenen Stücke keine zu unordentliche Gestalt bekommen. Anwendungen dieser Theilungsart sind: wenn z. E. längst  $AB$  ein Weiber läge, oder ein Fluß vorbeystöße, den

die Interessenten des vorgegebenen Stück Feldes gemeinschaftlich benützen wollten, ohne daß einer über des andern sein Land gehen dürfte, oder wenn längst AB Gebäude lägen, von denen ein jeder Hauswirth gleich unmittelbar auf sein Feld kommen wollte, ohne nöthig zu haben, seines Nachbarn Grund und Boden zu berühren u. dgl. In allen solchen Fällen werden also Theilungen vorkommen, bey denen die bisherige Aufgabe angewandt wird.

§. 316. Aufgabe. Ein vorgegebenes Stück Feld (Fig. XLVI.) so zu theilen, daß die Theilungslinien alle nach einem gewissen, innerhalb der Figur liegenden Punkte R hinlaufen.

Auf l. I. Man ziehe aus R nach allen Ecken der Figur gerade Linien RA, RB u. s. w., und berechne nach der Ordnung die Dreiecke RAB, RBC u. s. w., nebst deren Summen.

$$S = RAB$$

$$S_I = RAB + RBC$$

$$S_{II} = RAB + RBC + RCD$$

u. s. w.

II. Die von der Figur abzuschneidenden Stücke sehen nun nach der Ordnung  $p, p', p''$  u. s. w.

III. Man vergleiche nun erstlich  $p$  mit einer der Summen (I.). Fände man z. E.  $S_1$  zunächst kleiner, als  $p$ , so fiele die Theilungslinie  $RM$  in das Dreieck  $CRD$ , oder zwischen  $RC$  und  $RD$ .

Man trage an  $RC$  ein Dreieck  $RM C$ , dessen Fläche  $= p - S_1$ , so wird  $ARM$  der erste Theil  $= p$ .

IV. Die Höhe dieses Dreiecks ist  $\frac{2(p - S_1)}{RC}$

(S. 314. VII.), welche man senkrecht auf  $RC$  von  $a$  bis  $r$  trägt, und durch  $r$  mit  $RC$  eine Parallele zieht, welche  $CD$  in  $M$  durchschneidet; wo denn, nachdem  $RM$  gezogen ist, das Stück  $ARM CBA = p$  ist.

V. Eben so mache man  $ABCDNR A = p + p'$ ;  $ABCDEFOR A = p + p' + p''$  u. s. w.

Aus Vergleichung der Flächen  $p + p'$ ;  $p + p' + p''$  u. s. w. mit den Summen (I.) findet sich allemal, in welche Dreiecke  $DRE$ ,  $FRA$  u. s. w. die Theilungslinien  $RN$ ,  $RO$  u. s. w. fallen, welche denn wie  $RM$  (IV.) bestimmt werden.



Auf diese Art ist also die vorgegebene Figur in die Theile  $ARM = p$ ;  $M RN = p'$ ;  $NR O = p''$  u. s. w. verlangtermassen getheilt.

### Numerkung.

§. 317. Diese Aufgabe kann vorkommen, wenn sich z. E. innerhalb eines unter verschiedene Personen zu theilenden Stück Feldes, bey R eine Quelle befände, die einem jeden Interessenten nutzbar werden sollte, ohne daß der eine nöthig hätte, über des andern seine Felder zu gehen u. dgl.

Man siehet übrigens leicht, daß eben die Auflösung statt fände, wenn R z. E. in dem Umfange der Figur  $ABC$  u. s. w. läge, und alle Theilungslinien nach diesem Punkte hinlaufen sollten.

Wäre die Figur krummlinigt, so muß man ihren Umfang als aus lauter kleinen geraden Stücken zusammengesetzt ansehen, und eben so verfahren, wobei denn freylich die Theilung etwas beschwerlicher ausfällt.

Aus dem bisherigen wird man zureichend die Gründe verstehen; die man bey Theilungen der Felder durch bloße Rechnung zu befolgen hat. Es sind hieben ein für allemal folgende  
zwey

zwei Lehrsätze zu bemerken. Wenn die von einem Stück Feldes abzuschneidenden und unmittelbar neben einander liegenden Theile  $p, p', p'', p'''$  u. s. w. heißen, so muß man nicht nach der Ordnung einen Theil nach dem andern für sich allein in die Figur tragen, sondern erstlich den Theil  $p$ , alsdann die Summen  $p + p', p + p' + p''$  u. s. w., alle von dem nehmlichen Ende der Figur angerechnet, abzuschneiden. Zweitens, müssen die Trapezien oder Dreiecke, in welche man die Figur zerlegt, um, wie im vorhergehenden, die Summen  $S, S_1, S_{11}$  u. s. w. zu erhalten, immer auf eine gewisse Art mit der Lage der von der Figur abzuschneidenden Theile  $p, p'$  u. s. w. übereinstimmen, d. h. wenn die Theilungslinien der Stücke  $p, p'$  u. s. w. mit einer gegebenen Linie parallel laufen sollen, so muß die Figur auch in Trapezien zerlegt werden, die mit dieser Linie parallel gehen. Sollen alle Theilungslinien nach einem und demselben Punkte zuläufen, so muß auch die Figur aus diesem Punkte anfänglich in Dreiecke zerlegt werden u. s. w. Auf diese Art werden nicht nur viele Fehler vermieden, sondern die Vergleichung der Summen  $S, S_1$  u. s. w. mit den Größen  $p, p + p'$  u. s. w. wird auch allemal richtig die Gränzen bestimmen, zwischen denen die Scheidungslinien der Theile  $p, p''$  u. s. w. fallen müssen, wie aus dem vorhergehenden zur Genüge erhellet.

Zum Schluß dieses Kapitels will ich noch folgende Aufgabe, deren ähnliche in der Ausübung häufig vorkommen, auflösen.

§. 318. Aufgabe. Es sey (Fig. XLVII.)  $abcd$  ein Weier, oder so etwas; Um ihn herum liegt ein Stück Landes  $ABCDE$ , welches unter verschiedene Personen so getheilt werden soll, daß die Scherzungslinien der einzelnen Theile alle an den Umfang des Weiers  $abcd$  anstossen.

Aufl. Man nehme innerhalb der Figur  $abcd$  einen willkürlichen Punkt  $R$  an, und ziehe von ihm, sowohl nach allen Ecken der Figur  $abcd$ , als auch der  $ABCDE$ , gerade Linien.

Man berechne nun nach der Ordnung

$$\begin{aligned} \text{die Flächen } NaAn &= \triangle NRA - \triangle nRa \\ NaBm &= \triangle NRB - \triangle mRa, \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Und hierauf die Summen

$$\begin{aligned} S &= NaAn \\ S_I &= NaAn + NaBm \\ S_{II} &= NaAn + NaBm + Bmcl \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Gesetzt, man wolle nun von der Linie  $A$  an gerechnet, den Theil  $nABvman = p$  von der Figur abschneiden.

Man vergleiche also  $p$  mit einer von den Summen  $S$ ,  $S_1$  u. s. w., so ergibt sich, zwischen welche Linien, wie  $Bm$ ,  $lc$ , die Scheidungslinie  $mv$  fällt, oder an welche Linie, wie  $Bm$ , man ein Dreieck  $Bm.v$  setzen muß, dessen Inhalt dem Unterschiede zwischen  $p$ , und der nächst kleinern Summe  $S$  oder  $S_1$  u. s. w. gleich ist.

So wird man also die Lage der Scheidungslinie  $mv$ , und so einer jeden andern finden.

Mehreres brauche ich hier zur Erläuterung nicht beizubringen.

## XXIX. Kapitel.

Theilung der Felder durch bloße Zeichnung.

S. 319. Aufg.

Ein vorgegebenes Dreieck (Fig. XLVIII.)  $BAC$  dergestalt zu theilen, daß die Theilungslinie  $XY$  mit einer gegebenen Seite  $BC$  parallel gehe, und des Stück's  $AXY$  Inhalt sich zum ganzen Dreieck  $ABC$  verhalte  $= p : P$ .

Aufl. I. Man setze durch die der Seite  $BC$  gegenüber liegende Spitze  $A$  eine Linie  $DE$  senkrecht auf  $AB$ , und mache  $AE = AB$ .

II. Man suche eine Linie  $= x$ , die sich gegen  $AB$  verhält  $= p : P$ .

Man messe also  $AB$  nach einem verjüngten Maasstabe, und schliesse nach der Regel detri

$$P : p :: AB : x.$$

III. Das gefundene  $x$  trage man nach dem verjüngten Maasstabe von  $A$  nach  $D$ , so ist wegen  $AE = AB$

$$AD : AE = p : P.$$

IV. Ueber D E. beschreibe man einen Halbkreis, welcher A B in X durchschneidet, und ziehe endlich X Y mit B C parallel, so wird die Theilung geschehen seyn.

Bew. Weil X Y parallel mit B C, so ist das Dreieck A X Y dem A B C ähnlich; mithin

$$\triangle AXY : \triangle ABC = AX^2 : AB^2 = AX^2 : AE^2.$$

Nun ferner  $AD : AX = AX : AE$  also

$$AX^2 = AD \cdot AE.$$

Mithin  $\triangle AXY : \triangle ABC = AD \cdot AE : AE^2$

$$= AD : AE.$$

$$= p : P.$$

Zus. I. Soll ferner das Stück X Y W Z sich zum Inhalte des ganzen Dreiecks  $= p' : P$  verhalten, und auch W Z mit B C parallel gehen, so schneide man von dem ganzen Dreiecke B A C den Triangel W A Z ab, dessen Inhalt sich zum ganzen B A C verhalte  $= p + p' : P$ , woben man denn wie vorhin, verfährt.

Solchergestalt kann man durch Parallelen mit der Seite B C, das ganze Dreieck B A C dergestalt theilen, daß, wenn die Fläche desselben P heißt, die Stücke A X Y, X Y W Z, W Z B C u. s. w. nach der Ordnung die Inhalte P, P', P'' u. s. w. bekommen.

Zus.

Zus. II. Ein Dreieck  $BAC$  (Fig. XLIX. Nro. 1.), dessen Höhe  $AD$  ist, dergestalt zu theilen, daß die Theile sich wie die Stücke  $BE$ ,  $EF$ ,  $FC$  der Grundlinie  $BC$  verhalten, und die Theilungslinien mit der Höhe  $AD$  parallel laufen, so ziehe man durch  $B$  und  $C$ , auf  $BC$  die senkrechten  $ed$ ,  $\phi d$ ; Mache  $Bd = BD$ ,  $Cd = CD$ , und trage das Stück  $BE$ , welches linker Hand  $AD$  liegt, von  $B$  nach  $e$ , hingegen das Stück  $CF$ , welches sich rechter Hand  $AD$  befindet, von  $C$  nach  $\phi$ , beschreibe über  $ed$ ,  $\phi d$  Halbkreise, welche  $BC$  in  $e$  und  $f$  durchschneiden, und ziehe  $eg$ ,  $fh$  mit  $AD$  gleichlaufend, so wird die Theilung geschehen seyn.

Denn vermöge der vorhergehenden Aufgabe ist

$$\begin{aligned} \triangle Beg : \triangle BDA &= Be : Bd \\ &= BE : BD \end{aligned}$$

Nun ist aber auch

$$\begin{aligned} \triangle BDA : \triangle BAC &= BD : BC \\ \text{also } \triangle Beg : \triangle BAC &= BE : BC \\ \text{Ebenso } \triangle Cfh : \triangle BAC &= CF : BC \end{aligned}$$

Es verhalten sich also die Dreiecke  $Beg$ ,  $Cfh$ , zum ganzen  $BAC$ , wie  $BE$ ,  $CF$  zur Grundlinie  $BC$ ; Es folgt daraus von selbst, daß

daß auch das mittlere Stück  $eghf$  sich zu  $BAC = EF:BC$  verhalten muß.

Es ist also das ganze Dreieck  $BAC$  durch Linien  $ge, hf$ , die auf  $BC$  senkrecht stehen, verlangtermaßen eingetheilt.

Zus. III. Der Beweis dieses Verfahrens (Zus. II.) gründet sich nicht darauf, daß  $AD$  auf der Grundlinie  $BC$  senkrecht stehe. Man könnte durch eben das Verfahren die Theilung so bewerkstelligen, daß die parallelen Theilungslinien mit einer durch  $A$  unter einem gegebenen Winkel gegen die Grundlinie  $BC$  geneigten Linie  $AD$  parallel liefen.

§. 320. Aufgabe. Aus einem gegebenen Punkt  $D$ , in der Seite  $BC$  eines Dreiecks  $ABC$  (Fig. XLIX. Nro. 2.), eine gerade Linie  $DH$  zu ziehen, welche das Dreieck in einem gegebenen Verhältniß  $m:n$  theile.

Aufl. I. Man theile  $BC$  bey  $G$  so, daß  $BG:GC = m:n$ .

II. Durch  $D$  ziehe man  $DA$ , und durch  $G$ ,  $GH$  mit  $DA$  parallel, bis solche in eine der Seiten  $BA$ ,  $AC$ , bey  $H$  einschneide, ziehe hier:



hierauf  $DH$ , so wird die Theilung geschehen  
seyn, so daß

$$BDAH : \triangle DHC = m : n.$$

III. Bew. Man ziehe  $GA$ , so hat man  
folgende Vergleichung zwischen den in der Figur  
vorkommenden Dreiecken.

Wegen der Parallelen  $DA$ ,  $GA$  ist erstlich

$$\begin{aligned} \triangle GHA &= \triangle GHD \text{ also} \\ GHA + GHC &= GHD + GHC \text{ oder} \\ AGC &= DHC; \end{aligned}$$

$$\text{Mithin } ABC : AGC = ABC : DHC$$

$$ABC - AGC : AGC = ABC - DHC : DHC$$

oder

$$BAG : AGC = BDAH : DHC;$$

$$\text{Über } BAG : GAC = BG : GC = m : n.$$

Also auch

$$BDAH : DHC = m : n.$$

S. 321. Aufgabe. Eine jede vor-  
gegebene Figur  $ABCDEFG$  (Fig. L.)  
durch bloße Zeichnung, vermittelst  
einer Linie  $\mu\nu$  dergestalt zu theilen,  
daß das Stück  $ABC\mu\nu GA$  einen ge-  
gebenen Inhalt  $= P$  habe, und die  
Theilungslinie  $\mu\nu$  mit einer ange-  
nom-

genommenen Richtung  $EM$  parallel laufe.

Aufl. I. Durch die beyden äußersten Punkte der Figur, oder hier durch  $A$  und  $E$ , ziehe man  $RE$ ,  $AT$  der gegebenen  $EM$  parallel, und verwandele die Figur, nach (S. 303.), in ein Rectangel, dessen Grundlinie dem Abstände der beyden äußersten Parallelen  $AT$ ,  $ER$  gleich ist.

II. Damit die vorgegebene Figur selbst nicht mit vielen Linien, die zur Verwandlung und Theilung nöthig wären, verunziert werde, so ziehe man außerhalb der Figur, in zureichender Entfernung,  $TR$  senkrecht auf  $AT$ .

So wäre also erstlich  $TR$  die Grundlinie des Rectangels (I.).

III. Um nun das Rectangel selbst zu erhalten, so ziehe man mit  $RM$ ; durch alle Winkelpunkte der Figur, die Parallelen  $Bb$ ,  $Gg$ ,  $Cc$  u. s. w., und bemerke auf  $TR$  die Punkte  $\beta$ ,  $\chi$ ,  $\gamma$  u. s. w., wo die Richtungen  $\beta I$ ,  $\chi II$ ,  $\gamma III$  u. s. w., als Verlängerungen der erwähnten Parallelen  $Bb$ ,  $Gg$  &c. &c., in  $TR$  einschneiden.

IV. So sind  $T\beta$ ,  $\beta\chi$ ,  $\chi\gamma$  u. s. w. die Weiten der Parallelen von einander.

V. Man halbiere nach der Ordnung A B, A b bey 1; B g, b G bey 2; g C, G c bey 3 u. s. w.

So sind der Ordnung nach, die Entfernungen

$$\text{von 1 nach 1} = \frac{1}{2} B b$$

$$\text{von 2 nach 2} = \frac{B b + G g}{2}$$

$$\text{von 3 nach 3} = \frac{G g + C c}{2}$$

u. s. w.

die mittlern arithmetischen Proportionalen zwischen jedem Paare nächst aufeinander folgender Parallelen der Figur.

VI. Diese mittlern Proportional-linien trage man nun der Ordnung nach längst R M von R, nach 1, von R nach 2 u. s. w. Man ziehe von T nach 1 eine gerade Linie, welche  $\beta$  I in k durchschneidet, und nun ferner durch k die Linie k l mit T 2 parallel u. s. w., so erhält man nach und nach die Punkte k, l, m, n, o, p; und R p wird die Höhe des Rectangels (I.). Auch sind nach und nach die Rechtecke

$$TR. \beta k = \Delta A B b$$

$$TR. \chi l = \Delta A B b + \text{Trap. } B b G g$$

$$TR. \gamma m = \Delta A B b + \text{Tr. } B b G g + \text{Tr. } G g C c.$$

VII.

VII. Gesezt nun, von der Figur solle ein Stück Fläche  $= P$  abgeschnitten werden.

Man drücke den Inhalt  $P$  auch durch ein Rechteck aus, dessen Grundlinie  $= TR$  wäre, d. h. man dividire  $P$  mit  $TR$ , so kommt die Höhe des Rectangels  $= \frac{P}{TR}$ , die ich  $= h$  nennen will.

VIII. Diese Höhe fasse man mit dem Zirkel und vergleiche sie mit einer von den Linien  $\beta k$ ,  $\chi l$ ,  $\gamma m$  u. s. w.

Gesezt, man fände  $\gamma m$  zunächst kleiner, als  $h$ ; so wird also der gegebene Inhalt  $P$ , oder das Rectangel  $TR \cdot h$ , zwischen die Rectangel  $TR \cdot \gamma m$  und  $TR \cdot \phi n$  fallen, d. h. die Theilungslinie  $\mu v$  wird in der Figur zwischen die Parallelen  $Cc$  und  $Ff$  zu liegen kommen.

Um also die Lage von  $\mu v$  zu finden, so muß man an  $Cc$  ein Trapezium  $Cc\mu v$  setzen, dessen Inhalt  $= P - TR \cdot \gamma m = TR \cdot h - TR \cdot \gamma m = TR \cdot (h - \gamma m) = p$  (§. 308.)

IX. Dieses muß man nach (§. 309.) bewerkstelligen, weil hier  $Cc$  kleiner ist als  $Ff$ .

Man trage also von  $\gamma$  nach  $t$  die Größe  $h$ ; so ist das Stück  $mt = h - \gamma m$ .

Man mache  $\phi r = m t$ , und halbiere  $\gamma \phi$   
 bey w. lege an w und r ein Parallel-lineal,  
 und ziehe mit w r durch R eine Parallele Ry;  
 so ist  $w \phi : \phi r = TR : Ty$  oder

$$\frac{1}{2} \gamma \phi : h - \gamma m = TR : Ty$$

$$\text{Also } Ty = \frac{2 \cdot TR \cdot (h - \gamma m)}{\gamma \phi}$$

X. Diese solchergestalt gefundene Ty ist  
 der Werth m (S. 308.), weil nemlich die

$$\begin{array}{c} \text{dortigen } p \\ \text{hier } TR (h - \gamma m) \end{array} \left| \begin{array}{c} c \\ \gamma \phi \end{array} \right|$$

bedeuten.  $\gamma \phi$  ist nemlich der beyden nächsten  
 Parallelen Cc, Ff Abstand.

XI. Man mache nun  $\gamma n = Ty$

$$\gamma K = Cc (= a \text{ S. 308.})$$

$$Kd = \phi L = Ff (= b \text{ das.})$$

so ist  $\gamma d = b - a$ .

Zwischen  $\gamma n = Ty = m$  (X.) und  $\gamma d = b - a$  suche man eine mittlere geometrische Proportional:linie  $\gamma q$ .

Man erhält sie, wenn man über n d einen Halbkreis beschreibt, der TR in q durchschneidet.

Man

Man fasse demnächst  $Kq = \sqrt{(Ky^2 + yq^2)}$   
 $= \sqrt{(a^2 + (b-a)m)}$ , trage sie von K nach  
 s, und ziehe s x parallel mit K L, so ist y x der  
 Abstand der gesuchten Theilungslinie  $\mu v$ , von  
 der nächst kleinern Parallele C c (§. 309.).  
 Wenn man daher durch x mit R M die Pa-  
 rallele  $\mu v$  zieht, so ist das Stück A B C  $\mu v$  G A  
 dem verlangten Inhalte P gleich.

XII. So ist also hier eine der brauchbar-  
 sten Aufgaben bey der Feldertheilung, durch  
 bloße Zeichnung aufgelöst. Daß die bisherige  
 Konstruktion weniger Zeit erfordert, als die  
 arithmetische Auflösung davon, (§. 311.) wird  
 ein jeder bey der Probe selbst wahrnehmen.

XIII. Wenn mehrere Theile durch Linien,  
 welche mit M R parallel laufen, von der Figur  
 abgeschnitten werden sollen, wenn z. E. ferner  
 das Stück zwischen  $\mu v$  und  $\omega \pi$  den Inhalt P'  
 haben sollte, so weiß man, daß von A anges-  
 rechnet, nur die Größe  $P + P'$  von der ganzen  
 Figur abgeschnitten werden darf; woben denn  
 nach der bisherigen Auflösung verfahren wird.

XIV. Bisher war C c kleiner, als F f (IX.).  
 Die Konstruktion von IX — XII. wird nach  
 (§. 309. Zus. II.) abgeändert, im Falle die  
 Parallele C c größer, als F f wäre.

XV. Wenn  $Cc$  von  $Ff$  nur um eine geringe Größe unterschieden wäre, so dürfte man nur durch den Punkt  $t$  (IX) mit  $TR$  eine Parallele  $tz$ , bis an die gerade Linie  $mn$ , und dann durch den Punkt  $z$  mit  $KM$ , die parallele Scheidungslinie  $\mu v$  ziehen. Den Beweis davon wird ein jeder leicht selbst finden.

### Anmerkung.

I. Daß die gerade Linie  $TR$ , welche bey der Division (vorherg. S. VII.) gebraucht wurde, nach dem Maasstabe, nach welchem die Figur  $ABCDEFG$  verzeichnet, und der Inhalt  $P$  angegeben worden ist, gemessen werden müsse, bedarf wohl kaum einer Erinnerung.

II. Es wird übrigens die Bestimmung der Scheidungslinie  $\mu v$  desto sicherer und richtiger ausfallen, je nach einem größern verjüngten Maasstabe die ganze Figur entworfen ist. Ueberhaupt ist dies ein für allemal zu merken, daß bey allen Theilungen, die auf dem Papiere vorgenommen werden, die Figur niemals zu klein gezeichnet seyn muß.

III. Die Anwendung dieser Aufgabe, auf die Theilung der krummlinigten Figuren, bedarf wohl keiner besondern Erläuterung. Wenn ich dabey annehme, daß man die Parallelen  $Bb$ ,

B b, C c u. s. w. ziemlich nahe neben einander gezogen habe, so kann man meistens nur nach (vorhergeh. §. XV.) die Lage der Scheidungslinie  $\mu \nu$  bestimmen, ohne daß ein für die Ausübung beträchtlicher Fehler daraus entsünde.

IV. Begreiflich kann man die ganze Konstruktion, vom Xten Absätze des vorhergehenden §es angerechnet, ersparen, wenn man den Abstand der Scheidungslinie  $\mu \nu$  von der Parallele C c berechnet, nach (§. 308.); die zur Berechnung nöthigen Stücke giebt der erwähnte Xte Absatz an. Die Zeichnung vom ersten Absätze des vorhergehenden §es bis zum Xten, dienet, das Trapezium C c F f, in welches  $\mu \nu$  fallen muß, zu finden, ohne daß man nöthig hätte, alle einzelnen Trapezien A B b, B b G g u. s. w. wirklich zu berechnen, wie im 31ten §., welches allerdings bei Theilungen der Figuren, eine Ersparung der Zeit ist.

§. 322. Lehrsatz. Es sey (Fig. LI. Tab. VI.) A B C D F G H eine willkürliche Figur. Man verwandle sie nach (§. 296.) in ein Dreieck, dessen Grundlinie A H ist, und die Spitze in die Verlängerung der an der Grundlinie liegenden Seite H G falle, d. h. man ziehe bis an die verlängerten Seiten D C, F D u. s. w. mit den Diagonalen A C, A D, A F, A G u. s. w. nach der Ordnung



die Parallelen  $Ba$ ,  $ab$ ,  $bc$ ,  $ca$ , und finde folchergeſtalt die Spitze des Dreiecks bey  $\alpha$ . Durch  $\alpha$  ſey  $\alpha n$  mit  $HA$  parallel gezogen. — Die Verlängerungen von  $Ba$ ,  $ab$ ,  $bc$  ſchneiden  $\alpha n$  bey  $\delta$ ,  $\gamma$ ,  $\beta$ ; Es ſey nun  $E$  ein willkürlicher Punkt innerhalb  $AH$ , und von  $E$  gedente man ſich nach den Winkelpunkten  $G$ ,  $F$  u. ſ. w. nach der Ordnung gerade Linien gezogen; durch  $\alpha$  ziehe man mit der erſten  $EG$  eine Parallele  $\alpha e$ , bis an die verlängerte Seite  $GF$ : Ich behaupte, wenn man nun durch  $\beta$  und  $e$  eine gerade Linie  $\beta e f$  bis an die verlängerte Seite  $FD$  zieht; darauf ferner durch  $\gamma$  und  $f$  wieder eine gerade Linie  $\gamma g$  u. ſ. w., ſo werde auch  $\beta e$  mit  $FE$ ,  $\gamma f$  mit  $DE$  u. ſ. w. parallel ſeyn.

Bew. I. Ich will erſtlich darthun, daß  $\beta e$  mit  $FE$  parallel iſt.

Man ziehe durch  $F$  die Linie  $Fh$  mit  $AH$  parallel, und verlängere  $AG$ ,  $EG$ , bis ſolche bey  $h$  und  $m$  in  $Fh$  einſchneiden.

So hat man das Dreieck  $FEh$ ;

Dieſes vergleiche man mit dem Dreiecke  $\beta e \alpha$ ;

II. Weil  $e \alpha$  parallel mit  $EG$  oder  $Em$ , und  $Fh$  parallel mit  $AH$ , oder mit  $\alpha \beta$  gezogen

gen worden, so ist der Winkel  $E m F \equiv e \alpha \beta$ .  
Könnte man nun erweisen, daß auch  $E m : F m \equiv e \alpha : \alpha \beta$ , so wäre das Dreieck  $E F m$  dem  $e \beta \alpha$  ähnlich; mithin müßte auch  $\beta e$  mit  $F E$  parallel seyn.

III. Um die erwähnte Proportion zu erweisen, so will ich erst verschiedene Winkel, die in den Vierecken  $A F G E$ ,  $\beta c e \alpha$  vorkommen, benennen, und mit einander vergleichen. Wo: bey man denn überlege, daß  $\beta c$  mit  $F A$ ,  $\alpha c$  mit  $G A$ ,  $\alpha \beta$  mit  $H A$ , und  $\alpha e$  mit  $G E$  parallel sind.

IV. Man nenne also

$$F A G \equiv \beta c \alpha \text{ (III.)} \equiv \lambda$$

$$G A E \equiv \beta \alpha c \equiv \tau$$

$$A G E \equiv c \alpha e \equiv \rho$$

$$A G F \equiv \alpha c e \equiv \psi$$

So ist auch  $F h A \equiv h A E \equiv \tau$  (IV.) und  
 $F m E \equiv m h G + m G h \equiv \tau + \rho$ .

V. Dieses vorausgesetzt, hat man in dem Dreiecke  $c \alpha e$

$\sin c \alpha e : c e \equiv \sin \alpha c e : e \alpha$ ; also

$$e \alpha \equiv \frac{c e \sin \psi}{\sin \rho} \text{ (IV.)}$$

die Parallelen  $Ba$ ,  $ab$ ,  $bc$ ,  $ca$ , und finde folchergeſtalt die Spitze des Dreiecks bey  $a$ . Durch  $a$  ſey  $an$  mit  $HA$  parallel gezogen. — Die Verlängerungen von  $Ba$ ,  $ab$ ,  $bc$  ſchneiden  $an$  bey  $\delta$ ,  $\gamma$ ,  $\beta$ ; Es ſey nun  $E$  ein willkürlicher Punkt innerhalb  $AH$ , und von  $E$  gedente man ſich nach den Winkelpunkten  $G$ ,  $F$  u. ſ. w. nach der Ordnung gerade Linien gezogen; durch  $a$  ziehe man mit der erſten  $EG$  eine Parallele  $ea$  bis an die verlängerte Seite  $GF$ : Ich behaupte, wenn man nun durch  $\beta$  und  $e$  eine gerade Linie  $\beta e$  bis an die verlängerte Seite  $FD$  ziehet; darauf ferner durch  $\gamma$  und  $f$  wieder eine gerade Linie  $\gamma f$  u. ſ. w., ſo werde auch  $\beta e$  mit  $FE$ ,  $\gamma f$  mit  $DE$  u. ſ. w. parallel ſeyn.

Bew. I. Ich will erſtlich darthun, daß  $\beta e$  mit  $FE$  parallel iſt.

Man ziehe durch  $F$  die Linie  $Fh$  mit  $AH$  parallel, und verlängere  $AG$ ,  $EG$ , bis ſolche bey  $h$  und  $m$  in  $Fh$  einſchneiden.

So hat man das Dreieck  $FEh$ ;

Dieſes vergleiche man mit dem Dreiecke  $\beta ea$ ;

II. Weil  $ea$  parallel mit  $EG$  oder  $Em$ , und  $Fh$  parallel mit  $AH$ , oder mit  $a\beta$  gezogen

gen worden; so ist der Winkel  $E m F \equiv e \alpha \beta$ . Könnte man nun erweisen, daß auch  $E m : F m \equiv e \alpha : \alpha \beta$ , so wäre das Dreieck  $E F m$  dem  $e \beta \alpha$  ähnlich; mithin müßte auch  $\beta e$  mit  $F E$  parallel seyn.

III. Um die erwähnte Proportion zu erweisen, so will ich erst verschiedene Winkel, die in den Vierecken  $A F G E$ ,  $\beta c e \alpha$  vorkommen, benennen, und mit einander vergleichen. Woher man denn überlege, daß  $\beta c$  mit  $F A$ ,  $\alpha c$  mit  $G A$ ,  $\alpha \beta$  mit  $H A$ , und  $\alpha e$  mit  $G E$  parallel sind.

IV. Man nenne also

$$F A G \equiv \beta c \alpha \text{ (III.)} \equiv \lambda$$

$$G A E \equiv \beta \alpha c \equiv \tau$$

$$A G E \equiv c \alpha e \equiv \rho$$

$$A G F \equiv \alpha c e \equiv \psi$$

So ist auch  $F h A \equiv h A E \equiv \tau$  (IV.) und  $F m E \equiv m h G + m G h \equiv \tau + \rho$ .

V. Dieses vorausgesetzt, hat man in dem Dreiecke  $c \alpha e$

$\sin c \alpha e : c e \equiv \sin \alpha c e : e \alpha$ ; also

$$e \alpha \equiv \frac{c e \sin \psi}{\sin \rho} \text{ (IV.)}$$

Nach  $\sin c \alpha e : ce = \sin c e \alpha : c \alpha$ ; also

$$c \alpha = \frac{ce \sin (\rho + \psi)}{\sin \rho}.$$

VI. In dem Dreiecke  $c \beta \alpha$

$$\sin c \beta \alpha : c \alpha = \sin \beta c \alpha : \beta \alpha$$

$$\beta \alpha = \frac{c \alpha \cdot \sin \lambda}{\sin (\lambda + \tau)}$$

$$= \frac{ce \sin (\rho + \psi) \sin \lambda}{\sin \rho \sin (\lambda + \tau)}. \quad (V.)$$

VII. Also aus (V. VI.)

$$e \alpha : \alpha \beta = \sin \psi \sin (\lambda + \tau) : \sin \lambda \sin (\rho + \psi)$$

VIII. In dem Dreiecke  $G F m$  ist der Winkel  $\angle G F m = \angle A G F - \angle G h F = \psi - \tau$ .

Nun  $\sin F m G : F G = \sin F G m : F m$

$$F m = \frac{F G \sin (\rho + \psi)}{\sin (\rho + \tau)} \quad (IV.)$$

IX. Ferner  $\sin F m G : F G = \sin G F m : G m$

$$G m = \frac{F G \sin (\psi - \tau)}{\sin (\rho + \tau)} \quad (VIII.)$$

X.

X. Nun ist ferner in dem Dreiecke  $FAG$   
 $\sin FAG : FG = \sin AFG : AG$

$$AG = \frac{FG \sin (\lambda + \psi)}{\sin \lambda} \quad (\text{IV.})$$

XI. Und im Dreiecke  $AGE$

$$\sin AEG : AG = \sin GAE : EG$$

$$EG = \frac{AG \sin \tau}{\sin (\rho + \tau)}; \quad (\text{IV.})$$

$$= \frac{FG \sin (\lambda + \psi) \cdot \sin \tau}{\sin \lambda \sin (\rho + \tau)}; \quad (\text{X.})$$

XII. Mitbin (IX. XI.)

$$Em = EG + Gm \\ = \frac{FG}{\sin (\rho + \tau)} \left( \frac{\sin (\lambda + \psi) \sin \tau}{\sin \lambda} + \sin (\psi - \tau) \right)$$

XIII. Also (VIII. XII.)

$$Em : Fm = \frac{\sin (\lambda + \psi) \sin \tau}{\sin \lambda} + \sin (\psi - \tau) : \sin (\psi + \rho); \\ = \sin (\lambda + \psi) \sin \tau + \sin \lambda \sin (\psi - \tau) : \sin \lambda \sin (\psi + \rho)$$

XIV. Aber aus (Trig. S. XII.) ist

$$\sin (\psi - \tau) = \sin \psi \cos \tau - \sin \tau \cos \psi \\ \sin (\lambda + \psi) = \sin \lambda \cos \psi + \sin \psi \cos \lambda$$

XV.

XV. Diese Werthe in (XIII.) substituirt, geben demnach

$$\begin{aligned} E m : F m &= \sin \psi (\sin \tau \cos \lambda + \sin \lambda \cos \tau) : \sin (\psi + \rho) \\ &= \sin \psi \sin (\lambda + \tau) : \sin \lambda \sin (\psi + \rho) \end{aligned}$$

XVI. Hieraus erhält man endlich

$$E m : F m = e \alpha : \beta \alpha; \quad (XV. VII.)$$

Es ist mithin  $\beta e$  mit  $F E$  parallel (II.).

XVII. Es wird sich nun auch leicht erweisen lassen, daß  $\gamma f$  mit  $D E$  parallel seyn müsse. Denn wenn man sich durch  $\beta$ ,  $F$  die gerade Linie  $\beta L$  gedenkt, so erblickt, daß in Rücksicht des Punktes  $\gamma$ , die Linie  $\beta L$  das ist, was vorhin  $\alpha H$  in Rücksicht des Punktes  $\beta$  war. — Weil also eben erwiesen worden, daß  $\beta e$  oder  $\beta f$  mit  $E F$  parallel ist, so wird man völlig nach ähnlichen Schlüssen erweisen können, daß auch  $\gamma f$  mit  $D E$  parallel seyn müsse. Man darf nur überlegen, daß in dem Beweise für  $\gamma f$  die Linien  $\beta L$ ,  $E D$ ,  $E F$ ,  $\beta f$ , und die Vierecke  $\beta \gamma b f$ ,  $A E D F$  das sind, was im vorigen Beweise für  $\beta e$ , nach eben der Ordnung die Linien  $\alpha H$ ,  $G F$ ,  $E G$ ,  $\alpha e$ , und die Vierecke  $\alpha \beta e e$ ,  $A E F G$  waren. So wird man demnach auch  $\gamma f$  mit  $D E$  parallel finden.

Daraus würde nun weiter auch  $\delta g$  mit  $E G$  parallel bewiesen, vorausgesetzt, daß der Punkt  $g$  nicht

nicht zwischen C und D (wie hier der Fall ist), sondern in die Verlängerung von DC, zwischen C und a siele u. s. w.

Daß also diese Schlüsse so lange fortgesetzt werden können, bis man, wie hier bey g, unmittelbar auf den Umfang der Figur stößt.

### Geometrischer Beweis dieses Satzes.

Denen zu gefallen, die den eben geführten analytischen Beweis zu schwer finden mögten, und an dergleichen Betrachtungen nicht gewöhnt sind, will ich noch einen geometrischen beifügen.

1. Nachdem man  $\alpha e$  mit EG parallel gezogen hat, so sey nun auch  $ef$  mit EF gleichlaufend bis an die verlängerte FD, und ich werde erweisen, daß die Punkte e, f mit  $\beta$  in gerader Linie liegen müssen.

2. Es ist die ganze Figur ABCDEFGH  $\equiv \triangle AH\alpha$ , oder, wenn man A $\beta$  und H $\beta$  sich gezogen vorstellt (um die Figur nicht mit zu vielen Linien zu verwickeln, so ziehe ich A $\beta$  nicht wirklich aus),  $\equiv \triangle AH\beta$ .

3. Wenn man ferner durch  $\beta$  und F die gerade Linie  $\beta L$  zieht, so ist

$$\triangle AH\beta = \triangle AL\beta + \triangle HL\beta = ABDBFGH \quad (2)$$

4. Weil



4. — Weil Ba mit AC, ab mit AD, bβ mit AF parallel sind, so hat man auch die Figur  $ABCDL = \triangle AL\beta$  (§. 296.).

5. Also aus (3)

$$ABCDL = \triangle AL\beta = \triangle HL\beta \text{ oder (4)}$$

$$ABCDL = \triangle HL\beta$$

d. i.

$$HGFL = \triangle HL\beta.$$

6. Man ziehe nun von e nach E eine gerade Linie, so ist hier das Viereck  $EHGe = \triangle EHe$  (weil nemlich  $ae$  mit  $EG$  parallel, und folglich  $\triangle EGe = \triangle EG\alpha$ , mithin  $\triangle EGe + \triangle EGH = \triangle EG\alpha + \triangle EGH$ ),  $= \triangle EH\beta$ .

7. Oder  $ELFe + HGFL = \triangle EL\beta + \triangle HL\beta$ ,  
d. i.  $ELFe = \triangle EL\beta$  (5).

8. Oder  $\triangle ELF + \triangle EFe = \triangle ELF + \triangle EF\beta$ ,

d. h.

$$\triangle EFe = \triangle EF\beta.$$

9. Nun ist ef mit EF parallel (1) mithin

$$\triangle EFf = \triangle EFe.$$

10. Folglich (9. 8.)

$$\triangle EFf = \triangle EFe = \triangle EF\beta.$$

11. Da diese Dreiecke einerley Grundlinie  $EF$  haben, und einander gleich sind, so müssen ihre Spitzen  $\beta$ ,  $e$ ,  $f$  in einer einzigen geraden Linie liegen, und weil  $ef$  mit  $EF$  parallel ist (1), so liegt  $\beta$  in der Verlängerung dieser Parallele  $Le$ , oder wenn man durch  $\beta$  und  $e$  eine gerade Linie ziehet, so muß diese mit  $EF$  parallel seyn.

12. Auf eine ähnliche Art würde man auch erweisen, daß die gerade Linie  $\gamma fg$  mit  $ED$  parallel seyn muß u. s. w.

Diese merkwürdige Eigenschaft der Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  u. s. w. führt nun auf eine sehr leichte Auflösung folgender Aufgabe.

S. 323. Aufgabe. Ueber der Linie  $AH$  besinde sich eine Figur  $ABCD FGH$ , man soll mittelst  $GE$ , ein Stück  $g D F G H E$  von der ganzen Figur abschneiden, welches sich gegen die Figur verhalte, wie  $HE : HA$ .

Aufl. I. Man verwandele nach (S. 296.) die ganze Figur, wie in voriger Aufgabe, in den Triangel  $AH\alpha$ .

II. Man gedénke sich nun das Stück  $Eg D F G H$  auch in einen Triangel, dessen Grundlinie  $EH$  wäre, verwandelt.

Man

Man würde nemlich  $gf$  mit  $ED$ ,  $fe$  mit  $EF$ ,  $ea$  mit  $EG$  nach der Ordnung parallel ziehen, und so für das erwähnte Stück das Dreieck  $EHa$  bekommen.

III. So wird man nun leicht umgekehrt sehen, daß man den Punkt  $g$ , durch welchen die Theilungslinie  $gE$  gehen würde, dadurch fände, daß man  $a$  mit  $EG$ ;  $e$  mit  $EF$ , und  $f$  mit  $ED$  parallel zöge. — Die Parallelen nemlich so lange fortsetzte, bis man, wie bey  $g$ , unmittelbar auf den Umfang der Figur stiesse.

IV. Da aber das Ziehen der Parallelen etwas beschwerlich ist, so kann man, vermöge der im vorigen Lehrsatze bewiesenen Eigenschaft der Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  u. s. w., kürzer auf folgende Art verfahren.

Man ziehe erstlich  $ae$  mit  $EG$  parallel. — Nun aber, durch  $\beta$  und  $e$ , die gerade Linie  $\beta f$ , bis an die Verlängerung von  $FD$ , hierauf durch  $\gamma$  und ferner die gerade Linie  $\gamma g$ , bis an die Verlängerung von  $DC$  u. s. w. Dies Verfahren setze man so lange fort, bis man, wie hier schon bey  $g$  geschieht, unmittelbar auf den Umfang der Figur kommt, so wird  $Eg$  die gesuchte Theilungslinie seyn.

Zus. I. Es erhellet, daß man solchergestalt mit äußerster Bequemlichkeit, durch Hülfe  
der

der Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  u. s. w. (S. 323.), die Figur in so viel gleiche Theile theilen kann, als man verlangt. Denn das Verhältniß  $EH:HA$  kann seyn, welches man will.

Zus. II. Wäre der Inhalt des Stückes  $EgHG = p$ , der ganzen Figur  $= P$ , so müßte man  $EH:HA = p:P$  machen, welches sich allemal durch den verjüngten Maasstab bewerkstelligen läßt.

Zus. III. Die Theilungslinien; wie  $gE$ , stoßen solchergestalt alle an die gegebene Seite  $AH$  der Figur, und so ist die Aufgabe (S. 314.) durch bloße Zeichnung bewerkstelligt.

### Anmerkung.

über die Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  u. s. w., wenn die Figur sehr einwärts gehende Winkel hat.

S. 324. In diesem Falle können nach (S. 296.) die Linien, wie  $Ba$ ,  $ab$ ,  $bo$ , in deren Verlängerungen die Punkte  $\delta$ ,  $\gamma$  u. s. w. liegen, unterweilen entweder gar nicht in die verlängerten Seiten  $DC$ ,  $FD$  u. s. w. einschneiden, oder die Punkte  $a$ ,  $b$ ,  $c$  u. s. w. können so weit außerhalb der Figur fallen, daß die Figur selbst nach (S. 296.) gar nicht in ein Dreieck verwandelt werden könnte, sondern die Ver-

wande

Wandlung nach (§. 297.) vorgenommen werden müßte, in welchem Falle aber offenbar auch die Punkte  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  unbestimmt bleiben. Um sie aber dennoch zu finden, und die Figur nach Verhältnissen, die man längst  $HA$  abgetragen hat, beurtheilen zu können, so verfähre man auf folgende Art.

Man nehme innerhalb  $AH$  einen Punkt  $E$  nach Gefallen. — Da nun das Dreieck  $AH\alpha$ , mithin auch der Punkt  $\alpha$ , gefunden wird, man mag die Verwandlung nach (§. 296.), oder nach (§. 297.) vornehmen, so ziehe man durch  $\alpha$  mit  $EG$  eine Parallele  $\alpha e$ , bis an die verlängerte Seite  $GF$ ; durch  $e$  mit  $EF$  wieder eine Parallele  $ef$ , bis an die verlängerte Seite  $FD$ ; verlängere hierauf  $ef$  bis an  $\alpha n$ , so findet sich der Punkt  $\beta$ . Eben so der Punkt  $\gamma$ , wenn man durch  $f$  mit  $ED$  eine Parallele  $fg$  zieht, und sie aufwärts verlängert u. s. w. Den Punkt  $\delta$  würde man aber jetzt nicht finden, weil man bey  $g$  schon auf den Umfang der Figur gekommen ist.

Um ihn zu bestimmen, muß man einen andern Punkt  $X$ , der näher bey  $A$  liegt, als der zuerst angenommene  $E$ , zu Hülfe nehmen, wobei man denn nur in Ueberlegung zu ziehen hat, daß eine gerade Linie, die man sich durch  $\gamma$  und  $D$  gezogen vorstellt, in Rücksicht des Punktes  $\delta$  und

und des Umfanges  $ABCD$ , eben das ist, was vorher die gerade Linie durch  $\alpha$  und  $G$ , in Absicht des Punktes  $\beta$ , und des Umfanges  $ABCD EFG$  war; Um also  $\delta$  zu bestimmen, so ziehe man jetzt durch  $\gamma$  mit  $X D$  eine Parallele, bis an die verlängerte Seite  $DC$ , wo sie bey  $p$  einschneide. Nun durch  $p$  eine Parallele mit  $XC$ , so wird sie in den Punkt  $\delta$  einschneiden. Auf diese Art kann man also durch willkürlich angenommene Punkte, wie  $X$  und  $E$ , die zur Theilung der Figur erforderlichen Punkte  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  u. s. w. finden, wenn man gleich die Verwandlung der Figur in ein Dreieck, nach (S. 297.), vorzunehmen genöthigt wäre.

S. 325. Aufgabe. Eine Figur  $ABCDE$  (Fig. LII.) so zu theilen, daß alle Theilungslinien nach einem willkürlichen, innerhalb der Figur liegenden Punkt  $F$  zulaufen.

Aufl. I. Man verwandele die Figur erst in ein Dreieck, dessen Spitze bey  $F$ , und die Grundlinie längst einer Seite der Figur, z. E. längst  $AE$ , falle.

II. Um dieses zu leisten, verlängere man vorher alle Seiten der Figur, ausser den beyden  $BC$ ,  $CD$ , die hter dem Punkte  $F$  gegenüber liegen.

III.

III. Mit  $F B$  ziehe man  $C b$ , und mit  $F A$  die Linie  $b c$  parallel.

IV. Ebenso mit  $F D$  die Parallele  $C d$ , und mit  $F E$  die Parallele  $d e$ , so wird das Dreieck  $c F e$  der vorgegebenen Figur gleich seyn, wie sich leicht aus dem bisherigen herleiten läßt.

V. Gesezt nun, von der Figur solle ein Stück abgeschnitten werden, welches sich zur ganzen Figur verhielte, wie  $p; P$ .

VI. Man suche zu  $P, p$ , und der Grundlinie  $c e$  des Dreiecks (IV.), eine vierte Proportional:linie, und trage sie auf  $c e$ , z. E. von  $A$  bis  $m$ , so wäre das Dreieck  $A F m$  dem von der Figur abzuschneidenden Stücke gleich.

VII. Von diesem Dreiecke liegt aber ein Stück  $E n m$  außerhalb der Figur.

Um es in die Figur hinein zu bringen, so muß man, nach der bisher gelehrtten Methode, den Punkt  $m$  an den Umfang der Figur reduciren.

Man ziehe also mit  $F E$  durch  $m$  eine Parallele  $m r$  bis an die verlängerte  $E D$ , und durch  $r$  mit  $F D$  wieder eine Parallele  $r t$ . Weil hier  $r t$  unmittelbar an den Umfang der Figur stößt, so wird die gezogene  $F t$  das Stück  $A F t D E =$  dem Dreiecke  $A F m =$  dem gegebenen Inhalte (V.) abschneiden.

**Zus. I.** Wäre die vierte Proportional-  
linie (VI.) größer, als  $Ae$ , daß also  $m$   
über  $e$  hinausfallen würde, so muß man solche  
längst  $ce$  so tragen, wie  $qm$  anzeigt, und  
hierauf die Punkte  $q$  und  $m$  immer von einer  
verlängerten Seite auf die nächstfolgende reduc-  
ciren, wie in (VII.), bis man auf den Um-  
fang der Figur kommt.

**Zus. II.** Die bisherige Auflösung gilt  
auch, wenn die Figur einwärts gehende Wink-  
el hat. Nur muß man, im Falle die Ver-  
wandlung der Figur in ein Dreieck nach dem  
296sten §. nicht angieng, vorher nach (§. 297.)  
die einwärts gehenden Winkel weggeschafft  
haben.

**§. 326. Aufg.** Von einer Figur  
 $ABCDE$  u. s. w. (Fig. LIII. Tab. V.) ein  
beliebiges Stück abzuschneiden, oh-  
ne daß man nöthig hat, die ganze  
Figur selbst vorher in einen Trian-  
gel zu verwandeln.

**Aufl. I.** Der abzuschneidende Inhalt  
heiße  $p$ ; und man setze, der verjüngte Maas-  
stab, nach welchem die Figur auf dem Felde  
gezeichnet worden ist, sey gegeben. Dieses  
wird bei gegenwärtiger Aufgabe unumgänglich  
erfordert.

II. Man



II. Man setze, die Theilungslinie  $Ks$  solle durch den Punkt  $K$  der Seite  $AB$  gehen.

III. Man verwandele den gegebenen Inhalt  $p$  in ein Dreyeck, dessen Grundlinie  $= KB$ , und die Spitze längst der an  $KB$  zunächst liegenden Seite  $BC$  falle.

IV. Die Höhe dieses Dreyecks wäre also  $= \frac{2p}{KB}$ , wo man  $KB$  nach dem verjüngten Maasstabe (I.) gemessen haben muß.

V. Diese berechnete Höhe trage man senkrecht auf  $KB$  von  $B$  bis  $n$ , und ziehe  $nr$  parallel mit  $AB$  bis an die verlängerte  $BC$ , so wird das Dreyeck  $KBr$  den gegebenen Inhalt  $p$  haben.

VI. Von diesem Dreyecke liegt nun das Stück  $nrC$  außerhalb der Figur.

Um es in die Figur hinein zu bringen, so reducire man den Punkt  $r$  an den Umfang der Figur, indem man  $rt$  mit  $KC$ , und  $ts$  mit  $KD$  parallel ziehet, so ist, wenn man  $Ks$  ziehet, das Stück  $KsDCB =$  dem Dreyecke  $KrB =$  dem Inhalte  $p$ ; mithin  $Ks$  die gesuchte Theilungslinie.

Zus.

**Zus. I.** Man siehet leicht, daß der Punkt K nicht in der Seite AB zu liegen braucht. Er könnte nach Gefallen auch innerhalb der Figur angenommen werden, und so erhielte man die Theilung der Figur aus einem Punkte, der innerhalb der Figur läge.

### Anmerkung.

§. 327. Das bisherige wird zureichen, die gewöhnlichsten und brauchbarsten Fälle, welche in der Ausübung vorkommen können, sowohl durch Rechnung, als Zeichnung aufzulösen. Daß sich in der Theorie noch mancherley andere Bedingungen gedenken lassen, welche die Theilungslinien haben sollen, ist wohl offenbar. — Allein es würde wider meine Absicht seyn, mich auf solche Fälle einzulassen, und die Abhandlung über die Theilung der Figuren könnte leicht zu einem ganzen Buche anwachsen. Daher werde ich es bey dem bisherigen bewenden lassen, und hoffe übrigens, daß, wenn in der Ausübung auch einmal ein anderer Fall vorkäme, solcher doch nach den bisherigen Gründen und nach gehöriger Ueberlegung, sich ohne Schwierigkeit werde bewerkstelligen lassen.

Schriftsteller, die man über das bisherige sonst noch nachlesen kann, sind z. E.

F. Commandini tractatus de superficierum divisionibus.

Mayer's pr. Geometr. III. Tb.

U

Simon

Simon Stevin Geom. Præctique Lib. IV.

Clavii geometria pract, Lib. VI.

Ozanam Cours de mathématique Tom. III. pag. 33, von welcher Abhandlung auch eine deutsche Uebersetzung unter dem Titel: Anweisung, die geradlinigten Figuren nach einer gegebenen Verhältniß ohne Rechnung zu theilen, mit illustrierten Kupfern (Frankfurt und Leipzig 1776.), herausgekommen ist.

Mehres Waters Methode findet man auch in E. H. Wilkens Entscheidung der Gränzstreitigkeiten 2c. 2c. Halle 1757.

Im Vten Bande der Abhandl. der Bayerischen Acad. d. W. findet sich auch von Herrn Alb. Euler eine Abhandlung über Theilungen der Figuren.

Ferner über die Verwandlung derselben in J. H. Lamberts Beiträgen zur Math. II. Bd. — Wollimhaus Anweisung zu Felder- und Landtheilungen 2c. 2c. (Hannover u. Leipz. 1773.).

Auch in Hrn. G. K. Böhm's Anleitung zur Meßkunst auf dem Felde; In J. Karl Schulzens Taschenbuch zur gründlichen Anwendung der Meßkunst (Berl. 1782.) Bugge theo-

retisch practische Anl. zum Feldmessen, aus d. Dänischen von Ludolph Hermann Tobiesen. Altona 1798. und andern Schriften der practischen Geometrie findet man die Theilungen der Felder auseinander gesetzt.

Ich werde nun im nächstfolgenden Kapitel einige Fragen auflösen, die bey Landvertauschungen, Repartirungen u. dgl. vorkommen können; und deren Zusammenhang mit dem bisherigen gezeigt werden muß.

---

## XXX. Kapitel.

Anwendung der bisher beigebrachten Theilungsmethoden auf mancherley im gemeinen Leben vorkommende Fälle.

### S. 328. Aufg.

Ein Grundstück, dessen Güte durch: aus einerley ist,  $ABCDEF$  (Fig. LIV.) gehört mehreren Interessenten. Diese werden unter einander eins, ihre in dem Grundstück zerstreut liegenden Antheile dergestalt gegen einander zu vertauschen, daß ein jeder das seinige besammen erhält.

Aufl. I. Gesezt, die Stücke  $m$  und  $p$  gehörten der Person  $A$ ,  $n$  und  $q$  dem Besitzer  $B$ , und  $o$  der Person  $C$ . Die Fläche eines jeden Stückes in Morgen, oder Quadratruthen u. dgl. wird als bekannt zum voraus gesetzt.

II. Man vermesse die Figur  $ABCDEF$ , und entwerfe sie nach einem nicht gar zu kleinen Maasstabe auf dem Papiere.

III.

III. Nachdem man die Richtung  $\mu \nu$  festgesetzt hat, mit welcher die neuen Theilungslinien parallel gehen sollen (oder wie auch sonst die Bedingungen der Theilungslinien beschaffen seyn mögen), so theile man die Figur auf dem Papiere den erwähnten Bedingungen gemäß, dergestalt, daß das Stück  $\alpha A B C \beta = m + p$ ;  $\alpha \beta \gamma \delta = n + q$ , und folglich von selbst  $\gamma \delta F D = o$  werde.

So werden nun die Antheile eines jeden Interessenten nicht mehr in dem Grundstücke zerstreut, sondern verlangtermaßen beisammen liegen.

IV. Die Theilungspunkte  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , die man nun auf dem Papiere gefunden hat, müssen auf das Feld abgetragen werden.

Man messe die Weiten  $A \alpha, A \gamma, C \beta, C \delta$  auf dem Papiere, und trage sie auf die Linien  $A E, C D$  der Figur auf dem Felde; so werden sich auf dem Felde die Punkte  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  ergeben, durch welche die Scheidungen der einzelnen Stücke gehen; die man demnächst gehörigermaßen verpfählen kann.

V. Anmerkung. Wenn der Umfang des Grundstückes  $A B C D E F$  keine kenntlichen Ecken hat; so muß man in die Punkte  $A, B, C$  u. s. w. bei der Vermessung des Umfanges des Grundstückes, Pfähle einschlagen, und solche stehen

stehen lassen, bis die Theilung auf dem Papiere geschehen ist, damit man die auf dem Riße gefundenen Theilungspunkte  $\alpha$ ,  $\beta$  u. s. w. auf dem Felde gehörigermassen nach (IV.) bestimmen könne.

VI. Wäre der Umfang krummlinigt, so würde man die Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  auf dem Felde folgendergestalt bestimmen müssen. Man ziehe auf dem Riße eine gerade Linie von B nach A, und von B nach  $\alpha$ , trage den Winkel  $AB\alpha$  auf den Messtisch, und hierauf den Messtisch über B, so wird man auf dem Felde an die Linie BA, den Winkel  $AB\alpha$  tragen, und folchergestalt längst B $\alpha$ , am Umfange der Figur den Punkt  $\alpha$  bestimmen können. Auf eine ähnliche Art die übrigen Punkte  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ .

VII. Liegen die Grundstücke m, n, o, p alle in einer Horizontalebene, oder in einer Ebene, welche nicht viel von einer horizontalen abweicht, so hat das gehörige Abtragen der Theilungslinien  $\alpha\beta$ ,  $\gamma\delta$ , von dem Grundriße auf das Feld, keine besondere Schwierigkeit.

Liegen aber die Grundstücke an einem Berge, so ist das Abtragen der Theilungslinien von dem Grundriße (als einer horizontalen Projection der an der Anhöhe liegenden Grundstücke (S. 4—9)), schon etwas mühsamer.

In dem Grundriße hat man z. B. die beiden Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$  oder die Theilungslinie  $\alpha\beta$ . Durch die ihr entsprechende auf dem Felde, gedachte man sich eine Verticalebene, so schneidet diese die zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  befindliche Bergfläche in einer krummen Linie, welche denn als Theilungslinie auf der gedachten Bergfläche abgesteckt werden muß.

Man muß also auf dieser Bergfläche ein paar Punkte abstecken, welche lothrecht über die Punkte  $\alpha$  und  $\beta$  in der Horizontalprojection zu liegen kommen.

Um nun z. B. den Punkt auf der Anhöhe A E zu finden, welcher dem  $\alpha$  im Grundriße entspricht, so muß man ohngefähr den Neigungswinkel der Linie A E auf der Bergfläche gegen die Horizontalebene wissen, und dann längst A E auf der Anhöhe, eine Weite von A angerechnet abstecken, welche im Verhältniß der Secante jenes Neigungswinkels zum Radius, größer als das A  $\alpha$  im Grundriße ist, hierauf am Endpunkt jener Weite einen Stab einstecken, welcher denn lothrecht über  $\alpha$  sich befinden wird.

Dies Verfahren ist jedoch nur brauchbar, wenn A E auf dem Felde nicht viel von einer geraden Linie abweicht.



Sind aber zwischen A und E vielerley Erhöhungen und Vertiefungen, so verfährt man ebenfalls am besten nach (VI.). Man trägt nemlich den Meßtisch, oder noch besser einen Winkelmesser mit einem Kippfernrohre an den Standpunkt B, steckt zwischen B und A einen Stab in die Verticalebene BA ab (§. 32), nach welchem man von B visire, um auf dem horizontal gestellten Werkzeuge erstlich die Richtung BA zu erhalten, wenn man etwa nicht geradezu von B nach A visiren könnte. Dann nimmt man auf dem Werkzeuge den im Grundriße gefundenen horizontalen Winkel  $AB\alpha$ , so erhält man die zu visirende Richtung  $B\alpha$ , längst deren man denn Stäbe über die Bergfläche abstecken läßt, welches nicht schwer zu bewerkstelligen ist, wenn die Dioptern des zum Meßtische gehörigen Diopterlineals hinlänglich hoch sind, oder das Kippfernrohr an den Winkelmesser angewandt wird, um nur erstlich einige Stäbe in die Richtung  $B\alpha$  zu erhalten, mit denen sodann nach (§. 32) noch andere in eine Verticalebene abgesteckt werden, bis man endlich bis an A E gelangt, wo der letzte abzusteckende Stab  $\alpha$ , den Anfangspunkt der Theilungslinie  $\alpha\beta$  auf der Bergfläche anlegt. Auf eine ähnliche Weise kann man z. B. durch Benützung des im Grundriße zu messenden Winkels  $DEF$ , den Punkt  $\beta$  auf der Anhöhe be-

bestimmen. Dann werden zwischen  $\alpha$ ,  $\beta$  durch Benützung des Verfahrens (S. 32) die erforderlichen Gränzpfähle, oder Gränzsteine eingesetzt.

Wer überhaupt alles bisherige schon gehörig inne hat, dem werden sich in solchen Fällen, wo Linien von einem Grundrisse auf eine bergigte Fläche abzutragen sind, leicht noch andere Mittel darbieten, solche Aufgaben mit einer für die Ausübung hinlänglichen Genauigkeit zu bewerkstelligen.

S. 329. Aufgabe.  $m$  und  $n$  (Fig. LV.) sind zwei Stücke Feldes, von unterschiedener Güte —  $m$  gehört der Person A, und  $n$  der Person B. Beide wollen einen Tausch miteinander treffen; dergestalt, daß A den Theil  $abcd$  seines Feldes  $m$ , gegen ein gewisses Stück des Feldes  $n$ , an die Person B überlassen will. — Es fragt sich, wie viel die Person B dagegen an A abtreten muß.

Aufl. I. Es verhalte sich die Güte des Grundstücks  $m$  zur Güte von  $n$ , z. B. wie  $4:5$ , d. h. 5 Morgen des Feldes  $m$  hätten so viel Werth, als 4 Morgen von  $n$ .

II. Es wolle nun A das Stück  $abcd$  an B abtreten. Der Inhalt dieses Stückes betrage z. E. 460 Quadratruthen. — Wie viel Quadratruthen wird A dagegen von dem Felde  $n$  bekommen.

III. Man schließe nach der Regel betri

$$5 \text{ Morgen} : 4 \text{ M.} = 460 : x$$

so wird  $x = 368$  Qu. R. das, was A von dem Felde  $n$  bekommt — welches also durch eine Linie  $vr$ , deren Bedingung bekannt seyn muß, von dem Felde  $n$  abgeschnitten wird.

§. 330. Aufg. Durch eine Flur von Aeckern  $ABCD$  (Fig. LVI.) soll eine Chaussee  $mxyzn$  geführt werden. — Die erste Person A verliert dadurch von ihrem Acker den Theil  $x$ , die andere B den Theil  $y$ , dritte C den Theil  $z$ . Zur Entschädigung will man ein anderes Stück Landes  $CEFD$  unter diese drei Personen theilen, wie viel wird jede Person bekommen.

Aufsl. I. Die Fläche des Stückes  $CEFD$  heiße  $F$ ; so wird

A von dem Inhalte F bekommen  $\frac{x}{x+y+z} \cdot F$

B — — —  $\frac{y}{x+y+z} \cdot F$

C — — —  $\frac{z}{x+y+z} \cdot F$

wie aus der Gesellschafts-Rechnung klar ist.

Die Flächen der Stücke  $x, y, z$  müssen hiebei als bekannt angenommen werden.

Wären die Stücke  $x, y, z$  nicht durchaus von einerley Güte, sondern verhielten sich in Absicht ihrer Benutzung gegen einander wie  $\mu : \nu : \rho$ , so muß man in obigen Formeln statt  $x, y, z$ , setzen:  $\mu \cdot x; \nu \cdot y; \rho \cdot z$ .

§. 331. Aufgabe. A und B (Fig. LVII.) sind zwey Bauernhöfe; die zu A gehörige Länderey abcd liegt unmittelbar hinter beyden Höfen A und B, und hinter abcd liegt die zu B gehörige Länderey aefb. —

Beide wollen, um Streitigkeiten wegen der Ausfarth zu vermeiden, das ganze Stück cefd dergestalt theilen, daß ein jeder seinen Antheil gleich unmittelbar hinter seinem

nem Hofe bekomme, Wie wird die Theilungslinie zu führen seyn, daß keinem von beiden Interessenten zu nahe geschehe?

Aufl. Man siehet leicht, daß hier die ganze Figur  $cefd$  aus einem Punkt  $F$ , der zwischen beiden Höfen  $A$  und  $B$  liegt, dergestalt getheilt werden müsse, daß das Stück  $cFen = abcd$ , und  $Fnfd = efab$  werde. Sind nun beide Stücke  $abcd$  und  $efab$  von gleicher Güte, so wird die Theilungslinie  $Fn$  nur sogleich nach dem gegebenen Nuthengehalt der Stücke  $cFen = abcd$ ,  $Fnfd = efab$  bestimmt, und die Theilungslinie  $Fn$  wird immer eine einzige gerade Linie.

Sind aber beide Ländereien von ungleicher Güte, d. h. die Benutzungen von zwei gleichen Flächen beider Grundstücke verhielten sich wie  $n : m$ , so wird nothwendig ein Tausch vorgenommen werden müssen, wenn der Aufgabe ein Gemüge geschehen soll, und die Theilungslinie wird meistens eine gebrochene Linie werden, wenigstens wenn sie gerade seyn sollte, so gehören algebräische Kenntnisse zu deren Bestimmung, die ich bey vielen meiner Leser nicht voraussetzen darf.

Man

Man setze also, die Fläche  $abcd$  halte  $p$  Quadratrußen, und  $aefb$ ,  $\pi$  Qu. R.

$abcd$  sey gutes Land,  $aefb$  schlechteres.

Man ziehe aus  $F$  eine willkürliche gerade Linie  $Fs$  bis an die Gränze  $ab$ , und berechne das Stück  $Fsbd$  des guten Landes. Die Fläche davon heißt  $k$ .

Man berechne ferner, was das ganze schlechte Land  $aefb$  an guten beträgt.

Da die Güte von  $abcd$  zur Güte von  $aefb = n:m$ , und der Inhalt des schlechten Landes  $aefb = \pi$ ; so wird die Fläche  $\pi$  an guten Lande betragen  $\frac{m}{n} \pi$

Fände sich nun z. E., daß das Stück  $Fsbd$ , oder  $k = \frac{m}{n} \pi$  wäre; so würde  $Fs$  so gleich die gesuchte Theilungslinie seyn.

Nemlich zum Bauerhose  $B$  käme das Stück  $Fsbd$  guten Landes, und  $A$  bekäme dagegen zu dem Stücke  $asFc$  das schlechte Land  $aefb$ , welches vorher zu  $B$  gehörte.

Fände sich aber  $k$  größer, als  $\frac{m}{n} \pi$ ; so muß man von  $Fsbd$  einen Triangel, oder ein Stück

Stück Fläche  $Fst$  abschneiden, dessen Inhalt  $= k - \frac{m}{n} \pi$ , und so wird  $Ftb$  die gemeinschaftliche Gränze der zu beyden Bauerhöfen gehörigen Länderehen. A nemlich bekäme  $cefbtFc$ , und B das Stück  $Ftb d$ .

Für  $k$  kleiner als  $\frac{m}{n} \pi$ , müßte man an  $Fs$  ein Stück  $Fsr$  setzen, dessen Fläche  $= \frac{m}{n} \pi - k$ , so würde  $Frb$  die gemeinschaftliche Gränze, und A erhielte  $cefb r Fc$ ; B hingegen  $Frb d$ .

In allen drey Fällen könnte also jeder Interessent gleich unmittelbar von seinem Hofe auf sein Land, vermittelst der gemeinschaftlichen Ausfahrt  $Fs$ ,  $Ft$ ,  $Fr$ , gelangen.

Zus. Wollte A an B nur eine gewisse bestimmte Größe  $= k$  von dem guten Lande abtreten, so darf man nicht, wie vorhin,  $Fs$  willkürlich annehmen, sondern von  $abcd$  muß man das Stück  $Fs b d$  dergestalt abschneiden, daß der Inhalt davon der erwähnten Größe  $k$  gleich ist.

Alsdann aber, wenn sich z. E.  $k$  kleiner, als  $\frac{m}{n} \pi$  fände, müßte man, weil von dem  
guten

guten Lande nichts mehr zu  $F s b d$ , oder zu  $k$  genommen werden darf, an  $s b$  ein Stück  $s p b$  schlechten Landes setzen, dessen Werth dem Werthe von  $\frac{m}{n} \pi - k$  gleich käme.

Die Größe  $\frac{m}{n} \pi - k$  wird aber an schlechten Lande betragen  $\frac{n}{m} \left( \frac{m}{n} \pi - k \right) = \pi - \frac{n}{m} k$ ; so viel wird also das Stück  $s p b$  schlechten Landes Inhalt haben müssen — und die gemeinschaftliche Gränze der zu  $A$  und  $B$  gehörigen Länder reyen würde nun  $F s p$ .

So wird auf eine ähnliche Art der Fall zu entscheiden seyn, wenn  $k$  größer als  $\frac{m}{n} \pi$  wäre.

Anmerkung. Da das Feld  $a e f b$ , nebst der alten Gränze  $a b$ , vorher aufgenommen seyn muß, ehe man die Lage der neuen Gränzen  $F s b$ ,  $F s p$  u. s. w. für jeden Fall bestimmen kann, und folglich auch der verjüngte Maasstab der Figur bekannt seyn wird, so ließe sich mit Vortheil die Aufgabe des 325ten S. hier anwenden. Indessen werden es die Umstände ergeben, in wie ferne sich auch andere Mes-



Methoden des vorhergehenden Kapitels in Anwendung bringen ließen.

§. 332. Aufgabe. Ein Stück Holz, dessen Inhalt  $= P$ , soll dreien Dörfern A, B, C zugemessen werden, dergestalt, daß A zweimal so viel bekomme als B, und C fünfmal so viel als B. — Wie viel wird jedes Dorf bekommen?

Aufl. Der Antheil des Dorfes A heiße  $x$   
 so ist der Antheil des Dorfes B  $= \frac{1}{2}x = y$   
 — — — — — C  $= \frac{5}{2}x = z$ .

Also muß seyn  $x + \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}x = P$ ; oder  
 $4x = P$

folglich  $x = \frac{1}{4}P$ ; mithin  $y = \frac{1}{8}P$ , und  $z = \frac{5}{8}P$ .

Da solchergestalt der Ruchengehalt des Antheils eines jeden Dorfes bekannt ist, so kann nun einem jeden das seinige zugemessen, und nach der festgesetzten Lage der Theilungslinien angewiesen werden.

Anmerkung. Da dergleichen Aufgaben, wo der Antheil eines jeden Interessenten vorher nach gewissen Bedingungen berechnet wird, ehe man an die Theilung selbst schreitet, sich in großer Menge gedenken lassen, so würde  
 es

es überflüssig seyn, mehrere Fälle, weil sie sich leicht durch etwas Buchstabenrechnung bewerkstelligen lassen, hier auseinander zu setzen. Ich werde also nur noch folgende Aufgabe, ihrer häufigen Anwendung wegen, hier auflösen.

S. 333. Aufg. AD (Fig. LVIII.)  
 sey ein Grundstück, welches aus verschiedenen Theilen Amn, mnop, opD bestehe, deren Güte sich so gegen einander verhalte, daß der Werth eines Morgens auf Amn  $= f$ , eines Morgens auf mnop  $= g$ , auf opD  $= h$ . Das Stück Amn selbst halte nun F. Morgens; mnop  $= G$  Morgens; opD  $= H$  Morgens. Das ganze Grundstück soll unter Interessenten A, B, C dergestalt vertheilet werden, daß die Antheile derselben sich gegen einander, in Rücksicht ihres Werthes, verhalten, wie L, M, N.

Aufl. I. Man suche erst den Werth des ganzen Grundstücks AD.

Weil ein Morgen auf Amn n werth ist  $= f$ , und Amn n, F Morgens hält, so ist der ganze Werth von Amn  $= F, f$ . Eben so der Werth von mnop  $= G, g$ ; von opD  $= H, h$ .

Also der sämmtliche Werth des Grundstücks  
 $= F \cdot f + G \cdot g + H \cdot h = W.$

II. Dieser Werth soll nun in Theile  $x, y, z$  getheilet werden, die sich gegen einander verhalten, wie  $L, M, N$ .

III. Dithin wird der Werth des Anttheils  
 des ersten Interessenten  $A = \frac{L}{L+M+N} \cdot W = x$

— zweyten —  $B = \frac{M}{L+M+N} \cdot W = y$

— dritten —  $C = \frac{N}{L+M+N} \cdot W = z$

wie aus der Gesellschaftsrechnung klar ist.

IV. Gesezt nun, der Interessenten  $A, B, C$  ihre Anttheile sollten nach der Ordnung in dem Grundstück von  $A$  nach  $D$  zu liegen kommen, wie man solches etwa durch eine Verloosung ausgemacht haben könnte.

Man vergleiche also den Werth  $F \cdot f$  des ersten Stücks  $A m n$  (I.) sogleich mit dem Werthe desjenigen, was  $A$  bekommt, d. h. mit  $x$  (III.).

Fände sich z. E.  $F : f = x$ , so bekäme also der erste Interessent  $A$  sogleich das ganze Stück  $A m n$ .

Wäre

Wäre aber  $F \cdot f$  kleiner als  $x$ , so muß man zu dem Stücke  $A m n$ , noch einen Theil aus dem folgenden Stücke  $m n o p$  hinzusetzen.

Man nenne den Inhalt dieses Theiles  $= \lambda$ .

Der Werth desselben wäre  $= g \cdot \lambda$ .

Dieses mit dem Werthe von  $A m n$  zusammen genommen, muß also  $= x$  seyn; d. h.

$$F \cdot f + g \cdot \lambda = x; \text{ mithin } \lambda = \frac{x - F \cdot f}{g}$$

Man setze also an  $m n$  ein Stück Fläche  $m n p r$ , dessen Inhalt  $= \frac{x - F \cdot f}{g}$ ; so bekommt der Interessent  $A$  das Stück  $A p r$ , dessen Werth, wie verlangt worden  $= x$  (III.).

V. Man siehet leicht, wie zu verfahren wäre, wenn sich  $F \cdot f$  größer, als  $x$  fände. — Auch wie man auf eine ähnliche Art an  $p r$  den Antheil des zweiten Interessenten setzen würde.

VI. Es könnte sich eräugnen, daß nicht nur, wie in (IV.), der Werth des Stücks  $A m n$ , sondern selbst der von  $A o p$ , oder von  $A m n + m n o p$ , noch kleiner, als  $x$  bliebe. —

D. h. daß  $F \cdot f + G \cdot g$  (I.)<sup>1</sup> kleiner als  $x$  wäre. — In diesem Falle müßte man also, von dem Stücke  $o p D$  noch einen Theil zu  $A o p$

nehmen, um den Antheil des Interessenten A zu bekommen; Nennen wir den aus  $o p D \equiv H$  noch zu  $A o p$  hinzu zu setzenden Theil jetzt  $\equiv \lambda'$ ; so ist dessen Werth  $\equiv \lambda' \cdot h$ ; und es muß nun seyn

$$F \cdot f + G \cdot g + \lambda' \cdot h = x;$$

$$\text{d. h. } \lambda' = \frac{x - F \cdot f - G \cdot g}{h},$$

welches das Stück Fläche gäbe, das man noch an  $o p$  setzen müßte u. s. w.

VII. Wenn es die Bedingung mit sich brächte, daß ein jeder Interessent von allen 3 Stücken  $A m n$ ,  $m n o p$ ,  $o p D$  etwas bekommen sollte, so setze man, A solle von  $A m n$  den Theil  $\mu$ , von  $m n o p$  den Theil  $\nu$ , und von  $o p D$  den Theil  $\rho$  bekommen; der Werth dieser Theile zusammen genommen betrüge  $f \cdot \mu + g \cdot \nu + h \cdot \rho$ .

Da dieses dem Werthe  $x$  in (III.) gleich seyn soll, so bekommt man

$$\frac{L}{L + M + N} \cdot W = f \mu + g \nu + h \rho, \text{ oder}$$

$$\frac{L}{L + M + N} \cdot F f + \frac{L}{L + M + N} \cdot G g + \frac{L}{L + M + N} \cdot H h = \\ = \mu \cdot f + \nu \cdot g + \rho \cdot h.$$

Also muß sein

$$\mu = \frac{L}{L+M+N} \cdot F; \nu = \frac{L}{L+M+N} \cdot G; \rho = \frac{L}{L+M+N} \cdot H$$

so viel muß man also dem ersten Interessenten aus jedem Stücke zuessen.

Man mache also das Stück  $ik = \mu$ ;  $mk = \nu$ ;  $ok = \rho$ ; so wird durch  $ikt$  der Antheil des ersten Interessenten abgeschnitten seyn,

Und so kann man auf eine ähnliche Art für die übrigen Interessenten verfahren.

#### Anmerkung.

S. 334. Es kann vorkommen, daß die Verhältnisse der Antheile eines jeden Interessenten, oder die Größen  $L$ ,  $M$ ,  $N$ , selbst erst nach gewissen Bedingungen berechnet werden müssen. — Um dieses zu erläutern, und zugleich ein Beispiel zur vorigen Aufgabe beizubringen, so will ich sehen, das Grundstück  $AD$  sey bisher eine Kuppelhute gewesen, welche mehrere Dorfschaften  $A$ ,  $B$ ,  $C$  mit verschiedenen Arten Viehes zu verschiedenen Jahreszeiten betrieben haben; Man wolle nun die Kuppelhute abschaffen, und einer jeden Dorfschaft von dem ganzen

zen Grundstücke so viel zumessen, als dem Nutzen proportional wäre, den jede jährlich, von der Kuppelhute gehabt hätte. Hier werden also die Verhältnisse L, M, N, erst diesem Nutzen gemäß, besonders berechnet werden müssen,

I. Man setze also, die drei Dörfer hätten die Hute mit Schaafen, Schweinen und Kühen bekleben, und zwar

A mit A Schaafen; B Schweinen; C Kühen

B	—	a	—	—	b	—	—	c	—
C	—	$\alpha$	—	—	$\beta$	—	—	$\gamma$	—

II. Man nehme ferner an, das Verhältniß des nöthigen Futters für ein Schaafe = k; für ein Schwein = l; für ein Stück Hornvieh = m;

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Verhältnisse k, l, m, ohngefähr wie 1, 2, 5 sind. — Für jeden Ort müssen freylich besondere Erfahrungen über das Verhältniß des Viehfresses angestellt werden — wenn man solches genauer haben will.

III. Solchergestalt ist der Nutzen, den jedes Dorf, nach Verhältniß seines Viehstammes, von der Kuppelhute hatte;

Für

$$\text{Für } A = k \cdot A + l \cdot B + m \cdot C;$$

$$— B = k \cdot a + l \cdot b + m \cdot c;$$

$$— C = k \cdot \alpha + l \cdot \beta + m \cdot \gamma;$$

IV. Weil aber noch der Umstand hinzu kommt, daß alle drei Dörfer die Hute nicht zu einerley Jahreszeit benüßet haben, sondern A u. C. in den Sommermonaten, B und C wieder zu andern Zeiten gehütet haben, da folglich nicht jede Dorfschaft die Hute gleich brauchbar angetroffen hat, so sey überhaupt zu der Jahreszeit, da A hütete, die mittlere Güte der ganzen Hütung = E, und A habe solche e Monate hindurch betrieben. — Wenn nun E', e' für das Dorf B, und E'', e'' für C, ähnliche Dinge bedeuten, so ist die Nutzung der Kuppelhute, in Rücksicht der Zeiten, da sie betrieben worden,

$$\text{für } A = E e$$

$$— B = E' e'$$

$$— C = E'' e''$$

V. Mit hin die Nutzung der Hute in Rücksicht des Viehstammes und der Zeiten, da sie betrieben worden, in zusammengesetzter Verhältniß

$$\text{für } A = E e \cdot (k A + l B + m C)$$

$$— B = E' e' \cdot (k a + l b + m c)$$

$$— C = E'' e'' \cdot (k \alpha + l \beta + m \gamma).$$

Nach



Nach diesen Verhältnissen soll also die ganze Hütung unter die Dorfschaften vertheilt werden.

Daher sind diese Größen das, was wir im vorigen S. unter L, M, N verstanden haben, und die übrige Rechnung kann nun nach der dortigen Anweisung ohne Mühe bewerkstelliget werden.

#### VI. Exempel. Gesezt

für A sey  $A = 2000$ ;  $B = 400$ ;  $C = 200$

B : : a = 2500; b = 600; c = 100

C : :  $\alpha = 3000$ ;  $\beta = 300$ ;  $\gamma = 500$

Nähme man nun  $k : l : m = 1 : 2 : 5$ , und setze ferner, A habe die Hütung in den ersten drei Sommermonaten, B in den folgenden drei Monaten, und C während des Vierteljahres nach Michaelis, betrieben, und nähme aus Erfahrungen als bekannt an, die mittlere Güte der ganzen Hütung verhalte sich in diesen verschiedenen Jahreszeiten  $= 3 : 2 : 1$ ; so hätte man ferner  $e = e' = e'' = 3$  Monaten;  $E = 3$ ;  $E' = 2$ ;  $E'' = 1$ , und es würde nach (V.)

$L = 11400$ ;  $M = 8400$ ;  $N = 6100$

oder diese Verhältnisse verkürzt;

$L = 114$ ;  $M = 84$ ;  $N = 61$ .

VII. Es sey nun das Stück A m n der Hütung  $\equiv 20$  Morgen  $\equiv F$ ; m n o p  $\equiv G \equiv 30$  Morgen; o p D  $\equiv H \equiv 10$  Morgen, die besondere Güte dieser drei Stücke nach der Ordnung  $f \equiv 1$ ;  $g \equiv 3$ ;  $h \equiv \frac{1}{2}$ , so erhält man W im vorigen S. (I.)  $\equiv 115$  und

$$x = \frac{114}{259} \cdot 115 \equiv 50, 60.$$

$$y = \frac{84}{259} \cdot 115 \equiv 37, 20.$$

$$z = \frac{61}{259} \cdot 115 \equiv 27, 10.$$

Nun ist der Werth des Stückes A m n  $\equiv F \cdot f \equiv 20$ ; dieses mit  $x \equiv 50, 6$  verglichen, giebt  $x$  größer als  $F \cdot f$ ; aber kleiner als  $F \cdot f + G \cdot g \equiv 20 + 90 \equiv 110$ . mithin wird die Theilungslinie p r in das Stück m n o p, dessen Güte  $\equiv g \equiv 3$ , fallen, und der Inhalt des an m n zu sehenden Stückes

$$\text{wird } m p n r \equiv \lambda \equiv \frac{x - F \cdot f}{g} \equiv \frac{30, 6}{3} \equiv$$

10, 2 Morgen vorbergeh. S. (IV.); welches man also nach vorigem Kapitel an die gemessene Linie m n setzen kann.

Und so wird A p r  $\equiv 20 + 10, 2 \equiv 30, 2$  Morgen, das Stück der Kuppelhute, welches der Dorfschaft A anzuweisen wäre.

Für

Für das Dorf B wäre die Rechnung folgende.

Das Stück  $\rho \sigma \tau \rho$  beträgt noch am Inhalte  $= 30 - 10, 2 = 19, 8$  Morgen; der Werth davon ist  $= 19, 8 \cdot g$ , oder  $19, 8 \cdot 3 = 59, 4$ .

Nun ist  $y = 37, 2$  kleiner, als  $59, 4$ . Man schneide also von  $\rho \sigma \tau \rho$  ein Stück  $\sigma \sigma \rho \psi$  ab, dessen Inhalt  $= \frac{59, 4 - 37, 2}{g}$

$= \frac{22, 2}{3} = 7, 4$  Morgen, so ist  $\rho \sigma \tau \psi$  der Antheil des zweiten Dorfes B.

Es erhielte endlich das übrige  $\sigma \alpha \rho D \psi$  welches  $17, 4$  Morgen betragen würde.

Zu 1. Wenn mehr, als drei, Interessen vorhanden wären, so ist auf dieselbe Art zu verfahren; für weniger, als drei, fallen in der Formel verschiedene Größen weg; z. E. wenn nur A und B vorhanden wären, so fallen die Größen  $\alpha, \beta, \gamma, E', e'$  u. s. w. aus den Formeln weg, oder man betrachtet sie als  $= 0$ . Fehlt eine gewisse Gattung Viehes, so wird mit den sich darauf beziehenden Größen eben so verfahren. — Kurz man begreift, daß obige Formeln viel besondere Fälle enthalten,  
die

die wir eben nicht nöthig haben, hier herzusetzen.

Vieles über Theilungen der Felder, insbesondere durch Hülfe der Buchstabenrechnung, kann man auch in Franz Carl Schleichers Beiträgen zur praktischen Messkunst (1. Heft, Frankf. a. M. 1793.) ausgeführt finden,

Sehr umständlich und mit Betrachtung einer Menge von einzeln Fällen, welche bey der Theilung der Felder gedacht werden können, hat Hr. Prof. Gräson in Berlin die bisherigen Lehren ausgeführt. M. f. dessen Geodäsie oder vollständige Anleitung zur geometrischen und ökonomischen Feldertheilung. (Halle und Berlin. 648 Seiten in gr. 8. mit 34 Kupfertafeln, worauf 265 Figuren). In dieser Schrift ist alles zu finden, was in andern Schriften über diesen Gegenstand zerstreut ist, mit mehreren eigenen Aufgaben und Bemerkungen.

**Bemerkungen über die Zusammenziehung der in einer Feldmark zerstreut liegenden Grundstücke, nebst andern hieher gehörigen Umständen.**

S. 335. Bekanntlich liegen in einer Feldmark oft die Grundstücke so zerstreut herum,  
und

und haben dabey nicht selten einen so unbequemen Zug, daß von einzelnen Interessenten die Bearbeitung ihrer Felder nicht nur sehr mühsam und mit beträchtlichen Zeitverluste bewerkstelliget wird, sondern auch überhaupt, der Erfahrung gemäß, viele Plätze unbrauchbar in der Feldmark liegen bleiben. Bey einer Landesvermessung kann also das eine der wichtigsten Absichten seyn, die in einer Feldmark herumliegenden Aecker und Felder eines jeden Interessenten zusammen zu ziehen, damit ein jeder das seinige bey einander zu liegen bekomme, und folglich den erwähnten Unbequemlichkeiten, wo nicht ganz, doch zum Theil, abgeholfen werde, wie auch Wegen, Heerstrassen u. dgl. so viel, als möglich einen bessern Zug zu geben, und dadurch manche leer herumliegenden Plätze besser zu benutzen, und die Feldmark in einen brauchbareren Zustand zu versetzen.

Da eine solche in einer Feldmark am schicklichsten vorzunehmende Veränderung mit zu den Geschäften eines Feldmessers gehört, so werde ich in der Kürze das Wesentliche, worauf man hiebei zu merken hat, auch anführen müssen. — In wie ferne ein in der Landwirthschaft erfahrener Mann dabey zugegen seyn, und dem Feldmesser die nöthigen Data an die Hand geben müsse, wird sich aus folgenden Absätzen von selbst erschen lassen.

I. Vor allen Dingen muß der Feldmieser aus der Beschaffenheit der Gegend beurtheilen, ob und wie sich die Zusammenziehung der Aecker und Felder am bequemsten und vortheilhaftesten bewerkstelligen läßt.

Ist eine Gegend sehr bergigt, hin und wieder morastig, steinig u. dgl., und sind einzelne Grundstücke in nahe neben einander liegenden unbeträchtlichen Revieren, von sehr unterschiedener Güte und Fruchtbarkeit, so wird sich selten eine brauchbare Veränderung vornehmen lassen, sondern die Stücke werden so liegen bleiben müssen, wie man sie nach der Beschaffenheit des Terrains wählen mußte.

Hat man aber eine Gegend, wo beträchtliche Reviere, z. E. wenigstens von 20 und mehreren Morgen, einerley Fruchtbarkeit und Güte haben, so kann man mit den in unterschiedenen solchen Revieren herumliegenden Feldern oft eine vortheilhafte Veränderung treffen, so, daß jeder Interessent seine Grundstücke ohne Nachtheil beisammen erhält, wenn sie gleich in eine andere Gegend zu liegen kommen.

II. Ein ganzer Bezirk neben einander liegender Felder von einerley Fruchtbarkeit, oder Güte, wird eine *Banne* genannt. Ehe nun eine Verlegung der Grundstücke geometrisch be-

bewerkstelligt werden kann, so muß der Feldmesser die Güte der Wannen wissen, und deren Umriffe auf der Charte der Feldmark angegeben haben.

Die Bonitirung oder Taxation der Wannen, und die Bestimmung ihrer Gränzen, muß unter der Aufsicht eines Kommissairs, von Achtsleuten geschehen, die die Gegend aufs genaueste kennen, unpartheyisch sind, und in einem guten Rufe stehen, dabei wird es denn vortheilhaft seyn, die Wannen so groß, als möglich, zu nehmen, und deren Gränzen, so gut es geschehen kann, dergestalt auszuwählen, daß die in die Wanne hinein zu liegen kommenden Felder eine bequeme Gestalt erhalten, und besonders die Grundstücke, die etwa hernach an den Gränzen der Wanne zu liegen kommen, nicht zu feilsförmig und unordentlich ausfallen — wiewohl letzteres doch nicht immer zu vermeiden ist; in welchem Falle die zugehörigen Besitzer auf eine andere Art entschädigt werden können. Vieles wird hiebei auf die Geschicklichkeit des Feldmessers ankommen, in so ferne nemlich die Eintheilung der Wannen durch ihn bewerkstelligt wird.

Unbrauchbare Plätze in einer Wanne, z. E. Hungerquellen, Erdsälle, Gebüsch u. dgl., die ohne große Kosten weggeschafft werden können, muß

muß man, ehe die Anweisung der Grundstücke geschieht, auszurotten und zu verbessern suchen. Die Kosten können unter die Interessenten, nach Maassgabe ihrer in die Wanne zu liegen kommenden Grundstücke vertheilt werden. Plätze, die keiner vortheilhaften Verbesserung fähig sind, bleiben als leere Stellen liegen, oder man rechnet sie nicht zu dem geometrischen Inhalte der Wanne, so wie auch Gebäude und Gärten, die in einer Wanne vorkommen, nicht mit zur Vertheilung der Wanne gezogen werden können. Da ferner diejenigen Felder, welche in einer Wanne etwa an Heerstrassen, Tristen, Holzungen u. dgl. zunächst ihre Lage erhalten, aus verschiedenen Ursachen nicht von gleicher Güte mit den übrigen sind, so muß auch in dieser Rücksicht, den zugehörigen Interessenten eine Vergütung geschehen, und überhaupt müssen alle besondern Umstände einer Wanne vorher genau erwogen werden, ehe man an die Vertheilung derselben schreiten kann.

**Anmerk.** Bei der Bestimmung des ökonomischen Werthes eines Grundstücks muß sowohl auf die Benutzungsart desselben, d. h. ob es z. E. in einer Wiese, Weide, Ackerland, Wald, Torfmohr u. dgl. bestehe, als auch auf die lokale Güte, d. h. auf den mehr oder mindern Ertrag des Stücks bei gleichem Flächenraume, und ei-

ner,



nerley Art der Benutzung desselben, gesehen werden. So vergleicht man z. E. die Güte zweier Wiesen nach der Menge und Güte des Heues, welches auf gleichen Flächenträumen derselben, in einerley Zahl von Jahren geerntet worden ist. Bey dem Saatlände ist noch auf mehrere Umstände Rücksicht zu nehmen, z. E. auf die Größe des Flächenraumes, der zu einer gleichgroßen Menge von einerley Ausfaat erfordert wird, auf die Anzahl Jahre, in welchen das Land nach seiner natürlichen Beschaffenheit hinter einander gebraucht werden kann, oder brach liegen muß, auf den Ertrag der Erndte in den Benutzungsjahren, auf die Abwechselung der unterschiedenen Getraidearten, auf die Unkosten des Feldbaues u. dgl. Dabei muß man denn auch in den verschiedenen Kennzeichen unterrichtet seyn, woraus sich mit ziemlicher Sicherheit die Güte eines Landes, z. E. nach der Beschaffenheit seines Erdreichs, der abwechselnden Lage verschiedener Erdbarren über einander, und ihrer größern oder geringern Tiefe u. dgl., beurtheilen läßt, wozu denn mineralogische Kenntnisse erfordert werden. Oft läßt sich auch die Güte des Bodens nach den darauf wild wachsenden Gewächsen, nach dem Geschmacke des darüber weggelaufenen Wassers, und nach anderen Umständen beurtheilen. Erde, die z. E. schwärzlich ist, nicht sehr klebt, sich nach einem Regen in kleine Klümpchen auflöst, durch

die

die Hize keine Kisse bestimmt, eine mäßige Lockerheit hat, Kalkerde zum Grunde hat u. dgl., wird für gut gehalten. Doch muß man auch wieder überlegen, daß für eine Gewächsart ein gewisser Boden gut seyn kann, der für eine andere hingegen nichts taugt, und so müssen denn hier ökonomische und botanische Kenntnisse zu Hülfe kommen, wenn der Werth des zu einer gewissen Benützungart tüchtigen Bodens gehörig beurtheilet werden soll. Die hierzu erforderlichen Kenntnisse kann man aus G. Christ. Albrecht Rükerts Feldbau, chemisch untersucht (Erlangen, bey Palm 1789.), aus Niels Morville's geometriske og økonomiske Jorddeeling og Jordskiftingslaere (Kiöbenh. 1791), von welcher Hr. Joh. Wilhelm Christiani (Lehre von der geometrischen und ökonomischen Vertheilung der Felder, Götting. 1793.) eine weitere Bearbeitung und Ausführung, zumahl in Absicht auf den mathematischen Theil, geliefert hat, und aus mehreren andern ökonomischen Werken erschen.

Hr. Christiani hat in der erwähnten Schrift allerley Aufgaben, welche bey Wiesen, Aeckern, Wäldern, Torfmohren u. dgl. die Bestimmung des ökonomischen Werthes zum

Mayer's pr. Geometr. III. Th. 9 Ge:

einerley Art der Benützung desselben,  
 gesehen werden. So vergleicht man z. E. die  
 Güte zweyer Wiesen nach der Menge und Güte  
 des Heues, welches auf gleichen Flächentäumen,  
 derselben, in einerley Zahl von Jahren geerntet  
 worden ist. Bey dem Saatlände ist noch  
 auf mehrere Umstände Rücksicht zu nehmen,  
 z. E. auf die Größe des Flächenraumes, der zu  
 einer gleichgroßen Menge von einerley Aussaat  
 erfordert wird, auf die Anzahl Jahre, in welchen  
 das Land nach seiner natürlichen Beschaffenheit  
 hinter einander gebraucht werden kann, oder  
 brach liegen muß, auf den Ertrag der Erndte in  
 den Benützungsjahren, auf die Abwechselung  
 der unterschiedenen Getreidearten, auf die Un-  
 kosten des Felbbanes u. dgl. Dabey muß man  
 denn auch in den verschiedenen Kennzeichen un-  
 terrichtet seyn, woraus sich mit ziemlicher Si-  
 cherheit die Güte eines Landes, z. E. nach der  
 Beschaffenheit seines Erdreichs, der abwechseln-  
 den Lage verschiedener Erddarten über einander,  
 und ihrer größern oder geringern Tiefe u. dgl.,  
 beurtheilen läßt, wozu denn mineralogische  
 Kenntnisse erfordert werden. Oft läßt sich auch  
 die Güte des Bodens nach den darauf wild  
 wachsenden Gewächsen, nach dem Geschmacke  
 des darüber weggelaufenen Wassers, und nach  
 anderen Umständen beurtheilen. Erde, die  
 z. E. schwärzlich ist, nicht sehr klebt, sich nach  
 einem Regen in kleine Klümpchen auflöst, durch  
 die

die Hize keine Kisse bestimmt, eine mäßige Lockerheit hat, Kalkerde zum Grunde hat u. dgl., wird für gut gehalten. Doch muß man auch wieder überlegen, daß für eine Gewächsart ein gewisser Boden gut seyn kann, der für eine andere hingegen nichts taugt, und so müssen denn hier ökonomische und botanische Kenntnisse zu Hülfe kommen, wenn der Werth des zu einer gewissen Benutzung tüchtigen Bodens gehörig beurtheilet werden soll. Die hierzu erforderlichen Kenntnisse kann man aus G. Christ. Albrecht Rükerts Feldbau, chemisch untersucht (Erlangen, bey Palm 1789.), aus Niels Morville's geometriske og økonomiske Jordbeelings og Jordskiftings Lære (Kjöbenhavn. 1791), von welcher Hr. Joh. Wilhelm Christiani (Lehre von der geometrischen und ökonomischen Vertheilung der Felder, Götting. 1793.) eine weitere Bearbeitung und Ausführung, zumahl in Absicht auf den mathematischen Theil, geliefert hat, und aus mehreren andern ökonomischen Werken erschen.

Hr. Christiani hat in der erwähnten Schrift allerley Aufgaben, welche bey Wiesen, Aeckern, Wäldern, Torfmohren u. dgl. die Bestimmung des ökonomischen Werthes zum

Mayer's pr. Geometr. III. Th. 2 Ge:

Gegenstände haben, untersucht, und hiebei sehr gute mathematische Kenntnisse an den Tag gelegt. Da sich diese Schrift leicht ein jeder, der bei Theilungsgeschäften dergleichen Untersuchungen nöthig hat, anschaffen kann, so überhebt mich dies der Mühe, diesen Gegenstand hier auch zu behandeln. Die Hauptsache kommt darauf an, daß man bei zwei vorgegebenen Aeckern, Wiesen &c. &c. von gleichen Flächenräumen, d. h. gleichen geometrischen Werthen, den Gewinn (nach Abzug der Unkosten des Feldbaues), sowohl in den Nutzungsjahren, als auch zur Zeit der Brache, zu berechnen und zu vergleichen weiß, welches sich denn nach den oben angeführten Umständen sehr leicht bewerkstelligen läßt, wenn die Data zu dieser Berechnung von den Besitzern der Grundstücke richtig angegeben werden, welches freylich wohl nicht immer der Fall seyn möchte. Es geschieht daher in den meisten Fällen die Beurtheilung des ökonomischen Werthes eines Grundstücks nur nach der physischen Beschaffenheit des Erdreichs, und nach der Wahrscheinlichkeit des Ertrags, den das Grundstück bei gehöriger Behandlung abwerfen würde, wo denn, nach Verhältniß des Bodens, die Aecker, Wiesen &c. &c. in gewisse Classen (wie z. B. aus der Königl. Preußl. Instruction für die Bauinspectoren und Conducteurs bei Ausmessung der Städte und Aecker in der Churmark,

zu ersehen ist) eingetheilt werden können. Doch ist nicht zu läugnen, daß außer der Beschaffenheit des Bodens, auch mit auf das Klima und die natürliche Lage des Grundstücks, ob es z. E. nahe bey einer Stadt, oder entfernt davon, an dem Anhange eines Berges \*), oder auf

\*) In wie ferne auf einem Grundstücke an der Anhöhe eines Berges mehr oder weniger wachsen kann, als auf der Horizontalebene, und in wie ferne Anhöhen Vorzüge vor den Ebenen, und also auf die Bonität der Grundstücke Einfluß haben, darüber kann man, außer den (S. 9.) angeführten Schriften, auch noch folgende nachlesen:

Physisch-geometrischer Beweis, daß ein Acker auf einer Anhöhe mehr ertrage u. u. von Christ. Albr. Döderslein. Hannövr. Magaz. 1751. 66stes St.

G. F. Unzers Anmerkungen über diesen Beweis. Das. 71tes Stück.

Calvins geometrischer und der Erfahrung gemäßer Beweis, daß an Bergen mehr Holz, Korn und Gras wachsen könne, als auf ihrer Grundfläche. Ebendas. 1752. 32. 33. u. 346 St.

Frage: Kann an einem Berge mehr Holz, Korn u. stehen? Allgem. ökonom. Forst-Magazin, XI. Bd. Frankfurt. und Leipzig. 1768. St. 131-187.

auf einer Ebene, an einem Walde, oder an einem Flusse liege, ob es Hungerquellen enthalte, ob das Wild den Feldfrüchten einen beträchtlichen Schaden thun könne u. dgl., gesehen werden muß, wenn der ökonomische Werth desselben mit größerer Genauigkeit sich soll bestimmen lassen.

Nach dem erwähnten Königl. Preussl. Reglement sind die Gärten und Aecker, nach Verhältniß des Bodens, in folgende drey Classen getheilt.

I Classe bestehet 1) aus einer puren fetten leimigten Erde, 2) aus einem leimigten Grund mit schwärzlicher fetter Erde, 3) aus einer ganz schwarzen und fetten flebenden Erde.

II Classe ist 1) ein etwas fetter Acker mit etwas Thon, oder Leimen melirt, 2) wo oben Mittelerde und unten leimert steht, 3) wo oben gute Erde, kurz darunter aber ein todter oder

Mich. Christ. Hanovs kurze Erörterung dieser Frage, in den Danziger Erfahrungen vom Jahre 1747, und in dessen Seltenheiten der Natur und Oekonomie. III Bd. Leipz. 1755. S. 274-291.

Ein hieher gehöriger interessanter Aufsatz in der Berliner Monatschrift. Junius 1793. S. 563.

oder Streusand liegt, 4) ein rothleimigter Acker mit Sand melirt, 5) schwarz, mit Sand melirtes Land, 6) graulichte und steinigte Erde.

III Classe. 1) Ein brauner, weißer und gelber kurzer Sand. 2) Dergleichen mit ein wenig Erde melirt. 3) Alles abschigt, kurzes Erdreich.

Die Wiesen werden eingetheilt 1) in Wiesen, die wilden Klee hervorbringen, und bewässert werden können. Diese setzt man in die erste Classe. 2) In Wiesen, die blos Gras, oder Haargras tragen, und bewässert werden können. Diese hält man für die Mittelforte. 3) In Wiesen, die kurzes Schabergras oder Moos tragen, und überschwemmt werden können; gehören unter die schlechtesten.

Man kann die Wiesen auch, nach Verhältniß ihres Ertrags, in drey mäßigte, zweymäßigte und einmäßigte eintheilen.

Was nicht bewässert werden kann, hält man für Aenger oder Weiden. Wiesen, die übrigens trocken sind, geben das gesündeste und reinste Gras; feuchte, die einen wässerigten Boden haben, oder mit Hungerquellen versehen sind, geben saures und ungesundes Gras.



Die genaue Bestimmung des ökonomischen Werthes eines Waldes hat noch mehr Schwierigkeiten, als die der Aecker und Wiesen. Man muß außer der Größe der Fläche, die eigentlich mit Holz bewachsen ist, und der Zahl der Bäume, auch die Art derselben, und ihren kubischen Inhalt wissen, dann ob das Holz bloß zum Brennen, oder auch als Bauholz benutzt werden kann, ob der Wald auch zur Hütung des Viehes taugt, ob darin graset werden kann, wie viel jährlich aus einem Walde gehauen werden darf u. dgl. Alles hieher gehörige findet man umständlich in Däzls practischer Anleitung zur Forstwirtschaft (München, 1788.), in Christiani's und Morville's oben angeführten Schriften, und andern, welche von der Taxation der Wälder handeln. Späth's Handbuch der Forstwiss. Nürnberg. 1801. 3 Theile. u. dgl.

Um bey der Bestimmung des ökonomischen Werthes eines Grundstücks am sichersten zu verfahren, wäre freylich am besten, daß man erst einen gewissen Maasstab festsetze, und nach diesem mehrere Jahre nach einander den Ertrag eines Grundstücks, welches gehörig bearbeitet und bestellt wird, bemerke, hierauf aus diesen Beobachtungen ein gewisses Mittel zöge, und die Kennzeichen aus der Beschaffenheit des

Bo:

Bodens bey Seite setzte. Aber freylich würde dies eine kaum zu übersehende Weisläufigkeit seyn, und die Bemühung eines ganzen Collegii viele Jahre nach einander erfordern, wenn man so mit einer ganzen Provinz verfahren wollte. Man begnüget sich daher gewöhnlich, die Grundstücke blos durch *Achtsleute*, oder beeidigte Personen, welche die beste Kenntniß von der Feldmark, den Rechten und der Verfassung eines Ortes haben, nach einem gewissen durchgängigen Fuße, z. E. nach dem Kaufpreise, taxiren zu lassen, wo man denn aus den Taxen, die von verschiedenen *Achtsleuten* geschehen sind, falls ein arithmetisches Mittel nehmen kann. Die Umstände, worauf solche *Achtsleute* Rücksicht zu nehmen haben, sind oben erwähnt worden.

III. Sind nun die Wannen in Ansehung ihrer Figur, Güte und Inhalts, genau bestimmt, so wird es gewöhnlich durch eine Verlosung ausgemacht, in welcher Wanne ein jeder Interessent bey der Vertheilung der Feldmark seine Grundstücke beisammen erhält. Hierauf wird alsdann die Eintheilung vorgenommen. Bey der Vertheilung selbst darf man sich aber keineswegs, in Rücksicht des Inhalts der einzelnen Grundstücke, nach den Lagerbüchern richten, die etwa schon vorhanden wären, noch weniger nach den Angaben der Interessenten, son-

sondern alles muß aufs genaueste nach der speciellen Vermessung der Feldmark bestimmt werden. Denn die vielfachen Abweichungen des Feldmaasses in alten Lagerbüchern, und die unrichtigen Anzeigen der Interessenten von dem Inhalte ihrer Grundstücke, sind oft so schwankend, daß zu einer richtigen Eintheilung der Feldmark nothwendig eine geometrische Aufnahme vorhergegangen seyn muß. — Diese, nebst der Erwägung der localen Güte eines jeden Grundstücks, giebt alsdann einen sichern Maasstab, nach welchem man einem jeden Interessenten das seinige in einer ihm durch das Loos zugeworfenen Wanne zumessen, und anweisen kann.

IV. Was die Theilungslinien betrifft, die in eine Wanne zu liegen kommen, so sollen solche, so viel als möglich, gerade, und einen Zug nach dem Dorfe bekommen. — Die Fels der selbst sollen eine proportionirliche Breite gegen ihre Länge erhalten; bey sehr schmalen und dabey langen Neckern, geht nicht allein durch die Gränzfurchen viel Land verlohren, sondern die Necker werden auch dadurch zur Bearbeitung unbequem. Uebrigens muß man bey der Vertheilung auch einen solchen Zug der Necker beobachten, bey dem das Wasser in den Furchen einen bequemen Ablauf bekommt u. dgl.

Man

Man sieht leicht, daß bey dem Vertheilungsgeschäfte die einzelnen Wannen selbst wieder in kleinere Stücke zerfallen müssen, die ohngefähr Parallelogrammen vorstellen, und gleichsam Verainungen von Aeckern in einer solchen Wanne abgeben.

Einzelne Verainungen einer solchen Wanne müssen durch Wege von einander getrennet werden, und damit ein jeder Interessent, ohne Schaden seines Nachbars, auf sein Grundstück fahren könne, so muß ein jeder Acker an einen Wannenweg anstoßen.

V. Bey Vertheilung der Wiesen, wird wie bey der Vertheilung der Aecker verfahren. — Aenger und Kuppelputen kann man nach der bisherigen Benutzung eines jeden Interessenten abtheilen, wie im vorigen S. gewiesen worden, woben jedoch, wie überhaupt bey Gemeinheitstheilungen vielerley andere Dinge zu berücksichtigen sind, die man vielleicht nirgends besser als in der musterhaften Lüneburgischen Gemeinheitstheilungs-Ordnung (vom 25. Jun. 1802) antrifft, womit man noch die Instruction des Landes-Ökonomie Collegii zu Celle (vom 12. Nov. 1802) und die Instruction vom 30. Oct. 1806 verbinden kann. M. s. auch Anleitung zur

zum Verfahren in Gemeinheits-  
theilungssachen von D. E. Niemeyer,  
Erbhann. Amtschr. zu Ilten. 1808, in wel-  
cher Schrift die in obiger Gemeinheits-  
theilungs-Ordnung vorkommenden Principien,  
weiter ausgeführt sind. W. f. auch J. F.  
Meyer von der Gemeinheits-  
theilung, und zwar von den Grund-  
sätzen, wornach zu theilen u. (2 Theile.  
Telle bei Schulze.) Ferner E. Seweloh  
über Gemeinheits-  
theilungen in all-  
gemeiner und besonderer Rücksicht  
für Feldmesser. (Hildesheim 1805.)

VI. Andere Umstände, auf die man vor  
der Vertheilung noch Rücksicht nehmen könnte,  
z. E. daß gewisse Interessenten einen vortheil-  
haften Tausch in Ansehung der Wannen, in  
die sie nach der Verloosung zu liegen können,  
treffen könnten, daß ferner etwa zehentpflichtige  
Ländereien in eine Wanne zusammengezogen  
würden u. dgl., brauche ich hier nicht weiter  
auseinander zu setzen. Mehreres davon findet  
man in hieher gehörigen kameralistischen Schrif-  
ten. — Z. E. in Vergius oberwähnten  
Buche (S. 263. I.), in Wilkens Landes-  
vermessungen, II. Theil u. f. w.

VII. Ist nun endlich allen Bedingungen  
gemäß, auf dem Papiere die Vertheilung der  
Wan-

Wannen geschehen, so müssen die gefundenen Theilungslinien auf das Feld abgetragen werden. Da gleich anfänglich bey der Taxation der Wannen, ihre gehörige Gränzen mit Marksteinen oder Pfählen versehen, und diese auch auf dem Platte der Feldmark angegeben worden sind, so hat man sichere Punkte auf dem Felde und dem Papiere, durch Hülfe der ren man die in jeder Wanne bestimmten Wege und Theilungslinien abtragen kann. Erst steckt man die durch die Wannen laufenden Wege ab, und dann die an diese Wege stossenden Acker-Gränzen. Nachdem solches geschehen ist, so werden letztere in Gegenwart der Interessenten mit Gränzmärken versehen, und damit der Verrückung derselben auf die Folge vorgebeugt werde, so kann man die Breite eines jeden Ackers, und andere Umstände darauf anmerken. Man sehe umständlicher hievon Io. Oettingeri Tract. de iure et controversiis limitum etc. (Hannover, 1711.) Cap. XVII.

§. 336. Aufgabe. Zwen Felder (Fig. LIX.) haben eine gemeinschaftliche unordentliche Gränze abode; die Interessenten wünschen statt ihrer eine geradlinigte Gränze em, doch so, daß der Gränzpfehl o bey behalten werde.

**Aufl.** Man hat hiebei weiter nichts zu beobachten, als daß man nach geschehener Aufnahme der gebrochenen Gränze  $edcba$ , und der daran hängenden Seite  $vw$ , nach (§. 296.) verfährt, und den Umfang  $edcba$  in den geradlinigten  $em$  verwandelt; so wird die Figur  $edcbawk = mwek$ , folglich auch  $wabcedeirv = vmie$ .

Von dem Risse kann man alsdann die Weite  $vm$  aufs Feld abtragen, und die neue Gränze  $em$  verpfählen.

**Zu s.** Begreiflich ist es bey gegenwärtiger Aufgabe nicht erforderlich, beyde Felder ganz zu vermessen. Auch braucht man nicht zu wissen, wie viel jedes Feld besonders an Inhalt betrage, wenn man sich dazu der Konstruktion nach (§. 296.) bedienet. Mehr würde man aber vermessen, und von dem Inhalte beyder an einander gränzenden Grundstücke wissen müssen, wenn man die neue Gränze  $em$  durch Rechnung bestimmen wollte.

Diese Aufgabe kann übrigens in allen Fällen mit Vortheil angewandt werden, wo man Feldern eine bequemere und schicklichere Gestalt verschaffen will.

§. 337. Aufgabe *amrsywa* (Fig. LX.) ist eine in einem Flusse entstandene Insel; *acei*, *bdfk* sind die Ufer des Flusses — *AB*, *CD*, *LM*, *NP* Gränzen von daran stossenden Grundstücken *D*, *E*, *U*, *B* u. s. w. Unter die Besitzer dieser Grundstücke soll man die Insel dergestalt vertheilen, wie es den hieher gehörigen Vorschriften der Rechtslehrer gemäß ist.

Aufst. I. Die Gesetze, nach denen solche Inseln zu vertheilen sind, entscheiden vorzüglich *Pomponius* in l. 30. princ. D. (XLI. t. I.) de *acquir. rer. dom.* *Proculus* in l. 56. princ. D. *eodem*, und *Cajus* in l. 7. §. 3. D. *eod.*

II. Ihnen gemäß soll man sich durch die Mitte des Flusses eine Linie  $\alpha\beta\gamma\delta\mu$  bis an die äussersten Gränzen  $\alpha$ ,  $\mu$  der Insel gedenken, und nun die Theile der Insel, die auf beyden Seiten dieser Mittel:linie zu liegen kommen, den gegenüber liegenden Grundstücken *U*, *B*, *E*, *D* u. s. w. dergestalt zumessen, daß jedes Grundstück, z. E. *B*, längst der Mittel:linie  $\alpha\beta\gamma$ , den Theil *mnr* der Insel bekomme, welcher der Ufergränze dieses Grundstücks, hier der Linie *MeP*, gerade gegenüber liegt. Diese Ufergränze *MeP*, mit der das Grund:  
stück



stück B an das Ufer stößt, heißt in den Gesetzen *frons agri*. So wäre ferner für A die Ufergränze a c M u. s. w.

III. Dieser Vorstellung gemäß, die leicht aus den (I.) angeführten Gesetzen folgt, würde man also die Sache auf folgende Art bewerkstelligen. Nachdem man den Fluß sammt der Insel zu Papiere gebracht hat, so wähle man an beyden Ufern des Flusses, nicht gar zu weit von einander, Punkte, wie a, c, e, b, d, f u. s. w., dergestalt, daß die Linien a b, c d, e f u. s. w., so viel als möglich, auf beyden Ufern senkrecht stehen (da die Ufer in den meisten Fällen, so weit sich die Insel erstreckt, ohngefähr mit einander parallel laufen, so wird sich dieses immer bewerkstelligen lassen); halbire hierauf diese Linien bey  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  u. s. w., und ziehe durch die Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  . . .  $\mu$  eine zusammenhängende krumme Linie, so hat man die Mittel:linie des Flusses. Von den Punkten a, M, P u. s. w. falle man auf diese Mittel:linie die senkrechten Linien  $\alpha a$ ,  $M n$ ,  $P v$  u. s. w., so wird das Grundstück A von der Insel den Theil  $\alpha m n$ , B den Theil  $m n r v$ , C den Theil  $r v d$  bekommen. Auf gleiche Weise D das Stück  $\alpha q w$ ; E das Stück  $w q v d s y w$  u. s. w. Nachdem diese Theilung auf dem Risse bewerkstelligt worden, so kommt es nun darauf an, die Theile auf der Insel

Insel wirklich abzusteckten. Dies könnte man hier etwa so bewerkstelligen.

IV. Man bringe den Meßtisch, nebst dem darauf befindlichen Risse (III.), z. E. über den Punkt A auf dem Felde, richte AC auf dem Meßtische längst AC auf dem Felde, und lasse längst der Richtung Aq, die man auf dem Meßtische hat, bey w einen Stab abstecken. Man begeben sich hierauf mit dem Meßtische über C, richte ihn längst CA zurück, und lasse nun bey q einen Stab in die verlängerte gerade Richtung Aw dergestalt einsetzen, daß er auch mit Cq auf dem Meßtische in gerader Linie liege, so ist der Punkt q gehörigermassen von dem Meßtische auf die Insel festgelegt. Von diesem Punkte q kann man nun die auf dem Meßtische befindliche krumme Linie  $\alpha\beta q\gamma\delta$  auf der Insel anfangen abzustecken, wo man denn, der Bequemlichkeit halber, die krumme Linie als aus lauter geraden Stücken, wie  $\alpha\beta$ ,  $\beta\gamma$  u. s. w., zusammengesetzt ansiehet, und hieben so verfähret, als wenn man eine Figur aus ihrem Umfange abstecken wollte. Die Theilungslinien mn, qw u. s. w. werden sich alsdann auch leicht ergeben.

§. 338. Anmerkung. Obgleich die bisherige Aufgabe eigentlich nicht mit Theilungen, wie im vorhergehenden Kapitel, zusammenhänge, so

so habe ich sie doch, ihrer Anwendung wegen, hier mitzubringen für nöthig erachtet. Was übrigens die in (I.) angeführten Gesetze physisch berechtigt, die Theilungen der Inseln beschriebenermaassen vorzunehmen, mag ich hier weiter nicht untersuchen. Indessen haben sie immer viele Gründe für sich, wenn die Insel nach und nach durch heran geschwemmtes Erdreich entstanden ist. In Fällen aber, wo eine Insel dadurch gebildet worden wäre, daß nach vorhergegangener Ueberschwemmung sich der Strom über das feste Land einen neuen Weg gebahnt hätte, ist es billig, daß einem jeden nach Verhältniß so viel von der Insel zugemessen werde, als ihm der Strom von seinen Ländereyen weggerissen hat, und da würde man eine Theilungsart, wie die im vorhergehenden S., auf keine Weise rechtfertigen können.

In diesem Falle müßte also die Insel blos demjenigen Ufer zugemessen werden, von dem sie entstanden ist, und eine Mittel-linie des Stromes wäre dabei überflüssig.

Wenn beyde Ufer durch die Ueberschwemmung verlohren haben, so wird man eine Linie  $\alpha\beta\delta\gamma$  dergestalt ziehen müssen, daß sie die ganze Insel erstlich in ein paar Theile zerlegt, von denen jeder sich verhält, wie das sämmtliche weggerissene Land von dem gegenüber liegenden Ufer.

Ufer. Alsdann kann man erst jeden solchen Theil, wie  $\alpha\beta\gamma\delta w\alpha q$ , ferner unter die Interessenten des gegenüberliegenden Ufers vertheilen, so daß die Stücke, wie  $\alpha q w$ ,  $q w p y$  u. s. w., sich wie die von den Grundstücken D, E. u. s. w. abgerissenen einzelnen Theile verhalten, wo nun also die Theilungslinien  $q w$ ,  $p y$  nach den Vorschriften des vorhergehenden Kapitels zu suchen sind.

---

 11. 11. 11.

## XXXI. Kapitel.

### Von Anlegung und Leitung der Strassen.

§. 339. Die Verbesserung der Wege gehört mit zu den beträchtlichen Vorteilen, die man durch eine Landesvermessung erhalten kann. Ich werde also das Wesentliche, was ein Feldmesser bei Leitung und Anlegung einer neuen Strasse zu beobachten hat, hier in die Kürze zusammenfassen.

I. Ich setze zum voraus, daß man die Gegend, durch welche man eine oder mehrere Strassen ziehen will, vorher in Grund gelegt, und in dem Tagebuche alles angemerkt habe, was der Anlegung einer Strasse hinderlich oder beförderlich seyn kann. Z. E. Moräste, Hügel, Erdfälle, Gebüsch, Quellen, Sand- und Steingrüben, überhaupt die Beschaffenheit des Bodens, wo solcher sandigt, leetigt u. s. w. ist.

II. Ist nun von einem Orte, z. E. D (Fig. LXI.), zu einem andern C eine Strasse zu führen, so ziehe man auf der Charte eine gerade Linie durch beide Orte, messe auf der Charte den Winkel  $CD\gamma$ , den diese Linie mit einer andern Linie  $D\gamma$ , die man auf dem Felde bei D

ganz

ganz würde übersehen können, mache, und trage ihn auf dem Feste an den Punkte D der Linie D<sub>1</sub>, der Lage und Größe gemäß, die er auf der Karte hat, so bekommt man die Linie D C, längst der man den Weg führen muß, um in gerader Richtung nach C zu gelangen.

III. Diese gerade Richtung von einem Orte zu einem andern, wäre sowohl in Ansehung der Kürze, als auch der Ersparung der Kosten des Wegbaues die vortheilhafteste. Allein sie setzt ein offenes Land und einen festen Boden zum Voraus, worauf wenigstens keine beträchtliche Anhöhen, Moräste, Erdsälle u. dgl. vorkommen, welche die gerade Richtung unterbrechen, den Bau des Weges sehr erschweren und kostbar machen. Eben so könnte diese Richtung der neuen Straße an gewissen Orten vorbeigehen, durch welche die alte Straße gieng, welches denn oft solchen Orten nachtheiligt, auch wohl Reisenden sehr unbequem seyn könnte.

IV. Diese und mehrere Umstände nöthigen in den meisten Fällen, von dem geraden Wege abzuweichen. — Dies hindert aber doch nicht, einzelne Theile der Straße so zu leiten, daß 1) der Umweg so unbedeutend, als möglich sey, und folglich die Kosten des Wegbaues nicht zu hoch steigen; 2) einzelne Glieder des Staar-

tes nicht zu sehr dadurch leiden, und 3) die Straße durch gewisse Dörfer gehe, oder andere vortheilhafte Absichten erfülle.

V. Wenn man den Riß von der Gegend, durch welche man die Straße ziehen will, vor sich hat, und die übrigen Kenntnisse aus dem Manuale (I.) zu Hülfe nimmt, so wird es unterweilen nicht schwer seyn, die bequemste und wohlfeilste Leitung der Straße zu treffen.

Einige dahin gehörige Umstände werde ich in folgenden Absätzen erläutern.

VI. Wenn man von einem Orte A (Fig. LKII.) zu einem andern F eine Straße führen sollte, mit der Bedingung, daß sie notwendig durch die dazwischen liegenden Dörfer B, C ginge, so wäre der kürzeste Weg der, welchen man nach den geraden Richtungen AB, BC, CF führen.

VII. Diese geraden Linien können aber, nach Anleitung des Grundrisses der Gegend, auf Hindernisse treffen, die abermals nöthigen, die geraden Wege AB, BC, CF zu verlassen.

VIII. Fände sich zwischen B und C eine nicht sehr beträchtliche Anhöhe Q, so lohnt es sich kaum der Mühe, sie durch Umwege zu vermeiden, oder gar wegzuschaffen.

Oft kann man auch durch gehöriges Abtragen der Erde nur so weit, als es die Richtung des Weges mit sich bringt, die Anhöhe bequemer zur Ueberfahrt machen, in welchem Falle man denn einen Hohlweg künftete.

Wäre aber die Anhöhe ziemlich steil, oder führte die gerade Richtung über ein sehr beschwerliches Gebirge, so ist ein Umweg sowohl für Reisende, als auch zur Ersparung der Kosten des Wegbaues meistens rathsam.

Dabei ist nun ein für allemal zu bemerken, daß man die Ausbeugung so weit von dem Hindernisse Q, als möglich ist, anfangen muß, wenn man dem Gesetze des kürzesten Weges ein Genüge leisten will.

Gesetzt, um Q auszuweichen, wolle man die Straße erst von B bis  $\alpha$ , und hierauf nahe um Q herum, den gebrochenen Weg  $\alpha\beta\gamma\delta$  führen, so würde man offenbar einen längern Weg beschreiben, als wenn man schon in beträchtlicher Weite von Q, z. E. bei D, anfieng, dem Gegenstande Q auszuweichen, und die Straße z. E. längst D $\gamma$ C leitete. Es ist nemlich der Umfang

$D\alpha + \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\delta + \delta C$  größer, als  $D\gamma + \gamma C$ .



Es kann übrigens, wenn  $D\gamma$ ,  $\gamma C$  eine beträchtliche Länge haben, die Abweichung vom geraden Wege  $DC$ , oder das Perpendikel von  $\gamma$  auf  $DC$  schon ziemlich groß seyn, ohne daß darum der Umweg  $D\gamma C$  sehr viel länger, als die gerade Richtung  $DC$  wäre.

Es sey z. E.  $D\gamma = 400$  Ruth.;  $C\gamma = 200$  R.; das Perpendikel von  $\gamma$  auf  $DC = 30$  R.; so wird  $DC = \sqrt{(400^2 - 30^2)} + \sqrt{(200^2 - 30^2)} = 596,5$  Ruth., welches von  $D\gamma + C\gamma = 600$  R. nur um  $3\frac{1}{2}$  Ruth. unterschieden ist, obgleich die Abweichung von  $DC$  von einer beträchtlichen Größe ist.

IX. Wäre bey  $Q$  ein Sumpf, oder ein morastiger Boden, der der geraden Richtung  $BC$  begegnete, so muß man die Ursachen desselben auffuchen, und erwägen, ob er sich ohne große Kosten austrocknen läßt. Daben wird nur eine physikalische Kenntniß der umliegenden Gegend nützlich seyn. Entstehet der Sumpf dadurch, daß das von benachbarten Anhöhen herabfließende Regen- und Schneewasser nicht zureichenden Abzug hat, oder auch, daß ein benachbarter Fluß aus den Ufern tritt, so ist dem durch geschickt angebrachte Abzugsgraben, Uferbefestigungen u. dgl., nach vorhergegangenem Niveliren, leicht abzuhelfen. Nühet aber die Masse von Quellen her, so ist die Austrocknung

nung des Sumpfes schwieriger. Man kann hie-  
bei: Silberschlags Hydrographie,  
II Th. VII. Kap. nachlesen.

Kann man, indeßen dem Moraste vortheil-  
hafter durch einen Umweg ausbengen, so wird  
man dabei die Vorschriften (VIII.) zu beobach-  
ten haben.

Zu Fällen aber, wo durch dieses die Um-  
stände nicht verstaten, wird man den Weg über  
einen durch den Morast angelegten Pfahlgrund,  
Fischlentenbau u. dgl. führen müssen. Daß die  
Kosten eines solchen beschwerlichen Wegbaues  
erschwerlich werden, ist leicht zu begreifen.  
Gauß hat in einem besondern Werke u. b. d.  
den Wegbau alles dazugehörige umständ-  
lich erläutert.

X. Träfe man zwischen C und F einen  
Wald an, der auf einem trocknen und nicht  
seht unebenem Boden stünde, so könnte es sich  
kaum der Mühe und Kosten, ihn durch einen  
Umweg zu vermeiden, sondern es ist meistens  
vorteilhafter, ihn längst der geraden Richtung  
durchzubauen.

Da man bei diesem Geschoße von C nach  
F keine freye Aussicht hat, um beim Durch-  
bauen die wahre Richtung CF zu treffen, so  
muß man die Aufgabe des 24. ten Sec. zu Hülfe  
nehmen.

Was ich oben schon mit dem Meßtische zu bewerkstelligen angewiesen, könnte noch genauer durch Hülfe eines Astrolabii geschehen.

Wenn nemlich  $Cp q F$  sonst einen Weg durch den Wald vorstellte, so könnte man bey  $p$  und  $q$  die Winkel mit dem Astrolabio messen, aus diesen Winkeln und den Seiten  $Cp$ ,  $p q$ ,  $q F$ , den Winkel  $F C p$  durch trigonometrische Rechnung suchen, und ihn auf das Feld abtragen, mithin  $C F$  genauer abstecken, als es vermittelst des Meßtisches nach dem Verfahren des 24. ten Ses. anginge.

Hat indessen der Weg  $C p q F$  viele Winkel, so künnten die unvermeidlichen Fehler im Meßfang derselben, den Winkel  $p C F$  doch mit einer Unrichtigkeit geben, die nachher noch eine Verbesserung der abgesteckten Richtung  $C F$  erforderte.

Wäre genauer verfähre man, insofern wegen vorzunehmender Wegräumung die Gebüsche zu einigem Nachtheile des Waldes, auf folgende Art.

Man stecke von  $C$  aus, durch den Wald eine gerade Richtung  $C E$  ab, längst der man ohngefähr glaube auf  $F$  zu treffen; Es wird sich dieses schon ziemlich genau bewerkstelligen lassen, wenn man die Schanze zu Hülfe nimmt, worauf sich die Derter  $C$  und  $F$  befinden.

Wenn

Wenn man bey E aus dem Walde hinaus  
kommt, so wird es ein Zufall seyn, wenn C E  
würtllich ganz genau auf F zugeht, wenn man  
auch gleich auf der Charte den Winkel E C p,  
den C E mit einer bekannten Richtung C p macht,  
gemessen, und ihn an C auf das Feld getragen  
hätte — denn auf der Charte kann dieser Winkel  
doch nicht so genau gemessen werden, daß man  
nicht statt C F, eine etwas davon unterschiedene  
Richtung C E erhielte.

Fände man also C E nicht genau auf F zu-  
gehend, so messe man bey E den Winkel C E F,  
so kann man daraus, und aus den gemessenen  
C E, E F, den Abweichungswinkel E C F be-  
rechnen, welcher bey C an C E vermittelst des  
Astronabü abgetragen, die verbesserte Richtung  
C F giebt, längst der man den Weg abstecken  
und ausbauen muß.

Man könnte auch aus dem gemessenen  
Winkel C E F, und der Weite E F, das von  
F auf C E fallende Perpendikel F f, so wie auch  
E f berechnen, und hierauf an die Punkte  
i, k etc. etc. der abgesteckten Richtung C E, etwa  
von 5 zu 5 Ruthen, Perpendikulärlinien i n,  
k m u. s. w. setzen, deren Längen sich wie ihr  
Abstand von C verhielten. Man schließe in  
dieser Absicht.

$CE + EF \text{ oder } Cf : fF = Ei (= 5 \text{ Rthl.}) : i$  in  
 $Of : fF = Ek (= 10 \text{ Rthl.}) : k$  in  
 u. s. w.

so kann man alsdann längst sehen bey m, n u. s. w. abgesteckten Stäben, die wahre Richtung CF durch den Wald führen; wobei denn zu bemerken ist, daß man anfänglich den Weg nicht zu weit ausbaue, sondern nur so viel, daß man durchsehen, und wenn eine Verbesserung nöthig wäre, hernach durch ferneres Ausbauen nachhelfen kann.

Wenn F selbst im Walde läge, daß man nicht, wie vorher, von E nach F frey visiten und messen könnte, so wird sich doch, nachdem man CE ziemlich weit in den Wald hinein geführt hat, nicht beurtheilen lassen, ob man sich bey E hinter oder rechter Hand CF befindet. Dieser Betrachtung gemäß, führe man nun von F aus eine Linie FV bis an CE, messe CV, VF, und den Winkel  $\angle V$ , und berechne daraus den Abweichungswinkel  $\angle Q$ .

Das bisherige wird indessen immer etwas beschwerlich seyn, wenn der Wald sehr buschicht ist, weil man sowohl längst CE, als auch FV die Gehäuschenwegräumen muß. Das Verfahren wird also in einem hochstämmigen und lichten Gehölze ungleich bequemer seyn; wenn auch gleich längst CE und FV Stämme von

von Bäumen vorzukommen. — Denn diese verhindern das Abstecken der Städte längst  $U E$  und  $V F$  nicht so sehr, daß man geduldriger wäre, die Stämme umzuhauen (S. 61).

Käme es nicht darauf an, daß der Weg ganz genau in gerader Linie durch den Wald gienge, so könnte man immer  $C E$  beibehalten, und der Straße bey  $E$  einen Winkel  $C E F$  geben, wobei es vorthailhaft ist,  $E$  nicht zu nahe bey  $F$  anzunehmen. Wenn solchergestalt der Abweichungswinkel  $E C F$  nicht zu groß ist, so ist der gebrochene Weg  $C D F$  nicht viel länger, als  $C F$ .

XI. Es eräugnet sich oft, daß man von einem gewissen Orte, z. E.  $A$  (Fig. LXIII.), nach zwey andern  $B$  und  $C$  Straßen führen will. — Nun ist wohl klar, daß, in Rücksicht der Reisenden, die geraden Richtungen  $A B$ ,  $A C$  die vorthailhaftesten wären, allein in Rücksicht der Kosten des Wegbaues werden sie es nicht immer seyn. Ich behaupte, in Ansehung der Kosten werde es oft vorthailhafter seyn, die Straße erst nach einer andern Richtung, z. E. längst  $A D$ , eine gewisse Strecke fortzuführen, und sie hierauf bey  $D$  nach den Richtungen  $D B$ ,  $D C$  zu theilen, als geradehin von  $A$  aus die Straßen anzulegen. Denn wenn man voraussetzt, daß innerhalb des ganzen Raumes

$A$

$A B C$  sich die Kosten des Wegbaues überall gleich hoch belaufen, d. h., daß, wenn eine gewisse Anzahl von Ruten auf  $A C$ , oder  $A B$ ,  $A D$ ,  $B D$  u. s. w. überflügelmäßig zu bearbeiten kostet, so verhalten sich die Kosten beider Straßen  $A B$  und  $A C$ , wie  $A B + A C$ , die Kosten aber, wenn man die Straße  $A D$  bei  $D$  theilt, wie  $A D + D B + D C$ . Kann man also  $D$  innerhalb des Dreiecks  $A B C$  so wählen, daß  $A D + D B + D C$  kleiner ist, als  $A B + A C$ , so wird es in Rücksicht des Wegbaues vorteilhafter seyn, zwischen den drei Punkten  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , die Straßen  $A D B$ ,  $A D C$ , als unmittelbar die  $A B$  und  $A C$  anzulegen.

Daß sich kein solcher Punkt  $D$  der erwähnten Bedingung gemäß, finden läßt, davon kann man sich vielfältig durch Versuche überzeugen. — Ein geometrischer Beweis ist auch nicht schwer zu finden.

Ja es läßt sich zeigen, daß man den Punkt  $D$  so wählen kann, daß nicht allein  $A D + D B + D C$  kleiner ist, als  $A B + A C$ , sondern kleiner, als eine jede andere Summe dreier von  $A$ ,  $B$ ,  $C$  nach einem beliebigen Punkte  $d$  hingezogener Linien, daß also, wie man sich in der höheren Geometrie ausdrückt,  $A D + D B + D C$  ein minimum ist.

Nach

Nach Gründen, die ich bey vielen meiner Leser nicht voraussetzen kann, findet sich, daß, wenn man den Punkt D so annimmt, daß die drey Winkel  $BDA$ ,  $BDC$ ,  $ADC$  einander gleich sind, also jeder  $120^\circ$  hält, die Summe  $AD + DB + DC$  der kürzeste Weg sey, der sich zwischen den drey Orten A, B, C gestalten läßt, daß also dies, in Rücksicht der Kosten, die vortheilhaftesten Strassen wären.

Reisende würden alsdenn freylich einen Umweg machen, um von einem Orte zu einem andern zu gelangen, z. E. von A nach B bekäme man die Strasse  $ADB$  u. s. w. Allein wenn dadurch an den Kosten des Wegbaues viel erspart werden kann, so ist auf diese Unbequemlichkeit nicht Rücksicht zu nehmen.

Um den Punkt D durch Zeichnung zu finden, so beschreibe man über A B und A C gleichseitige Dreyecke  $AGB$ ,  $ACH$ , halbiere  $AB$ ,  $GB$  bey a und b; und ziehe  $Ab$ ,  $Ga$ , die sich in p durchschneiden, so ist p der Mittelpunkt des Dreyecks  $AGB$ . Aus diesem beschreibe man mit dem Halbmesser  $pB$  den Kreisbogen  $BDA$ ; Eben so aus dem Mittelpunkte q des Dreyecks  $ACH$  den Kreisbogen  $CDA$ , so ist beyder Durchschnitt der gesuchte Ort D.

Bem. Der Kreisbogen  $BDA$  ganz ausgezogen, würde auch durch C gehen, und die



Winkel am Umfrense  $BDA + AGB$  betragen  $180^\circ$ . Nun ist aber  $AGB = 66^\circ$ . Also  $ADB = 120^\circ$ . Eben so auch  $ADC = 120^\circ$ ;  
 Michin auch  $BDC = 120^\circ$  und D der gesuchte Punkt.

Man könnte das Centrum p auch auf folgende Art finden. Weil  $pBA = \frac{1}{2} GBA = 30^\circ$ , so ist  $a p = a B. \tan 30^\circ = \frac{1}{2} AB$   
 $\tan 30^\circ = AB. 0,2886$ . Eben so auch  $c q = AC. 0,2886$ . Wenn man also AB, AC halbiert, und durch a und c Perpendikel  $ap, cq$  von erwähneter Größe setzt, so hat man die Mittelpunkte der zu ziehenden Kreisbogen BDA, CDA.

Der Halbmesser pB wäre  $\frac{1}{2} AB \sec. 30^\circ = AB. 0,5773$ . Eben so  $qC = AC. 0,5773$ ; woraus man auch die Mittelpunkte p, q finden könnte.

XII. Wenn (Fig. LXIV.) zwischen vier Punkten A, B, C, D ein Punkt G gesucht würde, für welchen die Summe der 4 Linien  $GA + GB + GC + GD$  ein Minimum seyn sollte, so ziehe man nur geradehin die beiden Diagonalen AC, BD, so ist deren Durchschnitt G die gesuchte Stelle. Für jeden andern Punkt, z. E. g, läßt sich zeigen, daß  $gA + gB + gC + gD$  größer, als  $G_A + G_B + G_C + G_D$ , weil als  $AC + BD$  ist. Will man

man alferzweischen den 4 Dörtern die wohlfeilste Communication anlegen, und sollen alle Straßen durch einen und denselben Punkt G. gehen; so muß man solche nach den Diagonalen A.G. B.D. führen.

XIII. Wären aber überhäupt so viel Dörter A., B., C., D., E. (Fig. LXV.), als man will, vorgegeben, und man sollte einen Punkt G so wählen, daß die Summe der Linien  $GA + GB + GC$  u. s. w. am kleinsten wäre, und folglich die nach diesen Richtungen zu führenden Straßen am wenigsten kosten, so führt diese Untersuchung meistens auf sehr beschwerliche Rechnungen und Konstruktionen. Ich rathe also in einem solchen Falle, den Punkt G lieber durch Versuche herauszubringen.

XIV. Den Satz für drey Dörter (XI.) lehrt Palmquist (Abhandlungen der schwedischen Akademie d. Wiss. des Jahrs 1745. S. 150. der Kästnerischen Uebersetzung), Es kann der Satz noch zu mehreren Absichten dienen, z. E. in der Artillerie, wenn ein Minirer an gegebenen Stellen Minenkammern machen, und die Minengänge so anlegen soll, daß der Weg von einem gewissen Orte zu dreyen, oder auch mehreren, so kurz, als möglich sey; in der Markschiedkunst, wenn ein Bergmann einen Schacht von

von einem Orte absenten will, und die rechte Stelle sucht, wo er absenten muß; damit man zu dreien oder mehreren Dertem unten im Berge den kürzesten Weg habe u. s. w. Auf solche Art werden offenbar Kosten und Zeit erspart.

Polignac ist fñgt seinem geometrischen Beweise des erwähnten Satzes einen mechanischen bey, den solche, die eben nicht in der Analysis geñbt wñren, verstehen können.

Man stelle sich vor, ùber den Punkten A, B, C (Fig. LXVI.), die man sich in einer Horizontalebene gedenken muß, seyen Rollen angebracht, ùber welche man drey in einen Punkt D zusammengeknùpfte Schnùre gezogen hñtte, an deren Enden gleichgroße Gewichte vertical herabhñngen. Wenn sich diese Gewichte fñr sich ins Gleichgewicht setzen, so muß der Knoten D an dem Orte stehen bleiben, wo alle drey Winkel um ihn herum gleich groß sind; weil die Mechanik lehret, daß bey'm Gleichgewicht der Kräfte die Sinusse der Winkel BDC, BDA, ADC sich wie die nach den Richtungen DA, DB, DC ziehenden Kräfte verhalten, und folglich, weil die Kräfte gleich sind, es auch die Winkel seyn müssen. Nun ist es aber keine bekannte Eigenschaft der Gewichte, daß sie der Erde so nahe zu kommen streben, als möglich ist, und sie folglich die Schnùre so

so weit niederziehen werden, als sie können; d. h. daß die Summe der Stücke Schnüre, die unter die Rollen kommen, im Falle des Gleichgewichts, so groß, als möglich, und folglich die Summe der über den Rollen bleibenden Stücke  $DA + DB + DC$  so klein, als möglich, seyn müsse, daß also der Knoten D an der Stelle stehen bleiben werde, wo man den kürzesten Weg zwischen den 3 Orten A, B, C hat.

XV. Diese Eigenschaft der Gewichte könnte auf mehrere Punkte A, B, C, D u. s. w. (Fig. LXV.), zwischen denen man G so annehmen soll, daß die Summe  $GA + GB + GC$  u. s. w. ein Kleinstes wird, angewandt werden. Es ließe sich leicht eine Vorrichtung erdenken, daß man kleine Rollen in eine solche Lage gegen einander stellen könnte, welche die Punkte A, B, C, D u. s. w. gegen einander haben, und nur über diese Rollen hätte, in einen Punkt G zusammengeknüpfte Fäden, mit daran hängenden gleich großen Gewichten anbrächte, wo denn diese Gewichte den Punkt oder Knoten G dahin ziehen werden, wo die Summe  $GA + GB + GC$  u. s. w. am kleinsten ist. So ließe sich etwa durch Versuche die Aufgabe auflösen, wo man denn freylich wegen der Reibung mit einem Beynahe zufrieden seyn muß.

XVI. Wenn man von einer Strasse aus, z. E.  $BD$  (Fig. LXIV.), nach mehreren Dörfern  $A$  und  $C$ , Strassen seitwärts führen will, so läßt sich, im Falle diese Wege nach  $A$  und  $C$  nicht aus einem und demselben Punkte  $G$ , wie in (XII.), ausgehen sollen, oft noch ein kürzerer Weg zwischen den Dörfern  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  gedenken, als der (XII.). Man falle z. E. von  $A$  und  $C$  Perpendikulärlinien  $Aa$ ,  $Cc$  auf  $BD$  herab, so ist offenbar sogleich  $Aa + Cc$  kleiner, als  $AC$ , und folglich wäre es noch vortheilhafter, zwischen den vier Dörfern  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  die Strassen  $BD$ ,  $Cc$ ,  $Aa$  anzulegen, als sie, wie in (XII.), längst den Diagonalen  $AC$ ,  $BD$  zu führen. Jetzt würden aber aus zweien Punkten  $a$  und  $c$  der Richtung  $BD$ , Strassen seitwärts geführt, da hingegen  $GA$ ,  $GC$  aus einerley Punkte ausgehen. Ja es ließe sich vielleicht, wenn man nicht einmal  $BD$  beibehalten wollte, zwischen den vier Dörfern  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  noch ein kürzerer Weg gedenken, wenn man aus drei Punkten einer z. E. durch  $B$  gezogenen Richtung seitwärts, Strassen nach  $A$ ,  $B$ ,  $C$  führen wollte.

XVII. Es sey (Fig. LXVII.)  $AH$  ein Stück einer durch einen vorgegebenen Distrikt zu führenden Landstrasse, und  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$  nach Gefallen Dörfer, deren Lage man weiß, und nach denen von  $AH$  aus, Seitenwege ge-  
führt

führt werden sollen, so ist klar, daß zur Ersparung der Kosten, es vortheilhaft seyn wird, 1) diese Seitenstrassen  $BB$ ,  $CC$  u. s. w. senkrecht auf  $AH$  zu setzen, und dann 2)  $AH$  so zu ziehen, daß die Summe aller Perpendikularlinien  $BB + CC + DD + EE$  so klein, als möglich, werde. Letztere Bedingung aber zu erfüllen, müßte ich hier wieder Kenntnisse zum voraus setzen, die die Gränzen der gemeinen Geometrie überschreiten. Ich würde also hier bloß zu Versuchen raten, da ohnedem selbst die Rechnung sehr weitläufig wird, und es auch in der Ausübung auf die vollkommen genaue Bestimmung der Richtung  $AH$  so sehr nicht ankommt.

Anmerkung. Diejenigen, welche glauben, die Lage von  $AH$ , bey der  $Bb + Cc$  u. s. w. ein Minimum wird, nach den gewöhnlichen Vorschriften der Analysis finden zu können, würden sich sehr irren — denn gesetzt, man wollte z. E. den Winkel, den  $AH$  mit einer der gegebenen Seiten  $AB$  mache,  $= \varphi$ , und die aus der gegebenen Lage der Oerter  $A$ ,  $B$ ,  $C$  u. s. w. bekannten Winkel  $BAC = \alpha$ ,  $BAE = \beta$ ,  $BAD = \gamma$  u. s. w. nennen, hierauf den Winkel  $\varphi$  dadurch bestimmen, daß man das Differenzial von  $Bb + Cc + Ee$  u. s. w., oder von  $AB \sin \varphi + AC \sin(\varphi - \alpha) + AE \sin(\varphi - \beta)$  u. s. w.  $= 0$  setze, und aus der heraus kommt

A a 2                      mens

menöen Gleichung  $AB \cos \varphi + AC \cos (\varphi - \alpha)$  u. s. w. den Werth von  $\varphi$  suchte, so würde dies die Lage von A H. in einer ganz andern Bedeutung geben, als sie hier statt findet. Es würde nemlich, wie sich nach einiger Ueberlegung zeigt, der gefundene Winkel  $\varphi$  eine solche Lage von A H. bestimmen, bey der die Summe  $Bb + Cc + Ee$  u. s. w. ein minimum wird, in der Voraussetzung, daß in dieser Summe die Perpendikel, wie z. B. D d, die rechter Hand der gefundenen A H. zu liegen kommen, als negativ angesehen werden. Allein bey gegenwärtiger Untersuchung kommt es darauf an, daß  $Bb + Cc + Dd$  u. s. w. ein minimum werde, ohne Rücksicht auf die Lage, die diese Perpendikel in Ansehung der Richtung A H. haben; denn bey Anlegung der Straßen verhalten sich die Kosten wie die Summe der absoluten Längen  $Bb + Cc + Ee + Dd$  u. s. w., und nicht wie  $Bb + Cc + Ee - Dd$ , so, daß man D d als negativ in dieser Summe ansehen dürfte.

XVIII. Bisher habe ich von bequemer und vorthailhafter Anlegung der Wege so viel gesagt, als sich ohne umständlichere Kenntniß der Analysis thun ließe. Natürlich müssen es nun die Umstände ergeben, welche Vorschriften sich in jedem Falle anwenden lassen, und wie weit sich ihr Gebrauch erstreckt. — Man sehe wohl, daß

daß die Beschaffenheit des Bodens nicht immer erlaubt, Wege nach dem Gesetze der kürzesten Länge, oder der kleinsten Summe, zu führen. Oft würden diese Wege auf mancherley Arten gegen die Sparsamkeit verstoßen — bisweilen muß man Umwege machen, einen guten und festen Boden zu erhalten — bisweilen sind dortman in einer Gegend Materialien zum Wegbau im Ueberflusse, in einer andern fehlen sie, oder müssen mit beträchtlichen Kosten weit hergeschafft werden; da man denn oft lieber einen Umweg macht, und die Straße durch solche Gegenden führt, wo Materialien genug vorhanden sind. Will man solcher ökonomischen Betrachtungen daher Wegbau mehrere anstellen, und das wird doch wohl nöthig seyn, so ist es in der That nicht leicht zu sagen, ob man durch das geometrische Gesetz des kürzesten Weges allmahl Kosten erspare, oder nicht. Wo indessen die Anwendung davon statt findet, da ist es Pflicht, sie zu machen, und so wird man doch oft durch die Geometrie entscheiden, ob sich Wege abkürzen lassen. Kann es auch nicht durch eine ganze Provinz geschehen, so wird man doch in kleinern Distrikten Gelegenheit dazu haben, und dazu wird die geometrische Aufnahme der Gegend allerdings sehr nützlich und unentbehrlich seyn.

Wie übrigens die auf einer Charte entworfenen Straßen demnächst auf das Feld abgesteckt werden:



Werden, davon wird nicht nöthig seyn, noch etwas zu sagen, da alles dardr auf ankommt. Winkel, welche die bestimmten Strassen mit hege- benen Linien und Punkten auf der Charte ma- chen, an eben diese Linien und Punkte auf das Feld zu tragen, und übrigs die Längen ein- zelner Stücke des abzusteckenden Weges denen auf der Charte gemäß zu machen, welches alles nach dem, was in diesem und den vorigen Thei- len dieser practischen Geometrie bereits gelehret worden, sich ohne Mühe und mit der nöthigen Genauigkeit wird bewerkstelligen lassen.

Was den Bau der Strassen selbst betrifft, damit sie die gehörige Festigkeit bekommen u. dgl., davon ist hier nicht der Ort zu reden; Gautier's oberrähnter Tractat von dem Bau der Wege und Anlegung der Strassen (Leipz. 1773.), E. H. Zinck's Abhandlung vom Wegbau (Leipz. 1771.), und andere Schriften geben darinn zureichenden Unterricht.

## XXXII. Kapitel.

### Von Entwerfung der Charte eines ganzen Landes.

S. 340. Wenn von der Charte eines ganzen Landes die Rede ist, so verlangt man vorzüglich die in demselben vorkommenden Städte, Flecken, Dörfer, Höfe, in ihrer richtigen Lage gegen einander. Ausserdem sollen die Hauptwindungen der Flüsse, Gebürge, Landstrassen, die Gränzen einzelner Bezirke von Dorfschaften, Aemtern u. dgl., endlich die merkwürdigsten Seen, Sümpfe n. s. w. auf der Charte gehörig verzeichnet seyn. Hingegen bleiben die zu den Dörfern gehörigen einzelnen Felder, Aecker, Wiesen u. dgl. auf der Charte eines ganzen Landes aus der Ursache weg, weil da oft zehn und mehrere Ruthen des verjüngten Maasstabes auf ihr nur einen Punkt ausmachen, und es also eine vergebliche Arbeit seyn würde, so sehr ins Detail zu gehen. — Diese Dinge gehören vielmehr in die sogenannten Flur-Kisse, zu deren Verfertigung im vorhergehenden bereits die Anleitung gegeben ist.

§. 341. Da sich aber die Charte einer ganzen Provinz oft schon einen beträchtlichen Theil der kugelförmigen Oberfläche der Erde einnimmt, so wird es nöthig seyn, einige Untersuchungen zum Voraus zu schicken, nach denen man ohngefähr beurtheilen kann, wie weit man die geometrische Aufnahme eines solchen Landes erstrecken dürfe, damit wenigstens kein beträchtlicher, und auf der Charte sichtbarer Fehler aus der Voraussetzung entstehe, daß man die Orter auf der krummen Oberfläche der Erde so entwirft, als wenn sie auf einer Ebene lägen.

Untersuchung über den Einfluß der sphärischen Gestalt unserer Erde auf die geometrische Aufnahme eines Stückes derselben.

§. 342. I. Man setze (Fig. LXVIII.), A, B, C seien drei Orter auf der Oberfläche der Erde.

II. Durch diese gedente man sich nach dem Mittelpunkte der Erde zulaufende Vertical-Linien (§. 4.), und durch jedes Paar derselben eine Verticalebene gelegt, so werden solche auf der Erde, zwischen den gegebenen Ortern, die Bögen A B, A C, B C, als Stücke von größten Kreisen, abschneiden, und diese Bögen werden die wahren Entfernungen dieser Orter von

von einander ausdrücken, die man z. E. in  
 Meilenmaasse angeben könnte.

III. Wollte man dieses Dreieck, wie es die  
 praktische Geometrie befiehlt, auf einer Ebene,  
 oder auf dem Papiere entwerfen, so würde man  
 in allen Fällen gewisse Fehler begehen, weil es  
 vermöge der Krümmung der Erde unmöglich  
 ist, eine Figur, die sich auf ihr befindet, auf  
 einer Ebene so zu verzeichnen, daß letztere der  
 erstern völlig ähnlich bliebe.

IV. Wollte man z. E. aus den bekannten  
 Entfernungen  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  das Dreieck  $ABC$   
 entwerfen, indem man auf dem Papiere die  
 Weiten  $ab$ ,  $ac$ ,  $bc$  denen  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  ge-  
 mäß nähme, so würden die Winkel  $a$ ,  $b$ ,  $c$   
 nicht vollkommen den sphärischen  $A$ ,  $B$ ,  $C$  gleich  
 werden, und die drei Punkte  $a$ ,  $b$ ,  $c$  hätten  
 daher auf der Charte nicht vollkommen die Lage,  
 die  $A$ ,  $B$ ,  $C$  gegen einander haben. Eben so,  
 wenn man in dem Dreiecke  $ABC$  den Winkel  
 $A$ , und die beiden Seiten  $AB$ ,  $AC$  wüßte,  
 und wollte daraus  $abc$  verzeichnen, so, daß  
 man  $a = A$ , und  $ab : ac = AB : AC$  machte,  
 so würden wieder die übrigen drei Stücke des  
 Dreiecks  $abc$  nicht mit denen des Dreiecks  $ABC$   
 übereinstimmen. Kurz, man möchte verfahren,  
 wie man wollte, so würden immer einige Theile  
 des verjüngten Dreiecks  $abc$  nicht mit den  
 gleichen

gleichnamigen auf der gekrümmten Fläche der Erde  $A B C$  übereinkommen.

V. Es wird nun darauf ankommen, zu untersuchen, wie groß man das Dreieck  $A B C$ , oder vielmehr die Seiten desselben, annehmen dürfe, daß das kleinere  $a b c$  von dem größern wenigstens nicht beträchtlich und um einen auf der Erde sichtbaren Fehler abweiche.

VI. Gesezt z. E., man wolle das Dreieck  $A B C$  aus den beyden Seiten  $A B$ ,  $A C$ , und dem eingeschlossenen Winkel, auf dem Papiere verzeichnen. Um wie viel wird  $b c$ , in so ferne sie sich auf dem Papiere, als einer ebenen Fläche, ergibt, von der wahren  $B C$  abweichen?

VII. Um diesen Fehler zu bestimmen, so setze man: Es seyen im Meilenmaße die Bögen

$$A B = \mu \text{ also in Graden } = \frac{\mu}{15} = m$$

$$A C = \lambda \quad \quad \quad = \frac{\lambda}{15} = l$$

so ist in dem sphärischen Dreiecke  $A B C$ , nach (Trig. S. LIII. 2.)

$$\cos B C = \cos A \sin l \sin m + \cos l \cos m;$$

dar:

daraus ergäbe sich also die wahre Weite  $BC$  in Graden, und mit 15 multiplicirt, in Meilen.

VIII. Die Entfernung  $bc$  auf der Karte wäre aber (Trig. S. XVII.)

$bc = \sqrt{(ab^2 + ac^2 - 2ab \cdot ac \cdot \cos A)}$ ,  
oder in Meilen  $= \sqrt{(\lambda^2 + \mu^2 - 2\lambda\mu \cos A)}$ ;  
welche Größe, mit  $BE$  (VII.) in Meilen ausgedrückt, verglichen, den Fehler giebt, der von der krummen Oberfläche der Erde, in so fern man sie als eben betrachtet und behandelte, herrührt.

IX. Exempel. Um die Formeln (VII. VIII.) einfacher zu machen, so wollen wir setzen, man habe z. E.  $AB = AC$ , also  $l = m$ ,  $\lambda = \mu$ ; so wird

$$\begin{aligned} \cos BC &= \cos A \sin m^2 + \cos m^2 \\ &= (1 - 2 \sin^2 \frac{1}{2} A^2) \sin m^2 + \cos m^2 \\ &= 1 - 2 \sin^2 \frac{1}{2} A^2 \sin m^2 \end{aligned}$$

mithin  $1 - \cos BC = 2 \sin^2 \frac{1}{2} A^2 \sin m^2$   
oder  $\sin \frac{1}{2} BC = \sin \frac{1}{2} A \sin m$ . (Tr. S. XIII. 44.)

X. Und dann in dem gleichschenkligen Dreiecke  $abc$  (IX.)  $bc = 2\mu \sin \frac{1}{2} A$ .

XI. Für  $\mu = 80$  Meilen,  $A = 60^\circ$ ; hat man erstlich  $m = \frac{80}{15} = 5^\circ 20'$ ;  $\frac{1}{2} A = 30^\circ$ ;

dies giebt sogleich  $bc = 2 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2}$  (wegen  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ )  $= 80$  M. Für  $BC$  ist aber

log

$$\log \sin \frac{1}{2} A = 9,6989700 - 10$$

$$\log \sin \frac{1}{2} B = 8,9681487 - 10$$

$$\text{also } \log \sin \frac{1}{2} B C = 8,6672187$$

$$\frac{1}{2} B C = 2^{\circ} 39' 49''$$

$$B C = 5^{\circ} 19' 38'' = 5^{\circ} 326$$

$$\text{gibt } B C \text{ in Meil.} = 15 \cdot 5^{\circ} 326 = 79,89 \text{ M.}$$

XII. Da nun  $b c = 80$  Meil., so ist  $b c - B C = 0,11$  M., oder auf der Charte wird  $b c$  um  $0,11$  Meilen größer, als die wahre Entfernung  $B C$ ; und dies ist der Fehler, den man in der Weite  $b c$  begiegt, wenn man die gegebenen Stücke des sphärischen Dreiecks ansehen wollte, als lägen sie vollkommen in einer Ebene.

Ob der in (XII.) gefundene Fehler auf einer Charte von einer mäßigen Größe sichtbar ist?

XIII. Man setze, die Charte, worauf das Dreieck  $A B C$  entworfen werden soll, sey von der Größe, daß 80 Meilen etwa 2 pariser Schub betragen.

XIV. Unter dieser Voraussetzung würden die  $0,11$  Meilen in (XII.) auf der Charte betragen

$$\frac{0,11}{80} \cdot 2 \text{ P. S.} = \frac{22}{8000} \text{ Fuß} = \frac{22 \cdot 144}{8000} \text{ Linien;}$$

also ohngefähr  $\frac{3}{8}$  einer pariser Linie.

Diese

Diese Größe wäre nun wohl auf der Charte noch deutlich zu erkennen, aber begreiflich wird man sie doch immer für einen physischen Punkt gelten lassen dürfen, da sie kaum den 800ten Theil der ganzen Weite  $b c$  auf der Charte beträgt, und ein solcher Fehler auch schon aus andern Ursachen unvermeidlich ist.

Wenn Charten gestochen und dann abgedruckt werden, so können schon allein wegen der Eingrumpung des Papierses beim Aufleuchten desselben Fehler von der angegebenen Größe statt finden, wenn auf diese Eingrumpung nicht besonders Rücksicht genommen worden ist. M. s. den 4ten Theil dieser pract. Geom. S. 92.

XV. Um wie viel die Winkel  $b, c$  von denen  $B, C$  unterschieden sind, ließe sich auch leicht berechnen; Man wird aber unter den bisher angenommenen Umständen gleichfalls finden, daß der Unterschied außer Acht gelassen werden kann.

XVI. Man wird also nicht allein das Dreieck  $A B C$ , sondern auch alle hinein fallenden Dörter, ohne merklichen Irrthum, als in einer ebenen Fläche liegend behandeln können, und überhaupt jeden Theil der Erdoberfläche, dessen Krümmung nicht über 4 bis 5 Grade beträgt.



trägt, d. h. der sich nicht über 60 bis 80 Meilen in die Länge und Breite erstreckt, so entwerfen dürfen, als wenn alle Dörfer innerhalb desselben vollkommen genau in einer Ebene lägen; — vorausgesetzt, daß die Charte nicht in einem größern Formate, als (XIII.) angiebt, — verfertigt werde. — Da nun die practische Geometrie eigentlich nur so weit angewandt wird, als man das Stück der Erde, das man entwerfen will, für eben annehmen darf, so wird sich durch die bisherigen Betrachtungen zeigen, wie weit sich eigentlich die Entwerfung eines Stückes der gekrümmten Oberfläche der Erde nach bloßen geometrischen Vorschriften erstrecken läßt; ohne einen Fehler befürchten zu dürfen, der größer wäre, als man ihn sonst in der practischen Geometrie verstatet.

### Folgerung aus dem bisherigen.

XVII. Auf einer solchen Charte, worauf 80 Meilen etwa 2, oder auch wohl 3 pariser Schube betragen, werden nur die Städte, oder höchstens auch die Dörfer und Flecken, die nicht unter einer halben Meile von einander liegen, verzeichnet werden können. — Denn wenn man alle einzelne Dorfschaften, Höfe u. dgl., die oft nur  $\frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{8}$  einer Meile von einander wegliegen, auch darauf bringen wollte, so würden wegen der geringen Größe des Maßstabes,

stabes; manche Punkte so nahe zusammen fallen, daß man Mühe hätte, sie auf der Charte gehörig zu bezeichnen; Noch viel weniger würde es angahen, auch deren Namen daben zu schreiben, welches doch nach der Absicht einer Charte erforderlich ist. — Man setze, es liege ein Ort von einem andern  $\frac{1}{2}$  Meile weg, so betrüge diese Entfernung nach dem (XIII.) erwähnten Maasstab, auf der Charte

$$\frac{2}{2 \cdot 80} = \frac{1}{80} \text{ paris. Fuß} = 1,8 \text{ paris. Linien.} —$$

Wenn auch 80 Meilen drey paris. Fuß betrügen,

$$\text{so wäre } \frac{1}{2} \text{ Meile} = \frac{3}{2 \cdot 80} \text{ p. F.} = 2,7 \text{ Lin.}$$

dennoch eine so geringe Größe, daß schon die Charte, worauf man nur alle Dörter, die eine halbe Meile von einander liegen, verzeichnete, mit sehr viel Namen überladen würde. — Noch viel weniger könnten die Dörter darauf kommen, die nicht einmal eine halbe Meile von einander lägen.

Charten also, welche keine zu unbequeme Größe bekommen, und sich bis auf ohngefähr 80 Meilen erstrecken sollen, werden nur die merkwürdigsten Dörter in sich begreifen können, und auf solchen Charten ist es immer erlaubt, den Fehler, der aus der Krümmung der Erde zu befürchten wäre, als einen physikalischen Punkt zu betrachten.

**XVIII.** Sollen auf einer Chartre auch alle einzelne Dörfer vorkommen, so wird man sie nicht leicht über 7 bis 8 Meilen, d. h. über ohngefähr  $\frac{1}{2}$  Grad der Erdoberfläche erstrecken dürfen, weil sie sonst gleichfalls eine zu unbequeme Größe erhalten würde. Gesezt also, ein ganzes Land nähme etwa ein Viereck auf der Erdoberfläche ein, dessen Länge und Breite 5 Grad, also die Fläche 25 Quadratgrade, oder 5625 Quadratmeilen enthielte, so würde man es wenigstens in 10 Spezialcharten zerlegen müssen, wenn man außer den Städten, auch alle Flecken, Dörfer, Vorwerke u. dgl. verlangte. Nähme man nun den Meilenmaassstab auf einer solchen Spezialcharte von der Größe, daß 7 bis 8 Meilen etwa noch 3 pariser Schuhe betrügen (wiewohl vielleicht solche Charten zum Gebrauche schon un bequem wären), so betrüge  $\frac{1}{2}$  einer Meile etwa  $\frac{1}{2}$  Zoll, eine Größe, die zureicht, sehr viele, ja wohl die meisten Gegenstände einer Landschaft auf die Chartre zu bringen, ohne besürchten zu dürfen, daß viele davon so nahe zusammen fallen, daß zu ihrer gehörigen Bezeichnung nicht Raum genug bliebe.

**XIX.** Auch auf solchen Spezialcharten, worauf doch der Meilenmaassstab schon eine ziemliche Größe hat, wird der Fehler, der von der Krümmung der Erde herrührt, dennoch nur einen physikalischen Punkt betragen. — Denn  
da

da solche Charten nur höchstens  $\frac{1}{2}$ , oder auch wohl  $\frac{3}{4}$  Grad der Erdoberfläche einnehmen, so ist die Krümmung so unmerklich, daß sie völlig für Nichts gelten kann. Zum Ueberflus würde man sich noch mehr durch Rechnungen, wie in (IX. XIII.), davon überzeugen können.

XX. Zu einer genauen Kenntniß eines Landes wird man dreierley Arten von Charten nöthig haben. 1) Eine Generalcharte, worauf man den ganzen Umfang des Landes, und alle in dasselbe fallenden Hauptörter, nebst den Gränzen einzelner Districte, die Hauptrichtungen der Flüsse, Berge und dergleichen vorfindet. 2) Spezialcharten, wie in (XIII.), worauf alle innerhalb eines jeden einzelnen Bezirks fallenden Städte, Dörfer und andere Gegenstände, die auf die Generalcharte wegen (XVII.) nicht kommen konnten, entworfen sind, und 3) sogenannte Flurrisse, worauf die einer jeden Stadt oder Dorf zugehörigen Grundstücke, nebst allen in sie fallenden auf die Oekonomie und das Cammeralwesen Einfluß habenden Gegenstände, im Detail verzeichnet sind.

Was nun die Verfertigung der ersten beyden Arten von Charten betrifft, soll der Gegenstand des gegenwärtigen Kapitels seyn. Ich werde aber vorläufig auch zeigen müssen, in wie ferne man sich auch astronomischer Kenntnisse dazu bedienen könne.

Wie man durch astronomische Beobachtungen die Lage eines Orts auf der Erdoberfläche, und die Lage mehrerer gegen einander bestimmt.

§. 343. I. Es stelle der Kreis (Fig. I. K.) die Erdoberfläche vor, P und Q seyen deren Pole, und M ein Ort auf der Erde, P M Q der Mittagskreis desselben, A L R der Aequator (§. 117. III.). So ist A M des Orts geographische Breite (§. 117. VI.).

II. Wäre nun P N Q ein anderer bestimmter Mittagskreis, so würde die Lage des Orts M, durch seine Breite A M, und durch den Winkel M P N, oder durch den Unterschied der Mittagskreise, dessen Maas der Bogen A L des Aequators ist, gegeben seyn.

Wenn man den Mittagskreis P L Q als einen ersten ansiehet, so heist auch der Winkel M P L, oder der Bogen L A, bis an den Mittagskreis des Orts M, die geographische Länge des Orts M.

Weis man also Breite A M, und Länge L A, so ist des Orts M Lage auf der Erdoberfläche vollkommen bestimmt, wie ein Punkt auf dem Felde durch Abscisse und Ordinate.

III. Diese beiden Dinge für einen gegebenen Ort vollkommen genau zu bestimmen, würde aber

über Gründe der Astronomie zum Voraus setzen, die ich hier nicht im Stande bin, alle vorzutragen. — Zum Glück ist es in gegenwärtigem Falle, wo man dergleichen astronomische Bestimmungen bey Entwerfung der Charten braucht, nicht erforderlich, Länge und Breite eines Orts bis auf einzelne Secunden zu wissen; Es wird zureichend seyn, wenn man sie inner halb einer Viertel- oder halben Minute weis. Denn gesetzt, eines Orts Breite hätte man um  $\frac{1}{2}$  Minute fehlerhaft, und die Charte, worauf man diesen Ort entwerfen wollte, werde von der Größe gemacht, daß 40 oder 60 Meilen behläufig 2 pariser Fuß betragen, so würde  $\frac{1}{2}$  Minute auf der Charte betragen  $\frac{1}{240}$  par. F. =  $\frac{1}{2}$  par. L. ohngefähr; welche Größe man beynabe für einen physischen Punkt gelten lassen darf.

Aber bis auf  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{4}$  Minute wird man, besonders durch wiederholte Beobachtungen, bloß mit dem im vorhergehenden bereits beschriebenen Astrolabio, immer die Breite eines Orts bestimmen können.

IV. Zum Behuf dessen muß ich aber folgende Sätze voraus schicken.

V. Man gedente sich die Erdober, und die Fläche des Erdaquators, bis an die äußersten

Gränzen der Himmelskugel erweitert, so durchschneidet die Erdoberfläche die Himmelskugel gleichfalls in ein paar Punkten, die man die *Weltpole* nennet; die erweiterte Fläche des Erdaequators wird aber die Himmelskugel in einem Kreise durchschneiden, den man den *Aequator der Welt*; oder *Himmelskugel* nennet.

VL. Der Erfahrung nach scheinen nun, vermöge der täglichen Umdrehung der Erde um ihre Axe, alle Fixsterne an der Himmelskugel um die Weltpole Kreise zu beschreiben, die dem Aequator (V.) parallel sind, und der Aequator selbst ist der größte unter allen Parallelkreisen.

VII. Ein jeder Stern an der Himmelskugel wird einen gewissen Abstand von dem Welteaquator haben, den man durch einen Bogen eines von dem Sterne auf den Aequator senkrecht gezogenen größten Kreises misst, und des Sterns *Abweichung* oder *Declination* nennt, die also in Rücksicht des Sterns eben das ist, was auf der Erdoberfläche die *Breite* eines Orts bedeutet.

In astronomischen Tafeln findet man die Declinationen der vorzüglichsten Sterne angegeben. Diese verändern sich zwar etwas von Jahr zu Jahr; da man aber diese Aenderungen kenne, so kann man sie in Erwägung ziehen, und

und eines jeden Sterns Declination für ein gegebenes Jahr, und wenn es nöthig seyn sollte, auch für jeden Tag des Jahres berechnen.

Diese Sternverzeichnisse, und was dahin gehört, kann man sich allenfalls aus den Berliner Ephemeriden aufs Jahr 1776: und aus den folgenden Jahrgängen bekannt machen, wiewohl man eine gründliche Kenntniß ihres Gebrauchs immer aus theoretischen Werken über die Astronomie erlernen muß. In dem Anhang zu des Freyherrn v. Zachs Tab. motuum Solis nov. et corr. Goth. 1792. ist ein vortreffliches Verzeichniß von Fixsternen für den Anfang des J. 1800.

VIII. Man gedенke sich die Mittagsfläche eines Orts gleichfalls bis an die Himmelskugel erweitert, so hat man des Orts Mittagskreis an der Himmelskugel, der also durch die Weltpole gehen muß, wie der auf der Erdofläche durch die Erdpole.

IX. Da unsere Erde nun als ein Punkt in Betracht der ganzen Himmelskugel anzusehen ist, so kann man alle Linien, die von verschiedenen Orten der Erdenach einem der Himmelspole gezogen werden, als vollkommen gleichlaufend betrachten.



X. Eine solche Linie von einem Orte der Erde nach dem Weltpole gezogen, wird mit der Orts Horizontalfläche einen gewissen Winkel machen, den man die Polhöhe des Orts nennet.

Diese Polhöhe wird nun allemal der geographischen Breite des Orts gleich seyn.

Man gedénke sich an M eine in der Mittagsfläche P M Q gezogene Tangente M  $\mu$ ; so liegt solche in der Horizontalfläche des Orts M, und ist des Orts Mittagslinie.

Durch M gehe M  $\pi$  nach dem Weltpole, so ist M  $\pi$  mit Q P parallel (V. IX.), und der Winkel  $\pi$  M  $\mu$  die Polhöhe von M.

Vom Mittelpunkte der Erde C seyen nach A und M die Linien C A und C M gezogen, so ist A M, oder des Orts Breite, das Maas des Winkels M C A, und wenn man C M nach m verlängert, so hat man  $\mu$  M m  $= 90^\circ =$  P C A, weil die Erdaxe P Q auf dem Aequator senkrecht steht; oder

$$\mu$$
 M  $\pi$  +  $\pi$  M m  $=$  M C A + M C P; aber

weil  $\pi$  M mit P C parallel, so ist

$$\pi$$
 M m  $=$  M C P, mithin

$\mu$  M  $\pi =$  M C A, oder die Polhöhe ist der Breite des Orts gleich.

**XI.** Es stelle nun, nach den bisherigen Vorbereitungen,  $\mu M H$  (Fig. LXX.) des Orts  $M$  Mittagslinie vor, und  $\mu P H$  desselben Mittagskreis an der Himmelskugel (VIII.);  $P$  den über dem Horizont  $\mu H$  liegenden Weltpol, z. B. den nördlichen, so wird  $P M H$  die Polhöhe oder Breite des Orts seyn, und  $P M$  die Weltaxe, weil  $M$  in dem Mittelpunkte der Himmelskugel angenommen werden kann (IX.).

Man setze  $A M$  auf  $P M$  senkrecht, so wird  $A$  an der Himmelskugel der Durchschnitt des Aequators und des Mittagskreises seyn, und der Winkel  $A M \mu$  die Neigung des Aequators gegen die Horizontalfläche. Dieser Winkel macht mit der Polhöhe, wegen  $P M A = 90^\circ$ , einen rechten Winkel zusammengenommen, also  $P M H = 90^\circ - A M \mu$ , wo man folglich die Polhöhe findet, wenn man die Aequatorshöhe weis.

Die Höhe eines Sternes heißt der Winkel, den eine Linie von dem Auge nach dem Sterne mit der Horizontalfläche macht.

**S. 344. Aufgabe.** Die Höhe eines Sternes über der Horizontalfläche zu messen.

**Aufl. I.** Man könnte zwar hiebei im Wesentlichen, wie bey Gegenständen auf der Erde,  
nach

nach (S. 155 2c.) verfahren. — Weil sich aber in einem Zimmer, wo man doch wohl die Beobachtung anstellen wird, kein gewöhnliches Stativ, wie auf dem Felde, gut gebrauchen läßt, indem man solches nicht nahe genug ans Fenster bringen kann, und ferner auch ein Stern an der Himmelskugel kein festes Object ist, sondern vermöge der scheinbaren täglichen Umdrehung derselben immer vorrückt, so wird eine Vorrichtung nöthig seyn, um sowohl 1) den Winkelmesser in einem Zimmer nahe genug ans Fenster bringen zu können, als auch 2) der beständigen Fortrückung des Sterns an der Himmelskugel ohngeachtet, ihn genau in der Art des Fernrohrs zu beobachten, und seine Erhöhung über der Horizontalfläche zu messen.

II. Die erste Bedingung bewerkstellige ich folgendermaßen: Man lasse von gutem ausgetrockneten Eichen- oder Buchenholze einen Würfel A (Fig. LXXI.) verfertigen, dessen Seite etwa 7 bis 8 Zoll betrage, und lasse solchen mit Oelfarbe anstreichen.

Längst den Diagonal- oder Seitenlinien der untern Fläche seyen 4 Stücke Messing m, m an ihr befestiget, welche die Mütter zu 4 eisernen Schrauben n, n abgeben, die sich unten in eine kegelförmige Spitze endigen, und in konischen Vertiefungen auf 4 runden messingenen Platten

ten  $a$ ,  $a$  ruhen. — Diese Schrauben werden mittelst eines Schlüssels gedreht, so daß man den Würfel  $A$ , durch Hülfe derselben, etwas erheben und erniedrigen kann, bis die obere Fläche des Würfels, nach Maassgabe einer auf ihr angebrachten Wasserwaage  $b$ , horizontal steht. Die Länge der messingenen Stücke  $m$ , richtet sich darnach, daß, wenn die Ebene des Winkelmessers, wie die Figur anzeigt, lotrecht gestellt ist, der gemeinschaftliche Schwerpunkt des Würfels und Winkelmessers durch die vier Schrauben  $n$  so unterstützt ist, daß beim Handhieren des Werkzeugs dasselbe hinlänglich vor dem Umkippen gesichert ist. Um Kosten zu ersparen, so können die zur Verlängerung der Basis dienenden Stücke  $m$  auch von Holz seyn. Doch müssen da, wo die Schrauben  $n$  durchgehen, starke messingene Mütter in das Holz eingelassen und hinlänglich befestigt seyn.

III. In die Mitte der Oberfläche  $\alpha \beta \gamma \delta$  des Würfels wird ein Cylinder  $T$  von hartem Holze unten mittelst eines viereckigten Zapfens eingelassen und senkrecht eingeleimt.  $p q$  ist ein messingener Zapfen, der unten mit einer Platte versehen ist, die man durch Schrauben auf diesen Cylinder  $T$  befestigt. Auf diesem Zapfen  $p q$  ruhet die Nuß des Winkelmessers mittelst ihrer Hülse, die sich um diesen Zapfen  $p q$  drehen, und durch Hülfe der Schraube  $u$  fest.

feststellen läßt. Mit dem Zapfen S der Aufs hängt der Winkelmesser C'C lothrecht, nach Maassgabe eines längs der Ebene desselben herabzuhängenden Lothes C'P. Den Faden dieses Lothes kann man an der hintern Fläche des Werkzeugs von einem Stifften herabhängen lassen, oder oben bei C' auch nur mit etwas Wachs befestigen. Bei nicht ganz stiller Witterung ist es vorthellhaft, wenn man das Loth P in ein untergesehtes Glas Wasser hineinhängen läßt, doch darf es nirgends an das Glas anstreifen.

Löst man die Schraube L (S. 99. 16), so läßt sich die Ebene des Werkzeugs lothrecht um den Zapfen S drehen. Wird hingegen die Schraube ~~a~~ gelöst, so kann man das Werkzeug in jede Verticalebene drehen.

IV. Da das Gewicht des Würfels bepläufig 25 bis 30 Pfund betragen wird, so gibt er ein zulänglich festes Stativ für den Winkelmesser ab.

V. Diesen Würfel kann man auf ein Fenstergesimse B.B stellen, und man wird nun zulänglich nahe sich mit dem Werkzeuge an dem Fenster befinden, um Höhen über dem Horizonte bis auf 60 oder 70 Grade messen zu können. Sollte das Fenstergesimse zu schmal seyn, so wird ein starres Brett von hinlänglicher Breite

Brette darauf genagelt, oder sonst eine leicht zu erdenkende Vorrichtung angebracht, daß das Brett dem Gewichte des darauf zu stellenden Winkelmessers nicht nachgiebt.

VI. Die nähere Vorbereitung zur Ausmessung der Höhe eines Sterns ist nun folgende.

Man stelle erstlich durch Hülfe der vier Schrauben  $n, n$  die obere Fläche des Würfels horizontal, nach Angabe der Wasserwaage  $b$ . Eine kleine Übung wird erfordert, dieß ohne großen Zeitverlust zu bewerkstelligen.

VII. Hierauf stelle man die Ebene  $C'C$  vertical, indem man die Schraube  $H$  der Muß löset, und das Werkzeug in der Muß drehet, bis der Faden des Lothes  $E'F$  nur so eben die Fläche des Werkzeugs berührt, ohne sie jedoch zu streifen. Dann ziehe man die Schraube  $H$  wieder fest an.

VIII. Unter diesen Umständen wird sich das Werkzeug durch Lösung der Schraube  $u$  um den Zapfen  $p, q$  dergestalt drehen lassen, daß die Ebene  $C'C$  beständig die verticale Lage behält, wenigstens nie so viel davon abweichen wird, daß sich die vollkommene Verticalstellung nicht vermittlest der Schrauben  $n, n$  sogleich wieder stellen lassen.

IX. Vollkommen genau würde das Werkzeug bei seiner Drehung um den Zapfen  $p q$  immer vertical bleiben, wenn man darauf rechnen dürfte, daß der Zapfen  $p q$  genau auf der Oberfläche des Würfels  $A$  senkrecht stünde, und folglich lothrecht wäre, wenn diese horizontal gestellt worden ist. Da aber diese Bedingung des Zapfens  $p q$  sich wohl nicht in der größten Genauigkeit erhalten läßt, so wird es geschehen, daß, wenn z. E. die Ebene  $C'C$  nach Angabe des Lothes auch ganz genau vertical gestellt worden wäre, sie sich beim Drehen um den Zapfen  $p q$  doch immer etwas wieder aus der verticalen Lage verrücken wird. Indessen wird sie sich mehrere Grade um  $p q$  drehen lassen, ohne daß man nöthig haben wird, ihre Verticalstellung vermittlest der Schrauben  $n, n$  wieder zu verbessern. Nur dann könnte die Verbesserung merklich seyn, wenn man das Werkzeug z. E. um 20 und mehrere Grade drehen müßte. Aber auch diese würde sich mit geringer Mühe erhalten lassen, weil die Uenderung der verticalen Lage nie viel betragen kann, so bald man den Würfel  $A$  horizontal gestellt hat.

X. Um nun die Höhe eines Sterns zu messen, so bringe man einige Minuten vorher den Winkelmesser in die Lage, daß dessen erweiterte Ebene  $C C$  ohngefähr durch den Stern gehen würde, damit, wenn man das Fernrohr o. l nach

nach dem Sterne erhebe, man wenigstens den Winkelmesser nicht mehr viel um den Zapfen  $p q$  drehen müßte, um den Stern ganz genau in die Ase des Fernrohrs zu bekommen, und stelle die Ebene des Werkzeugs, vermittelst der Schrauben  $n, n$ , genau lotrecht.

XI. Nunmehr sey an der hintern Fläche des Werkzeugs eine Libelle  $\omega \lambda$  dergestalt angebracht, daß, wenn das bewegliche Fernrohr  $o l$ , oder die Alhidadenregel, mit der es sich dreht, auf  $0^\circ$  gestellt wird, diese Libelle beim Einspielen ihrer Luftblase, entweder völlig genau der Ase des Fernrohrs parallel sey, oder doch nicht sehr viel davon abweiche.

XII. Man löse die Schraube  $L$ , und drehe das vertical gestellte (X.) Werkzeug um den Zapfen  $S$ , bis die Luftblase der Libelle  $\omega \lambda$  einspieler. Sollte sich dies Einspielen nicht sogleich in völliger Schärfe erhalten lassen, so ziehe man die Schraube  $L$  wieder fest an, und bediene sich der Stellschraube  $W z$  (S. 99. 12), so wird man völlig genau das Einspielen der Libelle erhalten können.

XIII. Nun erhebe man das Fernrohr  $o l$  nach dem Sterne, und drehe dabei zugleich das Werkzeug sanft um den Zapfen  $p q$ , bis man den Stern in dem Felde des Fernrohrs wahrnimmt. Sollte



Sollte sich während diesem Drehen um den Zapfen p. q, der Stand der Libelle  $\omega \lambda$  wieder etwas geändert haben, so kann man ihn leicht vermittlest der Schraube V z (S. 99. 12) wiederum herstellen. Die Ebene C C wird ohne merklichen Fehler auch noch jetzt rechtseck seyn (IX.).

XIV. Es wird überhaupt nur eine geringe Übung dazu gehören, den Stern mit dem Werkzeuge dergestalt zu verfolgen, daß in dem Augenblicke, da er in der Ziel:linie des Fernrohrs erscheint, die Libelle  $\omega \lambda$  vollkommen einspielt, und die Ebene des Werkzeugs ohne merklichen Fehler die Vertical:lage habe. Man muß nur darauf acht geben, wie sich der Stern durch das Feld des Fernrohrs bewegt, so wird man z. B. von dem Augenblicke, da er an dem Rande dieses Feldes erscheint, bis zu dem, da man ihn in der Ase des Fernrohrs zu beobachten hat, Zeit genug übrig haben, nachzusehen, ob die Libelle einspielt, und alles übrige an dem Werkzeuge in gehöriger Ordnung sey.

XV. Sobald man den Stern ohngefähr in der Ziel:linie des Fernrohrs hat, befestige man die Alhidade:regel, und bediene sich blos der Micrometerschraube, um ihn genau in die Ziel:linie zu bringen. In dem Augenblicke, da dieß geschieht, höre man auf zu schrauben, und man wird

wird nun an dem Rande des Werkzeugs die Höhe des Sterns angegeben finden.

**XVI.** Diese angebliche Höhe muß nun noch corrigirt werden, wenn beim Einspielen der Libelle, und dem Stande des Fernrohrs auf  $0^\circ$ , Libelle und Fernrohr etwa nicht genau parallel wären; Diese jedesmahl anzubringende Correction muß aber schon durch vorhergegangene Beobachtungen nach (S. 156. III. 20) bestimmt worden seyn, und bleibt constant, wenn die Libelle unbeweglich an der hintern Fläche des Werkzeugs angebracht ist.

**Anmerk. I.** Um die Kreuzlinien im Brennpunkte des Fernrohrs des Nachts erkennen zu können, so muß man von einem Gefäße in einiger Entfernung von dem Objectivglase seitwärts ein Licht hinhalten, oder es auf eine vorn an dem Fernrohre schräg gegen die Axt desselben an einem biegsamen Halter befestigte weisse Fläche vergestalt scheinen lassen, daß solche ein weisses, mattes Licht in das Fernrohr hinein reflectire. Man kann zu dieser außen an dem Fernrohre angebrachten Blendung sich eines Stückchens Pappe bedienen, welches mit weißem Papiere überzogen, und mit einer Oefnung versehen seyn muß, damit auch von dem Sterne das Licht in das Fernrohr fallen könne. Diese Blendung hat auch bei Beobachtungen an der Sonne.

Sonne noch den Vortheil, daß, wenn man das Fernrohr nach der Sonne richtet, das Auge dadurch vor dem Lichte geschützt wird, welches neben dem Fernrohre vorbeigehend in das Auge fallen würde.

Anmerk. II. Man stelle das Fernrohr auf einen gegebenen Grad über der Horizontalis, und verfolge ohngefähr zu der Zeit, wenn man glaubt, daß der Stern diese Höhe erreichen würde, denselben mit dem Werkzeuge so lange, bis er diese Höhe völlig erreicht, und in der Ase des Fernrohres erscheint. So kann man an einer Uhr den Augenblick aufschreiben, wenn ein Stern eine gegebene erreichbare Höhe über dem Horizonte hat. Es versteht sich, daß man beim Drehen des Werkzeugs um den Zapfen  $p q$ , während dieser Operation auch beständig sein Augenmerk auf die Libelle walten muß.

Anmerk. III. Das bisher beschriebene Verfahren, die Höhe eines Sterns zu messen, und sich dabei einer Libelle zu bedienen, die sich nicht mit dem Fernrohre selbst dreht, hat sehr große Vorzüge vor dem Verfahren, welches ich in der vorhergehenden Ausgabe dieses Buches gewiesen habe, und wobei eine an dem Fernrohre selbst befindliche Libelle gebraucht wurde. Die Vorzüge und Bequemlich-

Leiz

Seiten des gegenwärtigen Verfahrens sind theils schon (§. 156. III. 21) erwähnt worden, theils wird man sie bei wirklicher Ausübung so beträchtlich finden, daß man nie an dem beweglichen Fernrobre eine Libelle wird anbringen mögen, man müßte sie denn zu andern Absichten, als zum Messen der Höhe eines Sterns, anwenden wollen.

§. 345. Aufgabe. Die Aequatorshöhe, mithin auch die Polhöhe eines Orts zu finden.

Aufl. I. Man beobachte, wenn ein gewisser Fixstern, vermöge der scheinbaren täglichen Umdrehung der Himmelskugel, bei S (Fig. LXX.) in den Mittagskreis des Orts kömmt.

II. In dem Augenblicke messe man des Sterns Mittagshöhe, oder den Winkel  $SM\mu$  (§. 844.).

So hat man den Bogen  $S\mu$ .

Davon ziehe man ab des Sterns Abstand vom Aequator, oder die Declination  $SA$  (§. 343. VII.), wenn der Stern nordwärts des Aequators steht, oder addire sie zur Höhe  $S\mu$ , wenn der Stern südlich ist, so hat man  $\mu A$ .

oder die Aequatorshöhe, mithin auch die Polshöhe  $= 90^\circ - \mu A$ .

III. Begreiflich muß man hiebei wissen, was S für ein Fixstern ist, und daher wird bey dem erwähnten Verfahren eine Kenntniß des gestirnten Himmels, die man sich aus Hrn. Prof. Bode's bekannten Anleitung dazu, oder aus andern Schriften, erwerben muß, erfordert.

### Anmerkungen zu diesem Verfahren.

IV. Die größte Schwierigkeit hiebei ist, den Augenblick zu wissen, da der Stern in die Mittagsfläche kommt.

Auf Sternwarten, wo über der Mittagslinie  $\mu H$  eine Mauer vertical aufgerichtet, und parallel mit ihr ein Quadrant an ihrer Fläche befestigt ist, läßt sich der Durchgang eines Fixsterns durch das Fernrohr des Quadranten, mithin der Augenblick, da er in der Mittagsfläche ist, genau beobachten, und seine Höhe am Quadranten messen.

Wo man aber eine solche Bequemlichkeit nicht hat, da muß man auf eine andere Art zu Werke gehen, und hiezu dienen folgende Betrachtungen, die überhaupt dem Feldmesser auch bey andern Untersuchungen nützlich seyn können.

V. Wenn ein Stern durch die Mittagsfläche geht, so ist seine Höhe über dem Horizonte am größten. — Von seinem Aufgange ist sie nemlich  $= 0$ , wächst nach und nach immer mehr, bis zur größten in der Mittagsfläche, und nimmt von da an, nach und nach, bis zu seinem Untergange, völlig so wieder ab, wie sie vor seinem Durchgange durch die Mittagsfläche gewachsen war, dergestalt, daß er in gleichen Zeiten vor und nach seinem Durchgange durch die M. gleiche Höhe über dem Horizonte hat.

VI. Den Durchgang durch die M. nennt man auch die Kulmination des Sterns.

Man beobachte also einige Stunden vor seiner Kulmination (die Lage der Mittagslinie oder Fläche setze ich nemlich nach (S. 118.) benläufig als bekannt zum voraus) die Höhe desselben über dem Horizonte (S. 344), und schreibe nach einer guten Sekundenuhr den Augenblick auf, wenn diese Höhe beobachtet worden, oder verfähre noch besser nach (S. 344. Anmerk. II.).

VII. Ohngefähr um eben so viel Stunden nach der Kulmination des Sterns rüste man sich wieder zur Beobachtung eben derselben Höhe (VI.).

Man erhöhe das Fernrohr an dem Winkelmesser wieder um eben so viel Grade *ic. ic.*, als in (VI.) beobachtet worden, über der Horizontalinie, lasse das Fernrohr unverrückt auf diesem Grad der Erhöhung, und drehe nur die verticale Ebene des Winkelmessers um den Zapfen *p q*, worauf er ruhet, so wird man den Stern so lange verfolgen können, bis man ihn in der Ase des Fernrohrs wahrnimmt, und er also wieder dieselbe Höhe über dem Horizonte hat, die vor seiner Kulmination beobachtet worden. Die Zeit an der Sekundenuhr abermals in diesem Augenblicke aufgeschrieben, hierauf zu der erstern (VI.) addirt, und die Summe halbt, bestimmt den Augenblick, da der Stern kulminirt haben würde, weil die Zeit der Kulm. das arithmetische Mittel zwischen den Zeiten zweier beobachteten gleichgroßen Höhen seyn muß (V.).

Gesezt, man habe vor des Sterns Kulmination die Höhe desselben  $= 20^{\circ}$  beobachtet, da die Uhr wiese 7 U. 5 M. 43 Sec. Ben eben der Höhe nach der K. habe die Uhr gewiesen 11 U. 14 Min. 20 Sec., so würde der Stern in der Mittagsfläche gewesen seyn, um 9 U. 10 M. 1,5 Sec.

Um diese Zeit konnte man nun freylich an dem Abende, da diese Beobachtung angestellt wurde, die Mittagshöhe des Sterns nicht messen.

sen. Wenn man aber den Gang der Uhr weiß, so läßt sich daraus berechnen, wenn den folgenden Abend darauf, der Stern in die Mittagsfläche kommen wird.

Wiese die Uhr genau 24 Stunden, innerhalb der Zeit, da ein Stern seinen scheinbaren täglichen Umlauf an der Himmelskugel vollendet, d. h. stimmte sie genau mit der Zeit überein, die man einen Sterntag nennt, so würde der andern Abend darauf der Stern abermals um 9 U. 10 Min. 1,5 Sec. in der Mittagsfläche seyn, und man dürfte also nur in dem Augenblicke des Sterns Höhe über dem Horizonte messen.

VIII. Da aber selten die Uhr vollkommen mit dem Laufe der Sterne übereinkommen wird, so muß man erst ihren Gang berichtigen, und untersuchen, um wie viel Minuten und Sekunden sie innerhalb eines Sterntages voreilet, oder zurückbleibt. Diese Untersuchung muß schon einige Abende vorher, ehe man die Beobachtungen (VI, VII.) anstellt, geschehen seyn, und wird folgendermaßen bewerkstelligt.

Man richte an einem gewissen Abende ein Fernrohr nach einem Fixsterne, und schreibe die Zeit auf, wenn der Stern in die Ase des Fernrohrs kommt. Gesezt, die Uhr habe gewiesen 6 Uhr 5 Min. 30 Sec.

Man



Man lasse das Fernrohr bis den andern Abend in unverrückter Lage, und beabsichtige alsdann wieder den Augenblick, da der Stern in die Axe des Fernrohrs kommt. Gesetzt also, den andern Abend habe die Uhr gewiesen 6 Uhr 8 Min. 20 Sec., so würde der Unterschied von der zuerst beobachteten Zeit = 2 M. 50 S. die Voreilung der Uhr innerhalb eines Sterntages ausdrücken. Noch besser bedient man sich um den Gang einer Uhr zu erforschen und zu berichtigen, des Verschwindens der Sterne hinter einem hinlänglich entfernten Thurne, dergleichen Beobachtungen man an einem Abende sehr viele machen kann, wenn man die Stellen des Auges an hinlänglich festen Standpunkten z. B. an Seitenmauern von Fenstern u. dgl. nur allermal gehörig bemerkt. Hr. D. Olbers hat dieses schon längst bekannte Verfahren in des *Frenh. v. Zachs* Monatlicher-Corresp. 1801. Febr. St. S. 124 u. von neuem empfohlen, und es auf die bequemste und brauchbarste Art zu verrichten und anzuwenden gelehrt. Ich habe mich dieser Methode auch schon vor mehreren Jahren mit sehr guten Erfolge bedient. Weitere Anwendungen hievon auch M. C. Aug. 1801. S. 99. u. von Hrn. De Lambre.

IX. Wenn also am ersten Abend der Beobachtung (VI. VII.) die Zeit der Kulmination um

um 9 U. 10 M. 1,5 S. gefunden worden wäre, so müßte den Abend darauf die Uhr weisen 9 U. 10 M. 1,5 Sec. + 2 M. 50 S., oder 9 U. 12 M. 51,5 S. in dem Augenblicke, da der Stern in die Mittagsfläche käme, vorausgesetzt, daß die Uhr während der ganzen Zeit einen gleichförmigen Gang gehabt, oder sonst keine Störung gelitten habe.

Um diese Zeit müßte man also den andern Abend die Höhe des Sterns messen, und dies würde dann die Mittagshöhe desselben seyn.

X. Dieses Verfahren, wodurch man aus den Zeiten, die die Uhr bey gleich großen, oder übereinstimmenden Höhen eines Sterns weist, dessen Durchgangszeit durch die Mittagsfläche findet, ist in der Astronomie eine der wichtigsten Aufgaben, und kann, wie wir in der Folge zeigen werden, selbst in der Feldmefskunst, zur genauern Ziehung einer Mittagslinie, als es nach (S. 118.) geschehen kann, dienen, mithin zu solchen Messungen und Absichten, bey denen eine genaue Kenntniß der Mittagslinie erforderlich ist, brauchbar seyn.

Natürlich darf man es aber bey einer einzigen Beobachtung nicht bewenden lassen; wenn man den Augenblick der Kulmination sehr genau finden will. Begreiflich kann man vor der Kulm.

verschiedene Höhen des Sterns nach und nach nehmen, die Zeiten aufschreiben, und nach der K. die übereinstimmenden Höhen, und die zugehörigen Momente beobachten, so läßt sich demnächst aus jedem Paare zusammengehöriger Höhen, die Zeit der Kulmination finden, das Mittel aus allen wird alsdann den Durchgang durch die Mittagsfläche sehr genau geben. — Die Uhr darf während der ganzen Zeit keine Störung leiden.

**XI.** Hat man nun nach (S. 344.) die Mittagshöhe des Sterns (IX.) mit aller möglichen Genauigkeit und Vorsicht gemessen, so suche man aus den Sternverzeichnissen die Declination des Sterns (mit den nöthigen Correctionen wegen Aberration, Nutation u. dgl., wovon man in den astronomischen Werken und *Bodens Jahrbüchern* das weitere findet), und ziehe sie von der beobachteten Höhe ab, wenn sich der Stern nordwärts des Aequators befindet, oder addire sie hinzu, wenn er südlich ist, so hat man die Aequatorshöhe. — Da aber die Refraction in unserer Atmosphäre den Stern um etwas erhebt, so muß man solche von der beobachteten Mittagshöhe erst abziehen, um die wahre Höhe zu finden. Auch muß die gemessene Höhe des Sterns corrigirt werden, wenn wegen (S. 156. III, 2) eine Correction statt

statt finden sollte. Die Refractionen findet man unter den astronomischen Tafeln.

Exempel. Zu Göttingen beobachtete ich den 24sten März 1776. Abends um 9 Uhr 48 M. 8 S. meiner Secundenuhr, die M. Höhe des Sterns  $\gamma$  im Löwen, und fand sie  $= 59^{\circ} . 25' . 50''$ ; die Refraction für diese Höhe ist  $35''$ ; also

$$\text{wahre Höhe} = 59^{\circ} . 25' . 15''$$

$$\text{Declination} = 20 . 58 . 0 \text{ Nördl.}$$

$$\text{Also Nequat. Höhe} = 38 . 27 . 15$$

$$\text{mith. Polhöhe von G.} = 51 . 32 . 45.$$

Eigentlich gieng der Stern um 9 U. 48 M. 20 Sec. meiner Uhr durch die Mittagsfläche, also hatte er um 9 U. 48 M. 8 S. noch nicht vollkommen genau die Mittagshöhe, allein der Unterschied wird nur einige Secunden betragen, wie ich leicht zeigen könnte. — Obngesähr  $\frac{1}{2}$  Minute vor oder nach seiner Kulmination ist die beobachtete Höhe von der Mittagshöhe, wenigstens an einem so kleinen Instrumente, wie der Winkelmesser (S. 99. 1c.) war, dessen ich mich hierzu bediente, nicht merklich unterschieden, und übrigens ist es auch zu der Absicht (S. 343. II.) zureichend, die Zeit der Kulmination nur innerhalb einer halben Minute genau zu wissen.

Wie man an einem und demselben Abende mehrere Sterne zur Findung der Polhöhe gebrauchen könne.

XII. Wenn man weiß, zu welcher Zeit ein gewisser Stern A durch die Mittagsfläche gehet, so kann man durch eine leichte Rechnung finden, wenn ein jeder anderer B fulminiren wird. Man muß nemlich wissen, wie viel der Bogen des Aequators zwischen den Abweichungskreisen der Sterne A und B, Grade und Minuten &c. &c. enthält. —

Da nun innerhalb der Zeit, die die Uhr in einem Sterntage weiset, z. E. in (IX.), innerhalb 24 St. 2 M. 50 S. sich  $360^\circ$  des Aequators durch den Mittagskreis schieben, so kann man aus dem bekannten Bogen  $= m$ , der zwischen den Abweichungskreisen der beiden Sterne A. B auf dem Aequator enthalten ist, nach der Regel de Tri

$$360^\circ : m = 24 \text{ St. } 2 \text{ M. } 50 \text{ S.} : x$$

die dem Bogen  $m$  zugehörige Zeit  $x$  finden, und so viel Zeit wird zwischen den beiden Durchgängen der erwähnten Sterne durch die Mittagsfläche verfließen.

Den Bogen  $m$  findet man aber aus den Sternverzeichnissen, wenn man die Größen von ein-

einander abziehet, die in den Sternverzeichnissen, unter der Aufschrift Rectascension, oder gerade Aufsteigung, neben den Sternen zu finden sind.

**Exempel.** So findet man in den Berliner Ephemeriden 1776.

die ger. Aufst. von  $\gamma$  des Löwen  $= 151^{\circ}.53'.52''$

$\beta$  des Löwen  $= 174.24.22$

Also  $m = 22.30.30$

Also  $360^{\circ} : 24 \text{ St. } 2 \text{ M. } 50 \text{ S.} = 22^{\circ} 30'.30'' : x (= 1 \text{ St. } 30 \text{ M. } 9 \text{ S.})$

Um so viel gehet also  $\beta$  des Löwen später als  $\gamma$  durch die Mittagsfläche, weil des erstern  $\beta$  Rectascension größer ist, als die von  $\gamma$ .

Gienge also  $\gamma$  des Löwen durch die Mittagsfläche, wenn die Uhr wiese 9 U. 48 M. 20 S., so würde  $\beta$  fulminiren, wenn die Uhr zeigt 11 U. 18 M. 29 S.

Zu dieser Zeit würde man also die Beobachtung der Mittagshöhe von  $\beta$  des Löwen anstellen, und daraus, wie vorhin aus  $\gamma$  des Löwen, die Polhöhe suchen. — Wenn man solchergestalt aus mehreren Sternen die Polhöhen berechnet, und aus allen ein Mittel nimmt, so wird man sie sehr genau finden können. Vorzüglich brauchbar sind hiezu diejenigen Sterne, welche von dem Pole selbst nicht weit ab-

abstehen, und daher nicht untergehen. Man beobachtet die wahre Höhe eines solchen Sterns bey seinem obern Durchgange durch den Meridian und eben so die wahre Höhe (d. h. mit Zuziehung der Refraction) bey seinem untern Durchgange, und nimmt zwischen beyden Höhen das arithmetische Mittel, so hat man sogleich die Polhöhe. Ist die Beobachtung an einem und demselben Tage (oder nur innerhalb einiger Tage) gemacht, so sind die Correctionen wegen Aberration und Nutation beynahe verschwindend. Der Polarstern wird hiezu vorzüglich gebraucht.

XIII. Daß man den Augenblick, da ein Stern fulminiren wird, auch eben so aus dem Unterschiede der Rectascensionen des Sterns und der Sonne bestimmen könne, bedarf kaum erinnert zu werden. Die Zeit der Uhr, in dem Augenblicke, da die Sonne fulminirt, findet man dabey eben so, wie ich es vorhin bey Sternen gewiesen habe, nemlich durch übereinstimmende Höhen der Sonne.

Weil sich aber hiebey der Mittelpunkt der Sonne nicht gut beobachten läßt, so bedienet man sich des obern oder untern Randes derselben auf folgende Art. Man stelle das Fernrohr auf einen solchen Grad der Erhöhung, als die Sonne zu einer gewissen Zeit Vormittags ohngefähr

gefäße über dem Horizonte hat, drehe hierauf das ganze Werkzeug um den Zapfen  $p q$  (Fig. LXXI.), und verfolge solchergestalt die Sonne, bis man den Augenblick wahrnimmt, da sie, wie bey  $S$  (Fig. LXX. \*) zu sehen ist, beyde Kreuzlinien  $a b, c d$  im Fernrohre zu gleicher Zeit berührt. Wenn man nun des Nachmittags bey eben dem Grade der Erhöhung des Fernrohres, die Sonne wieder auf eine ähnliche Art die Kreuzlinien berühren siehet, so muß alsdann ihr Mittelpunkt  $S$  wieder eben die Höhe über dem Horizonte haben, die er Vormittags hatte, d. h. man hat nun ein Paar übereinstimmende Höhen. — Das Mittel aus den zugehörigen Zeiten an der Uhr, giebt den Augenblick da der Sonne Mittelpunkt kulminirt haben würde, wodurch man alsdann, wie vorhin (XII.), die Zeit findet, da des Abends ein gegebener Stern kulminiren wird.

Die Rectascension der Sonne für jeden Tag nimmt man aus den astronomischen Kalendern.

Beym Gebrauche der Sonne bedürfen die übereinstimmenden Höhen derselben, wie die Astronomie lehret, einer kleinen Correction — die aber zu gegenwärtiger Absicht (S. 343. III.) bey Seite gesetzt werden darf.

#### Anmerkung.

S. 346. I. Durch das Verfahren (S. 345.) wird man mit einem Winkelmesser, bey dem man selbst



selbst um 1 Minute fehlen kann; durch wiederholte Beobachtungen dennoch die Polhöhe innerhalb  $\frac{1}{4}$  Minute und noch genauer finden können. — Solchergestalt hat mein Vater mit einem Werkzeuge, dessen Durchmesser ohngefähr einen Fuß beträgt, die Polhöhe von Göttingen  $51^{\circ} 32' 18''$  gefunden (Comm. Soc. Goett. Tom. III.), die von der wahren  $51^{\circ} 31' 56''$ , nicht viel abweicht. — Man wird hieraus einsehen, was man oft auch von mittelmäßigen Werkzeugen, bei einer geschickten Behandlung und genauen Kenntniß derselben, erwarten kann. Wer mit Reichenbachischen versehen ist, wird solche Bestimmungen noch um so schärfer erhalten.

Ich habe die Art, die Polhöhe eines Orts zu finden, etwas umständlich vorgetragen, wie ich es für diejenigen nöthig zu seyn erachtet habe, bei denen ich noch nicht viel Kenntniß der theoretischen und practischen Astronomie zum voraus setzen darf, und da die Kenntniß der Polhöhe, wenigstens von einigen Orten, bei der Verrichtung der Charte eines Landes immer sehr wichtig ist, so wird man um so weniger die bisherige astronomische Ausschweifung in einer practischen Geometrie, die nicht bloß das alltägliche enthalten soll, tadeln. — Die Handgriffe, nebst den nöthigen Vorsichten dabei, durften nicht ganz übergangen werden, weil ich mir sonst leicht den Vorwurf hätte zuziehen können, von einer

einer Sache etwas, und doch im Grunde Nichts gesagt zu haben.

Uebrigens habe ich noch zu erinnern, daß man statt der Sterne, sich auch der Sonne zur Findung der Polhöhe bedienen könne. — Man misst die Mittagshöhe des obern oder untern Sonnenrandes, subtrahiret oder addiret den scheinbaren Halbmesser der Sonne, den man für jeden Tag in den astronomischen Kalendern findet, hinzu, um die Höhe des Mittelpunkts der Sonne zu erhalten, und verfährt alsdann, wie vorhin.

Exempel. Den 2. May 1790. maas ich mit dem Winkelmesser (S. 156. III. 22) (nach einem genommenen Mittel aus den Angaben der 90. und 96. Theilung) die Mittagshöhe

des obern Sonnenrandes	=	55°. 3'. 3"
Correction wegen der Libelle	= +	1. 8. 14
corrigirte Höhe	=	56. 11. 17
abzuziehen Refraction	=	38
also wahre Höhe	=	56. 10. 39
abzuz. Halbmesser d. Sonne	=	15. 54
also Höhe d. Mittelp. d. Sonne	=	55. 54. 45
abzuz. Declin. d. Sonne	=	15. 30. 18
also Aequatorshöhe	=	40. 24. 27.
mithin Polhöhe von Erlang.	=	49. 35. 33.

Diese

Diese Beobachtung stimmt sehr gut mit dem arithmetischen Mittel aus sehr vielen andern, welches für die Polhöhe von Erlangen  $49^{\circ}.35'.36''$  gab, überein. Von diesen Beobachtungen gab keine die Polhöhe größer, als  $49^{\circ}.36'.32''$ , und kleiner, als  $49^{\circ}.35'.4''$ . Von einem Winkelmesser, der etwa nur 7 Zoll im Halbmesser hat, läßt sich wohl keine größere Uebereinstimmung einzelner Beobachtungen erwarten.

II. Man hat noch sehr viel andere Arten, eines Orts Polhöhe zu finden, wovon man in *Röslers practischer Astronomie*, I. Th. VIII. Kap. umständlich nachsehen kann.

Sehr vortheilhaft kann man sich zur Bestimmung der Polhöhen auch kleiner Hadley'scher Sextanten bedienen; dergleichen in sehr großer Vollkommenheit von dem englischen Künstler Ramsden und andern zu haben sind. Bestimmungen von Polhöhen vermittelst solcher Werkzeuge findet man in sehr großer Menge in den Berliner astronomischen Jahrbüchern des Hrn. Prof. Bode, in den *Allg. geogr. Ephemeriden* und der *Monatlichen Corresp.* des Freyherrn v. Zach.

III. Es sey (Tab. IX. Fig. XCV.) das (S. 122 ic.) beschriebene katoptrisch:dis-

optische Werkzeug in einer verticalen Lage,  $Km$  das Fernrohr desselben,  $p$  der Spiegel vor dem Fernrohre,  $c$  der Spiegel am Mittelpunkte des Werkzeugs, auf der beweglichen Alhidaderregel  $P$  oder  $ch$  (S. 122. 21)  $Sc$ ,  $Ss$ , Sonnenstrahlen, welche man als von einem sehr weit entlegenen Gegenstande (der Sonne) herkommend, für parallele Linien nehmen darf, wenn sie von einem und demselben Punkte der Sonne z. B. von ihrem untern Rande herkommen.

$AB$  sey eine reflectirende Oberfläche z. B. ein sehr ebener horizontal gestellter Spiegel, die Oberfläche des in einer Schale ruhig stehenden Quecksilbers oder dergleichen, so ist der Winkel  $SsA$  die Höhe der Sonne, oder vielmehr ihres untern Randes über der Horizontalfläche, wenn  $Ss$  einen Strahl vom untern Sonnenrande bedeutet.

2. Gesezt nun, das Werkzeug werde so gehalten, daß wenn die Alhidadenregel  $ch$  in der Lage  $cn$  auf  $0^\circ$  steht, (in welcher Lage zugleich die beiden Spiegel des Werkzeugs parallel seyn müssen (S. 123. 22)), man durch das Fernrohr  $Km$ , direkt neben dem Spiegel  $p$  vorbei, das von der Oberfläche  $AB$  reflectirte Sonnenbild wahrnehme.

Mayer's pr. Geometr. III. Ab. Dd 3. Man

3. Man lasse nun das Werkzeug immer in der Lage, daß man der Richtung  $Km$  s jenes Sonnenbild (2) im Fernrohr behalte, und drehe hierauf die Alhidadenregel aus der Lage  $cn$ , in die  $ch$ , so daß man durch Zurückwerfung der Sonnenstrahlen  $Sc$  von dem Spiegel  $c$  nach der Richtung  $cp$ , und durch abermalige Zurückwerfung von dem Spiegel  $p$  längst  $pK$  ein zweites Sonnenbild in dem Fernrohr nach der Richtung  $Kp$  erblicke.

4. Es wird nun leicht seyn,  $ch$  in die Lage zu bringen, daß sich die gleichnamigten Ränder beider Sonnenbilder z. B. die untern (in welchem Falle man denn wissen muß, ob  $Km$  ein astronomisches oder terrestriſches Fernrohr ist) einander genau berühren. In dem Augenblicke, da dieses geschieht, lasse man  $ch$  unverrückt, und untersuche nun den von  $ch$  auf dem Rande des Werkzeugs durchlaufenen Bogen  $nh$ , so wird derselbe das Maasß des Winkels  $Sm s$  (wo  $cm$  die Verlängerung von  $Sc$  ist) oder des Winkels  $Ss s$  (wo  $ss$  wieder die Verlängerung von  $Km s$  ist) seyn, und dieser Winkel  $Ss s$  ist, wegen  $Ks B = Ss A = As s$  (nach den Gesetzen der Zurückwerfung des Lichtes) dem doppelten Winkel  $Ss A$  d. h. der doppelten Erhöhung des gedachten Sonnenrandes über der Horizontalebene  $AB$  gleich.

5. Dies

5. Dies giebt einen allgemeinen Begriff, wie man vermittelst eines katoptrisch:dioptrischen Werkzeugs die Höhe eines Gestirns über der Horizontalfläche, und so überhaupt Erhöhungswinkel messen kann. Die Ausübung setzt dabei einige Fertigkeit voraus; die gedachten Bilder ohne großen Zeitverlust in Berührung zu bringen, ohne ein Stativ zu dem Werkzeuge nöthig zu haben, welches gerade der Hauptvorteil von Werkzeugen dieser Art ist. Man kann auf diese Art es bald dahin bringen, correspondirende Sonnenhöhen u. dgl. ziemlich schnell nach einander zu nehmen, ohne das Werkzeug anders als bloß mit der freien Hand zu behandeln. Bei katoptrisch:dioptrischen Werkzeugen, welche eine etwas andere Anordnung der Spiegel haben, als das (S. 122.) angegebene, bleibt das Verfahren, Höhenwinkel zu messen, in der Hauptsache dasselbe. Bei Messung von Sternhöhen, zum Behufe der daraus abzuleitenden Polhöhen u. dgl. wird auf gleiche Weise verfahren, in welchem Falle denn ein Stern das ist, was im vorhergehenden ein Sonnenrand war.

Bei Sonnenbeobachtungen muß das Fernrohr mit einem gefärbten Blendglase versehen seyn.

6. Die Hauptsache kommt darauf an, daß AB eine recht ebene und genau horizontal

gestellte Spiegelfläche ist; am besten ein kleiner ebener Metallspiegel (weil gläserne Spiegel doppelte Bilder machen), welchem man denn eine Unterlage giebt, welche sich durch Stellschrauben, nach Maassgabe zweyer auf den Spiegel gelegten genau berichtigten Libellen, gehörig stellen läßt, bis beide Libellen auf dem Spiegel einspielen (S. 156. IV. 2c.). Hat man ein sehr ebenes Spiegelglas, dessen hintere Fläche mit einem schwarzen Firnik, oder mit schwarzer Oelfarbe belegt ist; so wird das hintere, von jenen doppelten Bildern fast verschwinden, oder man kann auch jene hintere Fläche matt schleifen lassen. Statt eines solchen Metall- oder Glasspiegels dient auch eine Quecksilberfläche, in einer wenigstens 5 Zoll weiten Porzellains- oder Glasschale, welche Quecksilberfläche sich dann von selbst horizontal stellt, wenn die Schale vor aller Erschütterung vollkommen gesichert ist. Statt dieses sogenannten Quecksilberhorizontes, kann auch ein Oelhorizont aus schwarz gefärbten Oele dienen, wozu am besten gutes Leinöl gebraucht wird, nachdem solches mit einer hinlänglichen Menge Rienruß über gelindem Kohlenfeuer versetzt worden ist. Das umständlichere über alle diese künstlichen Horizonte, und die bei ihrer Anwendung zu beobachtenden Vorrichtungen, wenn eine sehr große Genauigkeit erhalten werden soll, sehe man in Hrn. Prof. Boh.

**Bohnwärders Anl. zur geographischen Ortsbestimmung, vorzüglich vermittelt des Spiegelsextanten. Göttingen 1785.**

**S. 347. Aufgabe.** Den Unterschied der Mittagskreise (S. 343. II.) zweyer Orter auf der Erdoberfläche zu finden.

**Aufl. I.** Diese Aufgabe kann auf mancherley Arten aufgelöst werden. — Die meisten erfordern aber mehrere Kenntniß der Astronomie, als ich hier vortragen darf. Ein gewöhnliches und leicht zu verstehendes Verfahren besteht darinnen:

**II.** Bekanntlich haben nicht alle Orter auf der Erdoberfläche in einem und demselben Augenblicke Mittag. Nur denen, welche unter einem und demselben Mittagskreise liegen, kulminirt die Sonne in einerley Augenblicke. Diejenigen Orter, welche weiter gegen Osten liegen, bekommen die Sonne eher in ihren Mittagskreis, die westlichen später, und zwar dergestalt, daß für jede 15° Unterschied der Mittagskreise, eine Stunde eines Sterntages zu rechnen ist.

**III.** Wenn also zwey Beobachter in verschiedenen Mittagskreisen einerley Begebenheit  
am



am Himmel, in einerley absoluten Augenblicke wahrnehmen, so werden doch beyde, jeder von seinem Mittage angerechnet, in diesem Augenblicke nicht gleichviel Stunden, Minuten und Secunden zählen, sondern der östlichere wird um so viel mehr Zeit angeben, als er eher Mittag gehabt hat. Aus diesem Unterschiede der Zeiten (Meridianunterschied in Zeit) findet sich demnachst der Unterschied der Mittagskreise beyder Beobachter in Graden zc. (II.), oder wie man auch sagt im Bogen.

IV. Da nun die Astronomie lehret, daß z. E. eine Mondsfinsterniß, oder die Verfinsternung eines Jupiterstrahanten, sich einem jeden Beobachter auf der Erde, der sie wahrnehmen kann, in einem und demselben absoluten Augenblicke darstellen muß, so werden diese Erscheinungen zur Bestimmung des Unterschiedes der Mittagskreise sehr bequem seyn.

Besetzt, ein Beobachter A habe an einem gewissen Tage aus übereinstimmenden Sonnenshöhen gefunden, daß zu Mittage der Zeiger seiner Uhr auf 12 U. 18 M. 20 S. gestanden seyn müßte. Wenn er nun des Abends, da die Uhr wies 7 U. 5 M. 10 S., den Anfang oder das Ende einer der erwähnten Finsternisse beobachtet hätte, so würde diese Beobachtung eigent-  
lich

lich um 6 U. 46 M. 50 S. nach dem Durchgange der Sonne durch die Mittagsfläche geschehen seyn. Man muß sich nemlich vorstellen, als wenn die Stunden an der Uhr, von 12 U. angerechnet, in Einem fortgezählt würden, so käme 19 U. auf 7 Uhr Abends, wo denn  
 $19\text{U. } 5\text{M. } 10\text{S.} - 12\text{U. } 18\text{M. } 20\text{S.} = 6\text{U. } 46\text{M. } 50\text{S.}$

V. Eben so habe ein Beobachter B an einem andern Orte der Erdoberfläche gefunden, daß im Mittage eben desselben Tages (IV.) der Zeiger seiner Uhr auf 11 U. 44 M. 10 S. gestanden, und die in (IV.) erwähnte Erscheinung Abends um 6 U. 15 M. 12 S. an seiner Uhr beobachtet worden sey, so würde solche von der Zeit, die die Uhr im Mittage wies, angerechnet, eigentlich Abends um 6 U. 31 M. 2 S. vorgefallen seyn.

VI. Wenn nun beide Uhren gleich geschwind gehen, das heißt, beide in einem Sterntage gleichviel voreilen oder zurückbleiben (S. 345. VIII.), so würde der Beobachter B in eben demselben absoluten Augenblicke, da sich die Verfinsterung anfieng oder endigte, von seinem Mittage angerechnet, weniger Zeit zählen, als A, und zwar 15 M. 48 S. weniger, d. h. um so viel in Zeit würde B westlicher liegen, als A.

Man

Man schlesse also nach (II.) 1 Stunde zu  
 15 M. 48 S.  $= 15^\circ : x$ , oder auch

$$24 \text{ Stund.} : 15 \text{ M. 48 S.} = 360^\circ : x$$

so kommt  $x = 3^\circ . 57'$  für den Unterschied der  
 Mittagskreise im Bogen (III.) vorausgesetzt,  
 daß beide Uhren genau Sternzeit weisen.

VII. Wenn aber beide Uhren in einem  
 Sternstage z. E. um 2 M. voreileten, so müßte  
 man eigentlich in die erwähnte Proportion statt  
 24 St. setzen 24 St. + 2 M., oder wenn sie  
 beide um so viel zurückblieben, 24 St. — 2 M.  
 u. s. w.

VIII. Sind aber 24 St. beider Uhren nicht  
 gleich viel von einem Sternstage unterschieden,  
 so muß man diese Abweichung vorher in Erwä-  
 gung ziehen, und aus der bekannten Größe  
 derselben die in (V.) angegebene Zeit erst auf  
 Stunden der Uhr (IV.) reduciren, ehe man die  
 Rechnungen (VI. VII.) vornehmen darf. —  
 Mit einem Beispiele brauche ich diese, nach ei-  
 nigem Nachdenken leicht vorzunehmende Red-  
 uction nicht zu erläutern.

### Anmerkungen.

S. 348. Daß man die Beobachtungen, da  
 der Mond, oder ein Jupiterstrabant, in oder  
 aus

aus dem Schatten seines Planeten tritt, sehr genau angeben müsse, wird daraus erhellen, weil 1 Secunde Fehler in der Zeit, die in dem zweiten Gliede der Proportion (VI.) vorkommt, schon  $15''$  im Bogen, oder in dem Werthe von  $x$  (VI.) beträgt. Man muß daher nicht allein sich auf den Gang der Uhren verlassen können, sondern auch aus vielen übereinstimmenden Sonnenhöhen den Stand der Zeiger an den Uhren, im Mittage eines jeden Orts zuverlässig bestimmt haben. Bei diesem Geschäfte wird man auch gewisse Correctionen, die man dem Mittage aus übereinstimmenden Sonnenhöhen geben muß, nicht vernachlässigen dürfen (man s. Kästners astronom. Abhandl. 1. Samml. S. 288.). Die Verfinsterungen der Jupiters-  
trabanten müssen mit stark vergrößernden Werkzeugen beobachtet werden, und die Beobachter sollen so viel als möglich, entweder Fernrohre von einerley Beschaffenheit dazu gebrauchen, oder doch die Abmessungen und sonstigen Umstände derselben angeben, um den Grad der Genauigkeit ihrer Beobachtung daraus schätzen zu können. — Andere hieher gehörige notwendige Kenntnisse und Bemerkungen darf ich hier nicht vortragen. — Man s. mehreres davon in Hell Ephemerid. Astr. 1764. p. 188. Bei den Mondsfinsternissen beobachtet man vorzüglich die Antritte des Schattens an gewisse Flecken im Monde, oder auch, wenn die Flecken wieder  
aus

aus dem Schatten treten, und nimmt aus den sich ergebenden Unterschieden der Mittagskreise ein arithmetisches Mittel. Bei einem jeden Flecken muß bemerkt werden, wenn er den Schatten berührt, und wenn er ganz darinn ist, damit die Beobachtungen vergleichbar sind. — An welchen Tagen Ein- oder Austritte der Jupiterstrabanten vorkommen, findet man in den astronomischen Kalendern. — Da aber diese nur für den Mittagskreis eines gewissen Orts berechnet sind, so muß man schon ohngefähr wissen, wie viel ein anderer Ort, wo man die Beobachtung der Verfinsterung eines Jupiterstrabanten anstellen will, östlicher oder westlicher liegt, als der, für den der Kalender berechnet ist, damit man beyläufig weiß, wenn man sich zur Beobachtung zurüsten muß. So genau kann man aber immer aus mittelmäßig genauen Charten, vorläufig den Unterschied der Mittagskreise wissen.

Vorzüglich ist jetzt das Verfahren durch tragbare Uhren oder Taschenchronometern<sup>a)</sup>, durch Spiegelservanten, womit man die Distanzen der Fixsterne von dem Monde mißt, durch Sonnenfinsternisse, Bedeckungen der Fixsterne vom Monde u. dgl. die

a) Bohnenberger im angeführten Buche S. 226 u. v. Zach im Leipz. Mag. für Mathematik. 1787. 4tes Stück.

die Längen der Orte zu bestimmen, sehr gebräuchlich, und diese Methoden empfehlen sich auch vor den Beobachtungen der Mondfinsternisse, der Verfinsterung der Jupiterstrabanten durch eine grössere Genauigkeit, sind aber zum Theil mit beschwerlichen Rechnungen verbunden.

Man wird jedoch bald finden, daß man zur Bestimmung des Unterschiedes der Mittagsreise viele Beobachtungen angestellt haben muß, um nur eine Zuverlässigkeit von einer halben Minute im Bogen (III.) zu erhalten, und daß zur wirklichen Ausübung überhaupt noch mehr Kenntnisse erforderlich sind, die aber nur aus astronomischen Werken vollständiger erlernt werden können; deren mehrere im IVten Theile dieser practischen Geometrie, welcher auch den besondern Titel: Anweisung zur Verzeichnung der Land: See- und Himmelscharten 1794. hat, im 7ten §. angeführt sind — woselbst denn auch eine Tafel der geographischen Längen und Breiten mehrerer der vorzüglichsten Orte nach den neuesten Bestimmungen vorkommt (Neue Ausgabe 1815.).

Denen dort genannten Schriften können noch folgende beygefügt werden:

London, Sewell — Theory and Practice of finding the longitude at Sea or Land: to which

which are added various methods of determining the latitude of a place, and variation of Compass, with new Tables, by Andrew Makey. A. M. F. R. S. Edinburg, 1787.

Von den verschiedenen bisher bekannten Methoden zur Bestimmung der geographischen Länge und Breite — von P. G. E. Brodthagen, Lehrer der Handl. Acad. zu Hamburg 1791.

De la mesure du Temps, par Mr. Berthoud. In diesem Buche sehr vieles von dem Gebrauche der Längenuhren, um den Unterschied des Mittagskreise, und also die Längen der Dörter zu finden. Ueber den Gebrauch der Hadley'schen Octanten und Sextanten zu diesem Geschäfte kann auch nachgelesen werden eine bey den Holländern sehr beliebte Schrift: Verhandling over de Inrichting en het Gebruik der Octanten en Sextanten von Hadley. Amsterd. 1788. Vorzüglich aber Hrn. Prof. Bohnenberger's oben angeführte Schrift.

S. 349. Aufgabe. Es sey (Fig. LXXII.) APQ die halbe Erbkugel, P der Nordpol, AQ der Aequator. — Ein Stück der Erdoberfläche liege zwischen

sehen den beyden Mittagskreisen  $PC$ ,  $PQ$ , und den beyden Parallelen  $ab$ ,  $cd$ , also innerhalb des Vierecks  $abcd$ . Es sey übrigens dieses Viereck ein so geringer Theil der Erdoberfläche, daß man es ohne merklichen Irrthum als eine ebene Fläche betrachten darf, d. h. daß die Bogen  $ab$ ,  $ad$ ,  $bc$  nur wenige Grade betragen. Man soll das Viereck  $abcd$  auf dem Papiere, als einer ebenen Fläche, dergestalt entwerfen, daß es dem auf der Kugelfläche, so viel als möglich, ähnlich sey.

Aufl. I. Man gedente sich den Bogen  $bc$  des Mittagskreises bey  $m$  halbirt, und an  $m$  eine Tangente  $m\pi$  gezogen, so wird solche, gehörig verlängert, in einen Punkt  $\pi$  der verlängerten Erdaxe  $GP$  einschneiden.

II. Man fälle von  $m$  auf  $GP$  die senkrechte Linie  $mk$ , und lasse das rechtwinklichte Dreieck  $\pi mk$  und  $\pi G$  herumdrehen, so wird  $\pi m$  die krumme Seitenfläche eines Kegels beschreiben, der die Kugel in einem Parallellense durch  $m$  ringsherum berühren würde.

III. Weil der Bogen  $bc$  ohne merklichen Irrthum für eine gerade Linie angenommen wird, so kann man die Punkte  $b$ ,  $c$  auf der Kugel



gelfläche betrachten, als lägen sie auf der Tangente  $m\pi$  selbst, und das ganze Stück  $a b c d$  der Kugelfläche kann man ohne beträchtlichen Fehler als ein Stück der erwähnten Regelfläche ansehen.

IV. Gedenkt man sich nun dieses Stück  $a b c d$  der Regelfläche in eine Ebene ausgebreitet (aus der Geometrie weiß man, daß selbst die ganze Regelfläche sich in eine Ebene ausbreiten läßt), und stellt  $\alpha \beta \gamma \delta$  (Fig. LXXIII.), dieses ausgebreitete Stück der Regelfläche, auf dem Papiere im Kleinen vor, so wird, wegen der geringen Größe der Bogen  $a b$ ,  $b c$ ,  $c d$ ,  $a d$ , die Figur  $\alpha \beta \gamma \delta$  der  $a b c d$  ohne merklichen Fehler ähnlich seyn, auch wird man leicht begreifen, daß die Bogen der Mittagskreise  $a d$ ,  $b c$  auf dem Papiere bennabe gerade Linien  $\alpha \delta$ ,  $\beta \gamma$ , die Parallelen  $a b$ ,  $c d$  aber auf dem Papiere Kreisbogen  $\alpha \beta$ ,  $\gamma \delta$  werden müssen, deren Halbmesser  $p \beta$ ,  $p \gamma$  sich wie die Linien  $\pi b$ ,  $\pi c$ , so wie denn auch die Längen dieser Bögen  $\alpha \beta$ ,  $\delta \gamma$  sich wie  $a b$ ,  $c d$ , und die Größen  $\alpha \delta$ ,  $\beta \gamma$  wie  $a d$ ,  $b c$  verhalten müssen.

V. Um die Figur  $\alpha \beta \gamma \delta$  auf dem Papiere beschreiben zu können, so suche man die Halbmesser  $p \beta$ , oder  $p \gamma$ . Diese findet man auf folgende Art.

VI. Des Punktes  $c$  (Fig. LXXII.) geographische Breite, oder Polhöhe  $Q c$  heiße  $B$ ;  
Die

Die halbe Entfernung der beiden Parallelen, oder den Bogen  $m b = m c = \frac{1}{2} b c$ , nenne man in Secunden  $= \varepsilon$ , mithin in Theilen des

$$\text{Sinus totus } 1, = \frac{\varepsilon}{206264}.$$

VII. Man ziehe  $ch$  mit  $mk$  parallel, und von  $m$  auf  $ch$  die senkrechte Linie  $mi$ , so ist

$$ci : ch = cm : c\pi \text{ oder } ch - mk : ch = cm : c\pi$$

$$\text{d. h. } \cos B - \cos(B + \varepsilon) : \cos B = cm : c\pi.$$

Weil aber  $\varepsilon = \frac{1}{2}$  Bogen  $cb$  nur wenige Grade hält, so kann man ohne beträchtlichen Fehler setzen

$$\cos(B + \varepsilon) = \cos B - \frac{\varepsilon \sin B}{206264} \quad (\text{VI.})$$

$$\text{mithin } \cos B - \cos(B + \varepsilon) = \frac{\varepsilon \sin B}{206264} \text{ und}$$

$$c\pi = \frac{cm \cdot \cot B}{206264}.$$

VIII. Weil aber auf dem Papiere (Fig. LXXII.) (V.) sich nach dem verjüngten Maasse verhalten muß

$$\beta\gamma : \gamma p = bc : c\pi \quad (\text{Fig. LXXII.}) \\ = 2 \cdot cm : c\pi$$

so wird auch

$$c\pi = \frac{2 \cdot cm \cdot \gamma p}{\beta\gamma}.$$

IX. Die beyden Werthe von  $c\pi$  aus (VII. VIII.) einander gleich gesetzt, geben

$$\gamma p = \frac{\beta \gamma}{2\varepsilon} \cot B \cdot 206264.$$

X. Man setze nun,  $1^\circ$  des Mittagskreises, oder des Bogens  $bc$ , solle auf dem Papiere, oder auf der geraden Linie  $\beta\gamma$ ,  $a$  pariser Zolle lang seyn, so wird  $1''$  auf  $\beta\gamma$  halten  $\frac{a}{3600}$  par. Zoll.

Weil aber  $\beta\gamma$  auf dem Papiere den Bogen  $bc = 2\varepsilon$  ausdrückt, so hält  $\beta\gamma$ ,  $2\varepsilon$  Secunden, und folglich ist

$$\beta\gamma = \frac{2\varepsilon \cdot a}{3600} \text{ par. Zoll.}$$

XI. Dieses giebt demnach

$$\gamma p (\text{IX.}) = \frac{a}{3600} \cot B \cdot 206264 \text{ par. Z.}$$

$$\text{oder } \gamma p = 57,29 a \cot B \cdot \text{par. Z.}$$

$$\text{wo } \log 57,29 \dots = \log 206264 - \log 3600 \\ = 1,7581226.$$

XII. Wenn also der bey der Figur  $\varepsilon \beta\gamma\delta$  zum Grund gelegte verjüngte Maasstab die Größe hat, daß ein Grad des Mittagskreises auf

auf dem Papiere, und also auf  $\beta\gamma$ , a pariss. Zoll halten soll, so wird der Bogen  $\gamma\delta$ , der auf dem Papiere den Parallelkreis  $cd$  (dessen Abstand vom Aequator  $= B$ ) ausdrückt, einen Halbmesser  $p\gamma$  haben, dessen Größe wird seyn  $= 57, 29 \dots a \cot B$  pariss. Zolle.

XIII. Nachdem man den Halbmesser  $p\gamma$  gefunden hat, so hat man auch den für den Bogen  $\beta\alpha$ , der aus demselben Mittelpunkte  $p$  beschrieben werden muß, wenn  $\alpha\beta$ ,  $\delta\gamma$  die Parallelkreise  $ab$ ,  $cd$  auf des Kegels Oberfläche (Fig. LXXII.) (IV.) geben sollen. Also

$$p\beta = p\gamma - \beta\gamma = p\gamma - \frac{2\varepsilon \cdot a}{3600} \text{ par. Zoll.}$$

Die Bogen  $\gamma\lambda$ ,  $\beta\lambda'$  (Fig. LXXIII.) sollen den Grad auf den Parallelkreisen  $cd$ ,  $ba$  gemäß seyn, wie groß wird man  $\gamma\lambda$ ,  $\beta\lambda'$  nach dem angenommenen Maasstabe (X) nehmen müssen?

XIV. Wenn des Parallels  $cd$  Breite  $Qa$  wie bisher  $= B$ , und des P.  $ba$  Breite  $Qb = B + 2\varepsilon$  (VL.), so lehret die Geometrie, daß die Grade auf den Parallelkreisen  $cd$ ,  $ba$ , zu den Grad auf einem Mittagskreise, als einem größten Kreise, sich verhalten müssen, wie

Mayer's pr. Geometr. III. 26. Ge die

die Cosinusse der Breiten zum Sinus totus; also wie  $\cos B$ ;  $\cos (B + 2\varepsilon)$  zu 1.

Stellet also  $\gamma\lambda$  auf dem Papiere einen Gr. des Parallels  $cd$ , und  $\beta\lambda'$  einen des P.  $ba$  vor, und hält, wie vorhin,  $1^\circ$  auf dem Mittagstreife  $\beta\gamma$ , a par. Zoll; so ist

$$\gamma\lambda = a \cos B \text{ par. Zoll.}$$

$$\beta\lambda' = a \cos (B + 2\varepsilon) \text{ par. Zoll.}$$

Zus. Die Länge des Bogens  $\gamma\lambda$  ist  $a \cos B$ , und der zugehörige Halbmesser  $p\gamma = 57,29 a \cot B$ , folglich ist  $\gamma\lambda$  ein solcher Theil vom Halbmesser  $p\gamma$ , als der Bruch  $\frac{\gamma\lambda}{p\gamma} = \frac{a \cos B}{57,29 a \cot B}$  ausdrückt.

Dieser Bruch verwandelt sich in  $\frac{\sin B}{57,29}$

Man setze in (Trig. S. IV.) das dortige  $a = \frac{\sin B}{57,29}$ , so wird die Anzahl von Sekunden, die auf den dem Bogen  $\gamma\lambda$  zugehörigen Winkel  $\lambda p\gamma$  gehen

$$x = \frac{206264 \cdot \sin B}{57,29}$$

Also in Graden

$$\lambda p\gamma = \frac{206264}{3600 \cdot 57,29} \sin B$$

oder

oder wegen  $3600 \cdot 57, 29 = 206264$ ;  
 $\lambda p \gamma = \sin B$ .

Wenn also  $\gamma \lambda$  einem Grade des Parallels  $c d$  zugehört; so drückt  $\sin B$  die Größe des dem Bogen  $\gamma \lambda$  zugehörigen Winkels  $\lambda p \gamma$  in Graden aus.

Ex. Für  $B = 48^\circ$  ist  $\sin B = 0,7431 \dots$   
 Also  $\gamma p \lambda = 0,7431^\circ = 44' \cdot 35'' \cdot 3$ .

Wenn auf eben die Art  $\gamma l$ , 2 Graden auf dem Parallele  $c d$  zugehört, so ist

$$\gamma p l = 2 \cdot \gamma p \lambda = 1^\circ \cdot 29' \cdot 10'' \cdot 6$$

und wenn  $\gamma \delta$  drei Graden auf  $c d$  zugehört, so ist  $\gamma p \delta = 3 \cdot \gamma p \lambda = 2^\circ \cdot 13' \cdot 45'' \cdot 9$   
 u. s. w.

Wenn also gleich die Bögen  $\gamma \lambda$ ,  $\lambda l$ ,  $l \delta$ , in Beziehung auf ihren Mittelpunkt  $p$ , keine wirklichen Grade sind, so kann man sie doch so nennen, in so ferne sie auf dem Papiere die Grade des zugehörigen Parallelzirkels  $c d$  ausdrücken, oder sich wie diese verhalten.

Das Stück der Kugelfläche  $a b c d$  (Fig. LXXII.) auf dem Papiere zu verzeichnen, und zugleich die einzelnen Grade auf den Mittagskreisen und Parallelen gehörig zu entwerfen.

XV. Man setze z. B., das Viereck  $a b c d$  solle zwischen dem 48sten und 54sten Grad der

Breite liegen, und der Unterschied der äußersten Mittagskreise  $a d$ ,  $b c$  solle  $6^\circ$  betragen, so wie denn auch der Bogen  $b c = 54^\circ - 48^\circ = 6^\circ = 2 \varepsilon$ .

XVI. Man setze ferner, auf dem Papiere solle jeder Grad des Mittagskreises 2 pariser Zolle  $= a$  seyn.

Diesen Bedingungen gemäß trage man also auf eine gerade Linie  $L p$  (Fig. LXXIV.), von  $L$  nach  $1, 2, 3$  u. s. w., 6 gleiche Theile, jeden  $= 2$  par. Zoll, so hat man auf  $L p$  erstlich die Punkte, wodurch die Parallelen (Fig. LXXII.) von Grad zu Grad gezogen werden müssen. Weil nun  $c d$ , oder der durch  $L$  zu ziehende Parallel, unter dem 48sten Grad der Breite liegt, so nehme man von  $L$  nach  $p$  eine Länge von  $57,29 \dots 2 \cot 48^\circ$  pariser Zoll (XI.).

$$\log 57,29 = 1,7581226$$

$$\log 2 = 0,3010300$$

$$\log \cot 48^\circ = 9,9544374 - 10$$

$$\text{Summe} = \log Lp = 2,0135900$$

$$\text{also } Lp = 103,2 \text{ par. Zoll}$$

$$= 8 \text{ par. Schub } 7,2 \text{ Z.}$$

Man mache also  $Lp$  von der gefundenen Größe, und beschreibe aus  $p$ , mit den Halbmessern  $p L, p 1, p 2$  u. s. w., Kreisbogen, so hat

hat man die Parallelen durch die einzelnen Grade des Mittagskreises.

Für die den einzelnen Graden auf den Parallelen  $cd$ ,  $ba$ , zugehörigen Theile oder Bögen  $Lm$ ,  $mn$  u. s. w.  $\delta\mu$ ,  $\mu\nu$  u. s. w. nehme man nach der Ordnung

$$\begin{aligned} Lm=mn=no=Lq=pr \text{ u. s. w. } &= 2. \cos 48^\circ (\text{xiv.}) \\ &= 2.0,669 \text{ Zoll} \\ &= 1,338 \text{ Zoll} \end{aligned}$$

Ferner

$$\begin{aligned} \delta\mu=\mu\nu=\nu\omega=\delta\kappa=\kappa\rho \text{ u. s. w. } &= 2. \cos 54^\circ \text{ Zoll} \\ &= 2.0,587 \text{ Zoll} \\ &= 1,174 \text{ Zoll.} \end{aligned}$$

so hat man auf den Bögen  $so$ ,  $so$  Abtheilungen, welche die Grade auf den Parallelkreisen  $cd$ ,  $ba$  ausdrücken.

Zieheth man demnach durch die entsprechenden Punkte  $m$ ,  $\mu$ ;  $n$ ,  $\nu$ ; u. s. w. gerade Linien, so hat man die Meridiane durch die einzelnen Grade der Parallelen entworfen, mithin das völlige Netz verzeichnet, in welches man Dertter, die innerhalb des Vierecks  $abcd$  (Fig. LXXII.) fallen, nach Maassgabe ihrer gegebenen Breiten, und des Unterschiedes ihrer Mittagskreise eintragen kann.

Das ganze Netz kann man in ein rechtwinkliges Parallelogramm  $ABCD$  einse



und wie gewöhnlich an den Seitenlinien desselben, die den Mittagskreisen und Parallelen zugehörigen Grade schreiben.

### Kreisbogen von sehr großen Halbmessern zu ziehen.

XVII. Da die Halbmesser der Parallelen (Fig. LXXIV.) wie  $pL$ ,  $pI$  u. s. w. oft groß werden, (so wie denn wirklich  $pL$ , für den Parallel durch  $L$  in (XV.) schon eine so beträchtliche Größe erhielt, daß es Unbequemlichkeiten haben würde, mittelst eines Stangenzirkels, den Kreisbogen durch  $L$  zu ziehen, indem dessen Mittelpunkt  $p$  ziemlich weit außerhalb des Papiers fallen würde,) so muß man in der Ausübung Mittel haben, Kreise zu ziehen, ohne deren Mittelpunkte nöthig zu haben.

Es sey (Fig. LXXV.)  $OLN$  der bisher betrachtete Parallel durch  $L$ , und  $Lp$  der zugehörige Halbmesser  $= 57,29 a \cot B$  (X.). Man gedenke sich auf dem Bogen  $OLN$ , Punkte  $L$ ,  $M$ ,  $N$  u. s. w. dergestalt, daß die Winkel  $LpM = 1^\circ$ ;  $LpN = 2^\circ$  u. s. w.

Von  $M$ ,  $N$  u. s. w. stelle man sich auf  $pL$ , die senkrechten Linien  $Mi$ ,  $Mk$ ,  $ic$ ,  $kc$  vor, so sind diese Linien Sinusse der Winkel  $LpM$ ,  $LpN$ , und  $Li$ ,  $Lk$  u. s. w. Quersinusse derselben, für den Halbmesser  $Lp$ .

Durch

Durch  $L$  ziehe man  $t v$  auf  $p L$  senkrecht, so würde  $t v$  eine Tangente des Bogens  $O L N$  seyn; auf diese ziehe man ferner  $M l$ ,  $N v$  senkrecht, so ist

$$L l = M i = p M \cdot \sin L p M = p L \sin 1^\circ$$

$$l M = l i = p M \cos L p M = p L (1 - \cos 1^\circ)$$

und eben so

$$L v = p L \cdot \sin 2^\circ$$

$$N v = p L (1 - \cos 2^\circ)$$

u. s. w.

Ex. Für den Parallel unter dem 48sten Grad der Breite, wurde oben (XV.) gefunden  $L p = 103$  Zolle, dieß giebt

$$L l = 103 \cdot \sin 1^\circ = 103 \cdot 0,0174 = 1,79 \text{ Z.}$$

$$l M = 103 (1 - \cos 1^\circ) = 103 \cdot 0,00015 = 0,0158 \text{ Z.}$$

$$L v = 103 \cdot \sin 2^\circ = 103 \cdot 0,0349 = 3,59 \text{ Z.}$$

$$v N = 103 (1 - \cos 2^\circ) = 103 \cdot 0,00061 = 0,0623 \text{ Z.}$$

u. s. w.

Auf die Linie  $L p$  ziehe man also  $t v$  senkrecht, und mache die Linien  $L l$ ,  $L v$  u. s. w. von der gefundenen Größe; Durch  $l$ ,  $v$ , u. s. w. errichte man  $l M$ ,  $v N$ , senkrecht, und mache sie auch von der gefundenen Größe, so hat man die Punkte,  $L$ ,  $M$ ,  $N$  und so auch auf eine ähnliche Art, die linker Hand  $L p$ , auf dem Kreisbogen  $O L N$ , gleichsam durch Abscissen und Ordinaten bestimme, und kann also die gesun-

fundenen Punkte, N, M, L, . . . O auf dem Papiere durch eine zusammenhängende Krümmung verbinden; welche denn den Parallel OLN, ohne ihn aus seinem Mittelpunkte p gezogen zu haben, mit desto größerer Genauigkeit abbilden wird, je mehr Punkte man in ihm vorher durch Abscissen und Ordinaten bestimmt hat. Man könnte auch die Punkte L, M u. s. w. von halben zu halben Graden bestimmen, um den Zug des Bogens OLN desto schärfer anzugeben. — Indessen wird es zureichend seyn, sie nur durch einzelne ganze Grade zu bestimmen.

Hat man nun solchergestalt den Bogen OLN verzeichnet, so nimmt man die Chorden  $Lm = mn = no = a \cos B(X)$  (welche nemlich ohne merklichen Irrthum ihren Bögen gleich sind) und theilt auf diese Art den Bogen OLN, so wie es den Graden des zugehörigen Parallels c d (Fig. LXXII.) gemäß ist.

XVIII. Es wird zureichend seyn, die Punkte N, M, L u. s. w. nur durch gerade Linien zu verbinden, indem die Krümmung dieser Bogen NM, ML &c. &c. fast ganz unmerklich seyn wird. Will man indessen die Ziehung des Bogens NMLO, durch die gegebenen Punkte, vermittelst eines Werkzeugs erleichtern; so kann man sich dessen dazu bedienen, welches man in den Göttingischen Commentat. Soc. Scient. ad

ad amuth 1778. beschrieben findet. Man  
 sehe auch davon (S. 18. VI.) des IVten Theiles  
 dieser practischen Geometrie.

So kann man einen jeden andern Parabel,  
 dessen Grad der Breite gegeben ist, auf dem Par-  
 piere, ohne seinen Mittelpunkt nöthig zu haben,  
 beschreiben.

Für die Kreisbogen durch 1, 2, 3 (Fig.  
 LXXIV.) wären die Halbmesser

$$p_1 = pL - L_1 = 103 \text{ Zoll} - 2 \text{ Z.} = 101 \text{ Z.}$$

$$p_2 = pL - L_2 = 103 \text{ Zoll} - 4 \text{ Z.} = 99 \text{ Z.}$$

u. s. w.

in der Rechnung (XVII.) zu gebrauchen, um  
 für die durch 1, 2, 3 u. s. w. zu ziehenden  
 Parallelen, die Abscissen und Ordinaten zu be-  
 stimmen.

S. 350. Aufgabe. Derter, deren  
 Polhöhen oder Breiten, und Unters-  
 schiede der Mittagskreise bekannt  
 sind, in das Netz ABCD einzutras-  
 gen. Das Netz selbst erstrecke sich  
 z. B. vom 48 bis zum 54ten Grad  
 der Breite, und vom 27 bis 33ten  
 Grad der Länge, letztere, wie ge-  
 wöhnlich, von einem gewissen be-  
 stimmten ersten Mittagskreise, z. E.

von dem durch die Insel Ferro, angerechnet.

Aufl. I. Man setze eines in das Netz einzutragenden Ortes  $y$  Breite oder Polhöhe  $= 52^{\circ} . 36'$ ; Länge von der Insel Ferro angerechnet  $= 32^{\circ} . 30'$ .

II. Wenn man sich nun den Mittagskreis  $ss$  (Fig. LXXIV.) durch den 27sten Grad der Länge, folglich  $rp$  durch den 28sten u. s. w. vorstellt, so wird  $y$  zwischen die beiden Mittagskreise  $nv$ ,  $ow$  fallen;

III. Und weil ferner  $so$  den Parallel durch den 48sten Grad der Breite bedeutet, mithin die Parallelen durch 1, 2, 3 u. s. w. nach der Ordnung durch den 49, 50, 51sten Grad der Breite gehen, so wird der Ort  $y$  auch zwischen die Parallelen  $xz$ ,  $tw$  zu liegen kommen müssen.

IV. Folglich wird er wegen (II.) und (III.) in das Viereck  $efgh$  fallen.

V. Man theile die gegenüber stehenden Grade der äußersten Parallelzirkel, nemlich  $na$ ,  $vw$ , in die einzelnen Minuten, nehme  $na$  und  $vb = 30'$ , und gedenke sich die Linie  $ab$  gezogen, so ist  $ab$  der Mittagskreis, dessen Länge

Länge  $= 32^{\circ} . 30'$ ; Auf diesem muß also  $y$  liegen.

Man mache  $cy = \frac{36}{60} eg$ , so wird, wegen

$eg = 1^{\circ}$  des Mittagskreises, das Stück  $cy = 36'$ . Mitbin des Punktes  $y$  Breite  $= 48^{\circ} + ac + cy = 48^{\circ} + 4^{\circ} + 36' = 52^{\circ} . 36'$ ; Folglich ist die Lage des Orts  $y$ , innerhalb des Vierecks  $efgh$ , gehörigermassen bestimmt, und auf dieselbe Art läßt sich ein jeder Ort, dessen Länge und Breite gegeben ist, in das Netz tragen.

Zus. I. Wenn  $i$  einen andern Ort bedeutet, der durch Länge und Breite eingetragen worden, so läßt sich ein dritter Ort  $u$ , dessen Weiten von  $y$  und  $i$  etwa durch die practische Geometrie bestimmt worden wären, auf die Charte dadurch verzeichnen, daß man über  $iy$  das Dreieck  $iyu$  beschreibt, woben denn vorausgesetzt wird, daß man wisse, ob  $u$  rechter oder linker Hand  $i y$  falle.

Zus. II. Hiebei ist noch zu merken, daß der Maasstab auf der Charte sich nach der Länge  $a$  (S. 349. X.) richten muß, die man einem Grade des Mittagskreises gegeben hat. Wären also die Entfernungen  $iu$ ,  $uy$  in deutschen oder geographischen Meilen gegeben, so

muß

müßte man  $n$ , oder die Länge eines Grades des Mittagskreises auf der Charte, in 15 gleiche Theile theilen, um den Maasstab für die Meilen zu erhalten.

Zus. III. Wären  $i$ ,  $y$  Orter, die man durch Länge und Breite auf die Charte getragen hätte; so kann man ihre Entfernung  $iy$  nach dem Maasstabe (Zus. II.) messen, und umgekehrt eines Orts, wie  $u$ , den man vermittelst des Dreiecks  $iyu$ , oder den bekannten Weiten  $yu$ ,  $iu$  (Zus. I.), auf die Charte verzeichnet hätte, Länge und Breite finden, wenn man durch  $u$  eine gerade Linie  $ab$  zöge, die auf  $v\omega$  und  $no$  ähnliche Stücke  $vb$ ,  $na$  abschneide, und hierauf auf  $sa$ ,  $au$  die Grade und Minuten zählte; So wäre, unter der bisherigen Voraussetzung, des Orts

$$u \text{ Länge} = 27^\circ + sa$$

$$\text{Breite} = 48^\circ + au$$

Zus. IV. Man wird hieraus einsehen, wie Messungen der practischen Geometrie auf die Geographie Einfluß haben. Hat man nemlich nur ein paar Orter, wie  $i$ ,  $y$ , durch Hülfe astronomischer Beobachtungen der Länge und Breite auf die Charte getragen, so kann man eines jeden andern Orts, dessen Lage man gegen  $i$ ,  $y$ , durch Hülfe der practischen Geometrie, bestimmt hat, seine geographische Länge und Breite finden.

## Anmerkung.

§. 351. I. Das Bisherige kann mit Nutzen gebraucht werden, auf kleinen Stücken der Erdofläche, die man nach den Vorschriften der practischen Geometrie vermessen hat, die Parallellkreise und Meridiane zu entwerfen; mithin eine geometrische Charte zu geographischen Absichten, und andern Folgerungen daraus, zuzubereiten. — Einige astronomische Beobachtungen werden aber dabei, nach (Zus. IV.), immer erforderlich seyn, und aus dieser Ursache habe ich im Vorhergehenden das Practische bey dem Verfahren, die Polhöhen und den Unterschied der Mittagskreise oder Längen zweyer Orter zu finden, nicht ganz übergehen dürfen.

II. Des bisherigen Verfahrens, ein kleines Stück der Erdofläche, als ein Stück einer Regeelfläche zu betrachten (§. 349. IV.) und dieser Voraussetzung gemäß, ein Netz für die Mittagskreise und Parallellkreise zu entwerfen, haben sich verschiedene Geographen zur Verfertigung der Landcharten von einzelnen Ländern, die nicht zu groß sind, mit Vortheil bedient. — Hieher gehört auch die kritische Charte von Deutschland, die mein Vater in der Homännischen Officin herausgegeben hat. Sie erstreckt sich vom 45ten Grad der Breite, bis beynähe zum 55ten, und vom 24sten



24sten Gr. der Länge bis ungefähr zum 37sten; nimmt also beynähe  $10^\circ$  der Breite und  $13^\circ$  der Länge ein. Die Größe eines Grades auf den Mittagskreisen beträgt ungefähr 19 pariser Linien.

III. Ob man unter diesen Umständen das Stück der Erdoberfläche, welches das ganze Deutschland einnimmt, noch als eben betrachten darf, wird sich aus (S. 342.) beurtheilen lassen.

Man setze  $i, y, u$  seien drey Orter (Fig. LXXIV.) auf der erwähnten Charte von Deutschland, und diesem geradlinigten Dreieck  $iyu$ , gehöre auf der Erdoberfläche ein sphärisches  $IUY$  zu. Wegen der Krümmung der Erdoberfläche werden nun nie alle 6 Stücke des sphärischen Dr. mit denen des geradlinigten übereinstimmen. Drey Stücke kann man in beiden übereinstimmend annehmen, aber die übrigen drey werden alsdann desto mehr von einander abweichen, je größer das Stück der Erdoberfläche ist, welches  $IUY$  in sich begreift.

Ich will nun z. E.  $iu = iy = 10^\circ = 150$  Meilen; und eben so  $IY = IU = 10^\circ$ , ferner den Winkel  $i = I = 60^\circ$  annehmen, und sehen, um wie viel  $y u$  von  $Y U$  wegen der Krümmung der Erde abweichen würde.

In (§. 342. VII. IX.) setze man also das dortige  $m = 10^\circ$  und  $A = 1 = 60^\circ$  so wird nach gehöriger Rechnung

$$YU = 9^\circ,9619; yu = 150 \text{ M.}$$

Also in Meil.  $YU = 149,428$  Meil.

abgezogen von  $yu = 150,000$  M.

$$\text{läßt } yu - YU = 0,572 \text{ M.}$$

Also auf 150 Meilen  $= yu$ , könnte der Fehler wegen der Krümmung der Erde ohngefähr  $\frac{6}{10}$  einer Meile betragen. Nun sind aber auf meines Vaters Charte 15 Meilen  $= 16$  par. Linien, mithin  $\frac{6}{10}$  M.  $= 0,9$  einer par. Linie.

Um so viel können also Dörfer, die auf der erwähnten Charte ohngefähr am weitesten von einander wegliegen, nach dem angenommenen verjüngten Meilenmaasstabe unrichtig liegen, in so ferne nemlich diese Unrichtigkeit blos von der Krümmung der Erde herrührte. Ob man nun 0,9 par. Linien für einen physischen Punkt, auf der Charte ansehen darf, überlasse ich dem Leser selbst zu beurtheilen, aber auch dabei zu überlegen, daß man wohl aus andern Ursachen (§. 208. VIII.) eine solche Unrichtigkeit benähe außer Acht lassen dürfte. Mehreres hier von im IV. Theile dieser pract. Geometrie (§. 311c.)

IV. Man hat noch eine Methode, Netze für kleine Stücke der Erdofläche zu verzeichnen,

die darinnen besteht, daß man auf der Charte, die Paralleltreife selbst, auch für gerade Linien annimmt, die auf dem Mittagskreise L 6 (Fig. LXXIV,), der durch die Mitte der Charte geht, senkrecht stehen. Weil aber die Grade auf dem nördlichen Parallel  $p \omega$  kleiner sind, als auf dem  $r o$ , so werden alsdann die Vierecke  $e f g h$ , die nahe an den Rand der Charte zu liegen kommen, nicht rechtwinklicht bleiben können, und mithin den zugehörigen sphärischen Vierecken auf der gekrümmten Oberfläche der Erde unähnlicher seyn, als wenn man, wie bisher, für die Parallelen, Kreisbogen annimmt, bey welcher Einrichtung die Vierecke auf der Charte doch alle rechtwinklicht ausfallen. Ueberdem liegen ja selbst auf der Erdoberfläche nicht alle Punkte eines Paralleltreifes in einer und derselben Verticalen ebene, weil die Paralleltreife keine größten Kreise sind, und also auch schon aus dieser Ursache dürfen sie auf der Charte nicht, wie die Bogen der Mittagskreise, durch gerade Linien vorgestellt werden. Will man also die Paralleltreife auf der Charte durch gerade Linien vorstellen, so darf man sie nicht leicht über ein paar Grade in der Länge und Breite erstrecken, da hingegen, wenn man Kreisbogen für sie nimmt, sich die Charte wohl ohne großen Fehler bis auf  $3^\circ$  in der Länge und Breite erstrecken läßt, besonders wenn der Meilenmaßstab nicht so groß genommen wird, daß man den von der Krüm-

Krümmung der Erde herrührenden Fehler nicht mehr für einen physischen Punkt gelten lassen dürfte. Ueber diese, so wie über mehrere Entwerfungsarten sehe man den IVten Theil der pract. Geometrie.

### Bestimmung der Lage der Oerter durch geometrische Vermessungen.

§. 352. Es würde sehr beschwerlich seyn, bey der Aufnahme einer ganzen Provinz, an vielen Orten astronomische Beobachtungen anstellen zu müssen, um dadurch die Lage der Oerter zu bestimmen. Wenn man nur einige, und besonders die entferntesten Oerter, nach astronomischen Beobachtungen ihrer Länge und Breite auf der Charte richtig festgelegt hat, so kann man sich damit befriedigen, und die übrigen Oerter durch geometrische und trigonometrische Arbeiten auf die Charte bringen. Einige astronomische Bestimmungen, mit der gehörigen Scharfe angestellt, können nemlich nicht nur zur Prüfung der geometrischen Operationen dienen, sondern werden selbst erfordert, über die Charte gehörigermassen ein geographisches Netz zu verzeichnen zu können, damit man die Lage der Oerter auch in Rücksicht ihrer Längen und Breiten, und also geographischen Absichten, anzugehen wisse.

Sind in einem Lande, wo Vermessungen anzustellen sind, von einigen merkwürdigen Dörfern bereits astronomische Bestimmungen vorhanden, so ist dem Geometer die Arbeit (S. 345 — 348.) erspart, sich selbst damit zu befassen. Er kann sich daher mit Vortheil solcher Tafeln bedienen, worinn die Längen und Breiten der vornehmsten Dörfer bereits gesammelt sind.

Ein ziemlich vollständiges Verzeichniß von dergleichen Bestimmungen, findet man in der Sammlung astronomischer Tafeln, welche unter der Aufsicht der Königl. Preuss. Acad. der Wissensch. zu Berlin 1776 in 2 Octavbänden, und auch mit dem französischen Titel: Recueil des Tables astronomiques etc. etc. herausgekommen ist.

Im IVten Theile dieser practischen Geom. (S. 7.) findet sich ein Verzeichniß der Längen und Breiten, welches noch mehr Gendige heißen wird.

Ich werde nun das Wesentliche, was man bey der geometrischen Aufnahme eines ganzen Landes zu bemerken hat, hier nach der Ordnung in einzelnen Absätzen vortragen, und dasjenige, was man in den besten Schriften darüber findet, und was mir selbst durch eigenes Nachdenken dabey eingefallen ist, zu erläutern suchen.

I. Noth:

## I. Nothwendigkeit einer vorläufigen Kenntniß des Landes.

§. 353. Wie beschwerlich es sey, nur eine mäßige Flur ohne zureichende vorläufige Kenntniß derselben zu vermessen, wird ein jeder, der sich schon mit solchen Arbeiten beschäftigt hat, ohne mein Erinnern, vom selbst wissen. Aber unendlich grösser sind die Schwierigkeiten und Verwickelungen, welche sich bey der Aufnahme einer ganzen Provinz äussern, wenn man sich nicht schon einige Zeit gleichsam dazu vorbereitet, und aus Beschreibungen sowohl, als auch aus einigen etwa schon vorhandenen Charten und Nachrichten, die Beschaffenheit des Landes, und die darinn aufstossenden Schwierigkeiten vorläufig kennen gelernt hat; sollten auch diese Bestimmungen nur oberflächlich und ohne große Genauigkeit angegeben seyn, so wird sie dennoch ein Feldmesser sehr benutzen können.

Es wird also ratsam seyn, ehe an die Vermessung geschritten wird, ein Circularschreiben an alle merkwürdigen Oerter ergehen zu lassen, mit dem Auftrage, nicht nur, die etwa schon vorhandenen Charten einzelner Bezirke, der Vermessungs-Direction einzuliefern, sondern auch die wahren Namen der in jedem Gerichte liegenden Dörfer, Flecken, u. s. w. ingleichen die vorläufigen Entfernungen eines Orts von einem

8 f 2

einem andern (im Falle keine Charten vorhanden wären), die Lagen und Gestalten der Kirchthürme, und anderer weid in die Ferne sichtbaren Gegenstände anzugeben.

Da besonders Kirchthürme sehr gute Merkmale zur Erkennung der Dörfer an angenommenen Standpunkten abgeben, so kann man in Rücksicht derselben allerley Fragen sich beantworten lassen. Z. E. Ob in diesem oder jenem Orte der Kirchthurm eckigt oder rund sey, wie die Kuppel beschaffen, ob sie mit Schindeln, Ziegeln, oder wie sonst gedeckt sey, was der Thurm für einen Knopf habe, ob der Thurm vor oder hinter der Kirche, oder ihr zur Seite stehe, und nach welcher Weltgegend in Rücksicht auf die Kirche, wie auch, ob er viel oder wenig über das Kirchendach hervorrage, ob die Kirche auf einem Hügel oder einem ebenen Boden stehe, frey liege, oder mit Häusern umgeben sey, oder was sonst noch für Gegenstände nahe an der Kirche, und überhaupt in oder nahe außer dem Orte liegen, welche sich in der Ferne gut bemerken lassen? u. dgl.

Hat man nun solche Beschreibungen, auch allenfalls Abbildungen dazu, dabei ein gutes Fernrohr oder Telescop, und einige Gehülfen, die mit der Gegend, wo man misst, aufs genaueste bekannt sind, so wird es gewiß nicht zu

befürchten seyn, an einem gewissen Standpunkte  
 Orter mit einander zu verwechseln, wie es in  
 Ermangelung solcher Hülfsmittel bey der oft so  
 grossen Menge von Gegenständen gewiß schon  
 oft geschehen seyn mag, wie die elenden Chara-  
 ren, die man häufig antrifft, einen zureichenden  
 Beweis geben.

Außerdem muß man sich auch besonders um  
 andere weit in die Ferne sichtbaren Gegenstände  
 bekümmern, und daraus beurtheilen, wo sich  
 die schicklichsten Stationen zur Vermessung der  
 Landschaft nehmen lassen. Ueberhaupt ehe man  
 das Messungsgeschäfte anfängt, muß das Land  
 mit Zugiehung nöthiger Gehülffen vorher hin-  
 länglich recognoscirt worden seyn.

Mehreres von den Vorbereitungen und  
 Kenntnissen, die zur Aufnahme eines ganzen  
 Landes erfordert werden, findet man auch im  
 deutschen Staatsgeographus, den  
 die ehemalige cosmographische Gesellschaft in  
 Nürnberg herausgegeben hat.

## II. Nothwendigkeit der unmittelbaren Mes- sung einiger sehr großer Linien.

S. 354. Da sich die Lage der vorzüglichsten  
 Orter eines Landes nicht auf eine bequeme Art  
 anders entwerfen läßt, als daß man sich durch  
 diese



diese Dörter Reihen von lauter zusammenhängenden Dreiecken gedenkt, und diese, nach (§. 239.), aus angenommenen Standlinien festlegt, so muß man nothwendig gewisse Linien unmittelbar messen, nicht nur die angenommenen Standlinien daraus zu bestimmen, im Falle sich solche nicht unmittelbar messen ließen, sondern auch sichere und von einander unabhängige Linien zu erhalten, durch Hülfe deren man mehrere Reihen solcher Dreiecke zuverlässiger an einander knüpfen, und über die Richtigkeit der ganzen Arbeit eine desto sicherere Prüfung anstellen kann.

Eigentlich könnte man wohl, ohne irgend eine Linie unmittelbar zu messen, die Lage mehrerer Dörter gegeneinander nach dem Verfahren des 239ten §es bestimmen. Es hängt nemlich die Lage mehrerer Punkte gegeneinander bloß von den Winkeln ab, die diese Punkte an beiden Enden einer Standlinie machen. Die Standlinie selbst brauchte in keinem gewissen Maße bekannt zu seyn. Man könnte sie zur Einheit annehmen, und die Seiten der Dreiecke, in so ferne sie zum Austragen erforderlich wären, nach dieser Einheit trigonometrisch berechnen. Weil man aber zu der Absicht, zu der man Charten im gemeinen Leben braucht, auch die Entfernungen der Dörter in einem gewissen bestimmten Maße verlangt, so macht auch dieser Umstand

die

die unmittelbare Messung einer oder mehrerer Linien nothwendig, welche ich denn, um sie von den Standlinien zu unterscheiden, Grundlinien nennen will.

Eine solche Grundlinie muß immer einen gewissen Zusammenhang mit einigen Orten, die mit auf die Charte kommen sollen, haben. Man könnte aus einer solchen Grundlinie, im Falle sie sich durch eine gute und freye Aussicht empfehle, selbst eine Standlinie machen, und aus ihr Objecte einer Landschaft bestimmen, oder wenn dieses nicht angieuge, so ließe sich doch aus einer solchen Grundlinie eine schickliche Standlinie, in einem gewissen bestimmten Maße, durch trigonometrische Rechnung herleiten (S. 185.).

Sollen die Bestimmungen, die man aus einer unmittelbar gemessenen Grundlinie ableiten will, sich über die Charte eines ganzen Landes, oder eines beträchtlichen Stückes desselben erstrecken, so wird man eine ziemlich große Grundlinie annehmen müssen, wenn die Folgerungen aus ihr die erforderliche Genauigkeit haben sollen, auch wird sie mit der möglichsten Sorgfalt gemessen werden müssen.

Wenn es angehet, so wählet man sie in einer freyen und offenen Gegend, und  
nimmt

nimmt sie wenigstens 5: bis 6 tausend Ruthen lang.

Da es ausserdem darauf ankommt, sie auch recht genau abzustechen, so muß man in der Ferne ein kenntliches Object, z. B. auf einem Berge, oder sonst an einem erhabenen Orte haben, dessen man sich beim Abstecken und Messen zu einem beständigen Richtpunkte bedient.

Was nun die Messung selbst betrifft, so kann man dasjenige darüber nachsehen, was ich bereits im ersten Theile dieses Buchs davon gesagt habe. Man bediene sich dazu recht ausgetrockneter Stäbe von Tannen- oder Fichtenholz, die wenigstens 10 bis 12 Schuhe lang sind, und lasse der Bequemlichkeit halber, die man bei der Messung einer so langen Linie, als bei gegenwärtigem Geschäfte erfordert wird, auf alle mögliche Art sich verschaffen muß, in die abgesteckte Richtung etwa 4 Schuh hohe Pfähle in die Erde einschlagen, und wider ihre Seiten an sie befestigen, auf denen man mit den Meßstangen vermisst, wie (S. 39. XV.).

Es ist höchst wichtig, daß man jedesmahl anzeichne, wenn eine Meßstange gelegt wird. Die Meßstangen müssen ihre Farbe, eine rothe, eine weisse, eine schwarze, eine blaue haben. Werden nun die Rubriken im Manuskale nach diesen

Von Farben eingerichtet, so kann man niemals ungewiß seyn, ob eine gelegte Meßstange eingeschrieben ist. Diese Vorsicht empfiehlt Bugge (Ausmessungsmethode, welche bey den Dänischen geographischen Charte'n angewandt worden, nach der Uebersetzung aus dem Dänischen von Hen. Major A. J. E. Dresden, 1791.) S. 55.

Die Meßstäbe auf Schemmel oder Kistbänke, wie (S. 94. VI.), zu legen, hat bey Messung sehr langer Linien, und besonders auf einem etwas unebenen Boden, einige Beschwerlichkeit, auch ist der Gebrauch der Meßkette hier bey uns Unbequemlichkeiten verbunden, so wie sie bey dem gegenwärtigen Geschäfte auch nicht die nöthige Genauigkeit verschafft.

Zur Prüfung mißt man die Grundlinien wenigstens zweymal, und nimmt aus den etwa gefundenen kleinen Unterschieden ein arithmetisches Mittel.

Finden sich bey der Messung Hindernisse, oder Stücke der Grundlinie, die sich nicht unmittelbar messen lassen, so muß man solche nach den Aufgäben des (S. 184. II.) aus andern kleineren Grundlinien, an denen man die Winkel mit dem Astrolabio mißt, trigonometrisch berechnen. An den Enden der gemessenen Grundlinien

den endlich kenntliche Merkmale, z. E. hohe Pfähle oder Pyramiden, aufgerichtet.

### III. Netze von Dreiecken.

§. 355. 1. Nachdem eine zulänglich große Grundlinie gemessen worden, so schreitet man zu der Bestimmung eines Systems von sehr großen Dreiecken, welches man an die gemessene Grundlinie knüpft, d. h. man bildet sich durch mehrere weit von einander entlegeneörter zusammenhängende Dreiecke ein, davon wenigstens eines mit der Grundlinie in Verbindung stehen muß, und mißt so viel Winkel, als nöthig sind, die Winkelpunkte dieser Dreiecke in ihrer richtigen Lage gegen einander berechnen und verzeichnen zu können.

2. Man wähle zu dem Ende in einem Lande, das man ausmessen will, große Anhöhen, auf denen man Signale absteckt (m. s. unten (§. 359)), Kirchtürme und andere Punkte, von denen man weit umhersehen kann, und bestimme ihre Lage gegen einander. Dieseörter dienen alsdann zu Standpunkten, und ihre Entfernungen von einander geben Standlinien; aus denen man nach dem Verfahren des 239sten §. im Stande seyn wird, alleörter, nach denen man hinvisiren kann, festzulegen.

3. Die

3. Die LXXVIIste Figur wird zu mehrerer Erläuterung dienen.

Dasselbst stellen  $A, B, C, D, E$  u. s. w. sehr weit von einander entlegene Gegenstände vor. — Diese bilden zusammenhängende Dreiecke  $ABC, ACD, EAD, CBG, BGZ$  u. s. w., und geben gleichsam ein Netz, das man sich durch ein ganzes Land fortgeführt denken kann, und wo jede Seite, wie  $AB, BC$  u. s. w., eine Standlinie abgibt, aus der man umliegende Orter festlegen kann.

4. Um die Lage dieser Hauptstandspunkte  $A, B, C, D$  u. s. w. gegen einander zu bestimmen, so muß man von jedem wenigstens nach zwei andern hinsehen können, welches sich denn durch Hülfe einer vorläufigen Kenntniß der Gegend immer schon so wird haben annehmen lassen.

5.  $FP$  sey eine unmittelbar gemessene Grundlinie. — Aus dieser bestimme man also eine, oder, wenn es angehet, mehrere von den erwähnten Hauptlinien. Z. E. hier würde  $AD$  die bequemste Lage gegen  $FP$  haben, und man fände  $AD$  durch Hülfe der an der Grundlinie  $FP$  gemessenen Winkel  $AFP, FPA, FPD, PFD$  nach (§. 183. III. Aufl.) trigonometrisch.

6. Zum Ueberflus kann man auch bey A oder D ein paar andere Winkel in dem Vierecke  $A F P D$ , z. E.  $F A P$ ,  $F D P$ , messen, und sehen, ob sie mit denen an der Standlinie gemessenen  $180^\circ - A F P - F P A$ , und  $180^\circ - P F D - F P D$  vollkommen übereinstimmen, welches denn, ehe man die trigonometrische Berechnung von  $A D$  vornimmt, eine Probe von der Richtigkeit der an der Grundlinie gemessenen Winkel seyn kann. Findet sich ein kleiner Unterschied, so kann man ihn allensfalls gehörigermaassen in die Winkel vertheilen.

7. Nachdem  $A D$  mit der möglichsten Genauigkeit gefunden worden, so kann man mit ihr eine zweite Standlinie  $A C$  verknüpfen, und sie aus der bekannten  $A D$ , und den gemessenen Winkeln  $C A D$ ,  $A D C$  berechnen, so wie sich denn daraus auch  $D C$  finden liess; Und so kann man immer von einem Dreieck  $A C D$  zunächst daran hängenden  $C A B$ ,  $A D E$ ,  $A E V$  u. s. w. fortgehen, wobei aber das allemal eine der wesentlichsten Vorschriften bleibt, in einem jeden Dreiecke  $A B C$ ,  $C A D$  u. s. w. wenigstens alle drei Winkel unmittelbar zu messen, damit man eine sichere Probe von der Richtigkeit der Messungen habe, und aus der Summe der gemessenen Winkel mit  $180^\circ$  verglichen, allensfalls eine Correction derselben vornehmen könne, ehe man daraus die Seiten der Dreiecke berechnet.

8. Man

8. Man kann nemlich, wenn der Unterschied klein ist,  $\frac{1}{2}$  desselben zu einem jeden Winkel addiren oder davon abziehen, je nachdem sich die Summe der drey Winkel kleiner oder größer, als  $180^\circ$  fand.

9. Zu noch mehrerer Richtigkeit der ganzen Arbeit kann man auch, wenn es angeht, unterweilen eine Standlinie auf eine doppelte Art bestimmen, z. E. B C einmal aus dem Dreyecke A B C, und so auch aus dem Dreyecke B C G, wo denn die Vergleichung zwischen beyden Resultaten die erforderliche Probe geben wird.

10. Hat man nun durch solche zureichend entfernte Punkte einer Landschaft ein System von Standlinien fest gelegt (3, 4.), und dadurch das ganze Land in die möglichst größten Dreyecke gleichsam zertheilt (deren Winkelpunkte denn selbst Derter seyn können, die mit auf die Charge kommen sollen, wiewohl dieses nicht immer erforderlich ist), so kann man aus einer jeden Standlinie, wie z. E. A B oder G H, alle sichtbaren umliegenden Derter a, b, c, t, r u. s. m. durch Hülfe der Dreyecke A B a, A B e, A B h, G H r, G H t u. s. w. festlegen, und solcherge-  
stalt an jede Linie A B, C H &c. &c. andere Reihen von Dreyecken knüpfen, deren Seiten, wie z. E. A a, in dem Dreyecke A B a, wieder zu neuen Standlinien dienen können, an die man noch  
fl.



kleinere Dreiecke,  $Aa\alpha$ ,  $Aa\beta$  knüpfen, und dadurch vielleichtörter bestimmen kann, die entweder gegen die gar zu große Standlinie  $AB$  zu unbequem lagen; oder gar nicht aus einem Standpunkte, z. E.  $B$  hätten gesehen werden können u. dgl.

11. Wenn man auf diese Art eine ganze Provinz erstlich in lauter große zusammenhängende Dreiecke zerlegt, und von diesen immer zu kleineren Systemen von Dreiecken fortgeht, so hat die ganze Messung einen sichern Gang, nicht nur das Anhäufen der unvermeidlichen Fehler, so viel als möglich zu vermindern, sondern auch unzähligen Verwirrungen zu begegnen, die sonst wegen der oft so großen Menge von Gegenständen ganz gewiß zu besorgen wären.

12. Aus einer einzigen gemessenen Grundlinie  $EP$ , lassen sich zwar alle Hauptstandlinien  $AB$ ,  $BC$ ,  $GC$  etc. etc. und daraus ferner die mittleren, wie  $Aa$ ,  $Bb$  etc. etc. und selbst endlich die kleinsten  $A\alpha$ ,  $a\beta$  etc. etc. vermittelst des Zusammenhanges aller Dreieckensysteme trigonometrisch finden, und durch das ganze Land bestimmen. Ich wollte indessen doch raten, wenn sich eine vortheilhafte Gelegenheit zeigt, eine neue Grundlinie, z. E.  $LH$  zu messen, solche nicht vorbey gehen zu lassen, denn sie dienet sowohl zur Berichtigung der ganzen Arbeit,

beit, als auch oft zu andern Bequemlichkeiten, wie die Ausübung von selbst lehren wird.

13. Zur Berichtigung der Arbeit kann sie dienen; wenn man z. E.  $GH$  aus  $LH$  bestimmt, und sie mit  $GH$  in so ferne sie sich durch den Zusammenhang der vorhergehenden Dreiecke ergeben hätte, vergliche. Treffen beide Resultate zusammen; so kann man mit Wahrscheinlichkeit behaupten, daß auch alle vorhergehenden auf  $FP$ , sich gründenden Standlinien  $AB$ ,  $BC$ ,  $CG$  u. u. ihre Richtigkeit haben müssen.

14. Uebrigens habe ich noch zu erinnern; daß man nur in den größten Dreiecken alle drei Winkel unmittelbar zu messen braucht. In Kleinern, wie  $ABa$  u. u.  $Aa\beta$  u. u. wird es selten erforderlich seyn, mehr als blos die beyden an jedem Standpunkte zu messen, indem die unvermeidlichen Fehler in den kleinern Dreiecken schon nicht mehr so große Folgen nach sich ziehen.

15. Daß man endlich wenigstens die größten Dreiecke so wählen müsse, daß nicht sehr spitze oder stumpfe Winkel in ihnen vorkommen, wird aus (Kap. XVII.) zulänglich erhellen. Am besten ist es, wenn sich die Hauptstandpunkte so nehmen lassen, daß die Dreiecke  $ABC$ ,  $ACD$  u. u. so viel als möglich gleichseitig ausfallen.

16. Auch wähle man sie so, daß ihre Distanzen wo möglich einige Meilen betragen. Je entfernter man sie, von einander nehmen kann, desto vortheilhafter ist es. Man wird sich aber leicht vorstellen, daß sehr klare Luft dazu erfordert wird, Signale und Objecte in so großen Abständen deutlich zu sehen. Wenn daher die Luft nicht ganz heiter ist, setze man die Beobachtungen lieber aus, als daß man sich durch unsicheres Visiren in unvermeidliche Fehler verwickle. Einige raten daher, in dem Tagbuche auch die Klarheit der Objecte, nach denen man visirt, zu bemerken, weil, wenn einige Verbesserungen in den Winkeln nach (8) vorzunehmen wären, man solche mehr auf diejenigen Winkel, welche bei nicht ganz heiterer Luft aufgenommen worden sind, vertheilen kann, als auf diejenigen, bei deren Beobachtung die Luft klar war. Uebrigens ist es auch vortheilhaft, die Beobachtungen unter einem besonders dazu eingerichteten Zelte anzustellen, damit das Werkzeug vor Regenschauern und Sonnenstrahlen geschützt sey. Dies Zelt braucht blos in einem Obdache zu bestehen, denn man am bequemsten die Form eines Satteldaches giebt, welches man zusammenlegen, beim Gebrauch aber blos auf 4 Pfählen ruhen lassen kann, damit es nach keiner Seite dem Visiren hinderlich falle.

17. Es ist sehr vortheilhaft, wenn man das Aufnehmen der Triangel, welche das Haupt

hauptsächlich bilden, nach einer gewissen Ordnung  
 ordnen, und nun auch in dieser Ordnung  
 mit den kleinern Dreiecken Systemen nach-  
 folgen. Die erste Reihe von Triangeln, die von  
 der Grundlinie anfängt, könnte z. E. nach Norden  
 zu genommen werden. Hätte man die nörd-  
 liche Gränze des Landes erreicht, so könnte man  
 wieder eine Triangelreihe gegen Süden nehmen,  
 und so mit den Triangelreihen wechselsweise  
 verfahren, bis das Land nach seiner ganzen  
 Länge und Breite vermessen ist. Es versteht  
 sich, daß die zweite Triangelreihe sich durch  
 Objecte, welche auch in den ersten vorfinden,  
 anschließen muß. Durch je mehrere gemein-  
 schaftliche Objecte eine dergleichen Verbindung  
 zweier Triangelreihen geschehen kann, desto vor-  
 theilhafter ist es. Auch kann es nicht schaden,  
 und ist zur Verleichtung der Arbeit sehr zu rat-  
 hen, jede Triangelreihe für sich als  
 eine auf eine besonders gemessene  
 Grundlinie zu gründen. Wenn also  
 dann die Entfernungen der Verbindungs-  
 objecte sich aus einer gewissen Reihe von Tri-  
 angeln eben so ergeben, wie aus der zunächst  
 daran gränzenden, oder doch die Unterschiede  
 nur den unvermeidlichen Fehlern zuzuschreiben  
 sind, so kann man daraus ein Urtheil von der  
 Genauigkeit der einzelnen Triangelreihen fällen,  
 und die Verbesserungen so bemerkstelligen, daß  
 diese Triangelreihen gut aneinander passen.

Mayer's pr. Geometr. III. Th. § 9. 18. Wenn

18. Wenn ein zu vermessendes Land sehr groß ist, so nimmt man die Arbeit nach einzelnen Distrikten vor, durch welche man denn solche Triangelreihen führt. Jeder Distrikt kann für sich durch beordnete Feldmesser aufgenommen werden, und die einzelnen Ausnahmen müssen alsdann durch schickliche Verbindungsobjecte zusammengehängt werden.

19. Die bisher gelehrt Methode, ein Land aufzunehmen, heißt die Triangularmethode. Sie ist ohnstreitig die bequemste und richtigste im Allgemeinen, und kann sowohl auf ebenen, als gebürgigten Lande ausgeführt werden. Indessen sind doch einige Geographen von dieser Methode abgegangen, und haben sich stat ihrer der sogenannten Parallelmethode bedient. Hieher gehört die Vermessungsart, welche Hr. Justizrath Bügge bey den Dänischen geographischen Charten angewandt, und in dem oben (S. 354.) angeführten Werke beschrieben hat.

20. Diese Parallelmethode besteht darin, daß man durch eine ganze Provinz parallele Linien in gewissen Abständen von einander absteckt, solche mit der Kette (oder noch besser mit Maasstäben) ganz durchaus mißt, und nunmehr aus Standpunkten, die man in diesen abgesteckten Linien annimmt, vermittelst  
des

des Meßtisches durch Intersektionen die visirten Objecte festlegt. Hr. Bugge nimmt die Abstände dieser Parallelen ohngefähr 10000 Ellen groß, damit nach einem verjüngten Maaßstabe, auf welchem 1000 Ellen einen dänischen Decimalkoll betragen, alle Gegenstände, die zwischen zwey solchen Parallelen aus den angenommenen Standpunkten entworfen werden, noch auf den Raum des Meßtisches fallen. Auf diese Art wurde die Insel Seeland, welche von Osten nach Westen ohngefähr 150000 Ellen breit ist, in 15 Parallelstreifen, durch abgesteckte Linien, von Süden nach Norden abgetheilt, und mehrere andere Linien wurden senkrecht quer durchgeführt, um den richtigen Abstand der Parallelen zu bestimmen. Alle diese Linien wurden mit der Kette gemessen, und dann Stückweise zur Entwurfung der Objecte vermittelst des Meßtisches angewandt.

21. Ich will dieser Parallelmethode ihre Anwendbarkeit zwar nicht absprechen, weil sie von Hrn. Bugge, als einem geschickten Geographen, selbst ausgeführt worden ist. Allein ich sehe nicht ein, daß sie vor der allgemeinen Triangularmethode große Vorzüge haben sollte. Die Einwürfe, welche Hr. Bugge gegen die letztere Methode in der erwähnten Schrift gemacht hat, können nur gelten, wenn man zur Triangularmethode sich bloß des Meßtisches be-

18. Wenn ein zu vermessendes Land sehr groß ist, so nimmt man die Arbeit nach einzelnen Distrikten vor, durch welche man denn solche Triangelreihen führt. Jeder Distrikt kann für sich durch beordnete Feldmesser aufgenommen werden, und die einzelnen Aufnahmen müssen alsdann durch schickliche Verbindungsobjecte zusammengehängt werden.

19. Die bisher gelehrt Methode, ein Land aufzunehmen, heißt die Triangularmethode. Sie ist ohnstreitig die bequemste und richtigste im Allgemeinen, und kann sowohl auf ebenen, als gebürgigten Lande ausgeführt werden. Indessen sind doch einige Geographen von dieser Methode abgegangen, und haben sich stat ihrer der sogenannten Parallelmethode bedient. Hieher gehört die Vermessungsart, welche Hr. Justizrath Bügge bey den Dänischen geographischen Charten angewandt, und in dem oben (S. 354.) angeführten Werke beschrieben hat.

20. Diese Parallelmethode besteht darin, daß man durch eine ganze Provinz parallele Linien in gewissen Abständen von einander absteckt, solche mit der Kette (oder noch besser mit Maasstäben) ganz durchaus mißt, und nunmehr aus Standpunkten, die man in diesen abgesteckten Linien annimmt, vermittelst  
des

des Meßtisches durch Intersektionen die visirten Objecte festlegt. Hr. Bugge nimmt die Abstände dieser Parallelen ohngefähr 10000 Ellen groß, damit nach einem verjüngten Maasstabe, auf welchem 1000 Ellen einen dänischen Decimalkoll betragen, alle Gegenstände, die zwischen zwey solchen Parallelen aus den angenommenen Standpunkten entworfen werden, noch auf den Raum des Meßtisches fallen. Auf diese Art wurde die Insel Seeland, welche von Osten nach Westen ohngefähr 150000 Ellen breit ist, in 15 Parallelstreifen, durch abgesteckte Linien, von Süden nach Norden abgetheilt, und mehrere andere Linien wurden senkrecht quer durchgeführt, um den richtigen Abstand der Parallelen zu bestimmen. Alle diese Linien wurden mit der Kette gemessen, und dann Stückweise zur Entwurfung der Objecte vermittelst des Meßtisches angewandt.

21. Ich will dieser Parallelmethode ihre Anwendbarkeit zwar nicht absprechen, weil sie von Hrn. Bugge, als einem geschickten Geographen, selbst ausgeführt worden ist. Allein ich sehe nicht ein, daß sie vor der allgemeinen Triangularmethode große Vorzüge haben sollte. Die Einwürfe, welche Hr. Bugge gegen die letztere Methode in der erwähnten Schrift gemacht hat, können nur gelten, wenn man zur Triangularmethode sich bloß des Meßtisches be-



dienen, oder auch, wenn man in den Dreiecken  
 die Winkel wirklich gemessen hätte, sie nur ver-  
 mittelst des Transporteurs auftragen wollte.  
 Da nun wohl Niemand bey der Ausmessung  
 einer ganzen Provinz so verfahren wird, so kann  
 ich Hrn. B. Einwürfe nur gegen das stümper-  
 hafte Verfahren gemeiner Ingenieurs gelten-  
 lassen, die nicht wissen, wie man ein Netz  
 berechnen und auftragen muß. Ich für mei-  
 nen Theil bin überzeugt, daß die Triangular-  
 methode, so angewandt, wie es von Cassini,  
 Liesganig und andern, welche ganze Provinzen  
 gemessen haben, geschehen ist, alle mögliche  
 Genauigkeit gewährt, und dabey die bequemste  
 ist, die bey einer solchen Arbeit gebraucht  
 werden kann. Bedenkt man dagegen, was bey  
 der Parallelmethode das Abstecken und Messen  
 der vielen Parallelen für eine ungeheure Arbeit  
 ist, was für unendliche Sorgfalt erfordert  
 wird, wenn man solche Linien durch ein gan-  
 zes Land, über Berg und Thal, durch Wäl-  
 der und Sümpfe führen muß, und was bey  
 diesem Abstecken und Messen für mancherley  
 Hindernisse sich darbieten müssen, wie oft man  
 einzelne Stücke solcher Parallelen, wenn sie  
 nicht unmittelbar gemessen werden können,  
 doch wieder aus andern Standlinien bestim-  
 men muß, und was überhaupt hiebey für  
 Fehler vorkommen können, derjenigen gar nicht  
 zu gedenken, die nachher noch bey den einzelnen  
 Auf:

Aufnahmen vermittelst des Meßtisches, bei dem  
 Zusammenfügen der einzelnen Blätter zu einer  
 ganzen Charte, und noch aus mehreren Grün-  
 den zu befürchten sind, so wird man der Pa-  
 rallelmethode wohl schwerlich einen Vorzug vor  
 der Triangularmethode zugestehen können. Ja,  
 Hr. Bügge hat es selbst eingesehen, daß man  
 zur Berichtigung und Prüfung der gefertigten  
 Charte eublich doch auch noch die Triangelme-  
 thode zu Hülfe nehmen müsse, wie man aus dem  
 vierten Abschnitte seines Buches ersehen kann.  
 Wenn man aber die dem Buche begefügte  
 Charte von Seeland, mit den zur Berichtigung  
 der Messung darauf befindlichen großen Triang-  
 eln anseht, so wird man finden, daß diese  
 ynnahe ein Netz über die ganze Insel bilden.  
 Bäre es also (wie auch der Uebersetzer von Hrn.  
 S. Schrist sehr wohl erinnert) nicht besser ge-  
 esen, lieber gleich zu Anfange der Messung ein  
 skelet zur Charte von Seeland aus großen  
 Dreiecken zusammenzusetzen, dieses Netz nach  
 chtrigen trigonometrischen Operationen zu ent-  
 erfen, und hierauf erst aus demselben die  
 Standpunkte zu kleinern Dreieckensystemen, so  
 ie zum weitem Detail der Messung zu neh-  
 en — als nach Hrn. B's Verfahren erst die  
 nzelnen Entwürfe vermittelst des Meßtisches  
 fertigen, und sie nachher in ein dazu ent-  
 orfenenes trigonometrisches Netz hinein zu zwins-  
 en? Ist es nicht in alle Wege besser, mit einem  
 großen

größten trigonometrischen Netze anzufangen, aus diesem die Standpunkte zu den einzelnen Entwürfen zu nehmen und so mit dem Detail zu endigen, als vielmehr die Sache umzukehren? Mich dünkt, diese Gründe sind hinlänglich, eine richtig ausgeübte Triangularmethode gegen die Einwürfe des Hrn. B. vollkommen zu rechtfertigen, und worin diese richtige Ausübung bestehe, das wird nicht nur aus dem bereits beigebrachten, sondern noch mehr aus dem folgenden erhellen. Hrn. B's. Einwürfe treffen (wie auch der Zusammenhang S. 21. ergiebt) nur eine Triangularmethode, wobei man alles mit dem Meßtische leisten will, und dieß ist denn freylich Pfscherey.

**Bemerkungen über die in den Dreyecken gemessenen Winkel, in so ferne die Krümmung der Erde auf sie Einfluß hat.**

§. 356. Dren Derter, wie A, B, C, auf der gekrümmten Oberfläche der Erde, muß man eigentlich als die Winkelpunkte eines sphärischen Dreyecks ABC, und die Entfernungen AB, BC, AC, als Bogen größter Kreise ansehen.

Wisset man also, wie es bekäntlich geschehen muß, an den Stationen A, B, C die

Ho:

horizontalwinkel  $BAC$ ,  $ABC$ ,  $ACB$ , oder  
e. Neigungswinkel der durch diese Dexter ein-  
bildeten Verticalebenen; so hat man in der  
hat die drey Winkel eines sphärischen Drey-  
ecks gemessen, und die Summe derselben muß  
ich den Gründen der Geometrie immer mehr,  
s  $180^\circ$ , der Summe aller drey Winkel eines  
radlinigten Dreyecks, betragen.

Der Unterschied  $A + B + C - 180^\circ$  wird  
dessen desto geringer seyn, je weniger Krüm-  
ung das sphärische Dreyeck  $ABC$  hat.

Nach Gründen der Geometrie, die ich hier  
cht vortragen kann, läßt sich beweisen, daß  
r. Unterschied  $A + B + C - 180^\circ$  in Se-  
unden herauskomme, wenn man den Inhalt  
s sphärischen Dreyecks  $ABC$ , durch geogra-  
ische Quadratmeilen ausgedrückt, mit der  
ahl 0,279 multipliziert. Man sehe Hrn. Hofr.  
ästners geometrische Abhandlun-  
en. Zweyte Samml. 31. Abhandl. No. 35.  
Seite 439. (Göttingen, 1791.).

Gesetzt also, es wäre z. B.  $AC = 16$   
eogr. Meilen, das Perpendikel von  $B$  auf  
 $AC = 10$  M. Nehme ich an, daß solches  
icht außerhalb des Dreyecks  $ABC$  falle, oder  
enigstens nicht weit außerhalb desselben, so  
hst sich unter den angenommenen Datis die  
Fläche

Fläche des sphärischen Dreiecks beynähe wie die eines geradlinigten berechnen, indem es nur wenig Krümmung hat; Man findet sie  $\approx 80$  geogr. Quadr. Meilen. Dieß mit 0,279 mult. giebt

$$A + B + C - 180^\circ \approx 22'', 32$$

Woraus also leicht erhellet, wie groß das Dreieck ABC seyn, und wie genaue Werkzeuge zum Winkelmessen man haben müßte, wenn der erwähnte Unterschied bemerkbar seyn sollte.

Man kann also immer, wenigstens so weit, als sich an drey Orten auf der Erdoberfläche Winkel beobachten lassen, (die Krümmung der Erde verhindert es schon, daß man zu dieser Absicht die Stationen nicht gar zu weit von einander nehmen darf, wenn man von einer zur andern soll hinsehen können) annehmen, daß, wenn die Summe der beobachteten Winkel, z. E. um ein paar Minuten von  $180^\circ$  abweicht, dieser Unterschied nicht der Krümmung der Erde, sondern Fehlern in deren Messung zuzuschreiben ist.

In so ferne habe ich die bisherige Betrachtung beizufügen für nöthig erachtet.

Wie die Winkel an jeder Station gemessen und ins Manual eingetragen werden?

§. 357. 1. Das Manual muß in Rücksicht der unterschiedenen Systeme von Dreiecken unterschiedene Hauptabtheilungen, und jede davon wieder einzelne Rubriken haben.

2. Die erste Hauptabtheilung enthält bloß die Winkel in Beziehung auf diejenigen Dreiecke, welche die Hauptstandpunkte und Linien mit einander verknüpfen, wie  $ABC$ ,  $ACD$ ,  $ADE$ .

3. Da werden nun die in jedem Dreiecke gemessenen Winkel auf folgende Art in das Manual eingetragen.

4. 3. E. für das Dreieck  $ABC$ .

I. Ma:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Namen der Orter	Beobachtete Winkel.	1ste Verbes- serung der Winkel.	Summe.	2te Verbes- serung der Winkel.	Lage.	Re- mar- quen.
A.:	$BAC \pm 70^{\circ}.0'.40''$	$70^{\circ}.1'.13''$	$A+B+C=$	$70^{\circ}.0'.32''$	B hinter	
B.:	$ABC = 63.59.20$	$63.58.50$	$180.2.3$	$63.58.9$	Spann	
G.:	$ACB = 46.2.20$	$46.2.0$	$46.2.3$	$46.1.19$	AC	
					etc. etc.	

5. Die Bedeutung der ersten Rubrik ist klar.

6. In der zweiten Rubrik stehen die unmittelbar beobachteten Winkel an jedem Standpunkte. Weil man aber sehr oft diese Winkel nicht am Mittelpunkt der Station beobachtet haben kann, so erfordern solche eine Verbesserung, davon man aber erst die nähern Gründe im folgenden §. ersieht wird. Hat man diese Verbesserung vorgenommen, so bekommt man in der Rubrik III. die zum erstenmale verbesserten Winkel.

7. Da die Summe dieser Winkel wegen der unvermeidlichen Fehler in den Messungen etwas mehr oder weniger als  $180^\circ$  betragen kann, so wird in der IVten Rubrik die Summe der in Rubr. III. gefundenen Winkel angegeben. Den Unterschied von  $180^\circ$ , der hier  $= 2' . 3''$  gefunden worden, vertheile man in die Winkel der IIIten Rubrik, indem man hier wegen  $A + B + C > 180^\circ$  von jedem Winkel  $\frac{1}{3}$  des erwähnten Unterschiedes, also  $41''$  abziehet, so erhält man die zum zweitenmale verbesserten Winkel in Rubr. V. und diese sind es demnach, welche man zur Berechnung der Seiten des Dreyecks A B C braucht (§. 356.).

Zweckmäßiger ist es vielleicht noch, jenen Unterschied von  $2' . 3''$  oder  $163''$  nicht unter alle



alle drei Winkel gleich zu vertheilen, sondern dem größern Winkel eine größere Correction zukommen zu lassen, als dem kleinern, oder z. B. für die Correction  $x$  des Winkels  $A$  zu schließen.

$$A + B + C : A = 163'' : x$$

u. s. w., wobei es hinlänglich seyn mag, statt  $A + B + C$  nur  $180^\circ$ , und statt  $A$  in jener Proportion nur den Werth von  $A$  in Graden (also z. B.  $70^\circ$ ) zu setzen.

In jenem Unterschiede von  $2' . 3''$  sind auch schon die Abweichungen mit enthalten, welche daher rühren, daß die an dem Standpunkten gemessenen Winkel, eigentlich Winkel sphärischer Dreiecke sind (S. 356.). Aber auch diese Abweichungen mögen nach Legendre u. a. sogleich mit auf die angeführte Art unter die einzelnen Winkel vertheilt werden.

8. In Nübr. VI. giebt man an, wie des an dem Dreiecke  $ADC$  hängenden Dreiecks  $ABC$  Winkelpunkt  $B$ , welcher der gemeinschaftlichen Seite  $AC$  beider Dreiecke gegenüber liegt, in Rücksicht dieser gemeinschaftlichen Seite liege. — Die Bezeichnung, *B linker Hand AC*, bedeutet so viel, daß, wenn man von  $A$  nach  $C$  visiren würde,  $B$  linker Hand dieser Ziellinie liege. Diese Bemerkung dienet,

um

in sich nachher im Auftragen der Dreuecks  
nicht zu irren.

9. Man könnte auch in dieser Rücksicht,  
wie es Condaminé (Mesure des trois premiers  
degrés du Meridien dans l'hémisphère austral etc. à Paris 1734) gemacht  
hat, in dem Manuale neben den Abmessungen  
ines jeden Dreuecks, das Dreueck selbst, ohngefähr  
seinen Winkeln gemäß, nach dem Augens-  
maße hindeutend, und zugleich die Art, wie  
es an dem Vorhergehenden hängen mußte, der  
Lage nach angeben.

10. In die VIIte Rubrik kommen endlich  
allerley Nebenumstände, die angemerkt zu wer-  
den verdienen; z. E. wenn A die Spitze eines  
hohen Berges bedeutete, so könnte man auf  
ihr die Barometerhöhe beobachtet haben, um  
daraus die Höhe des Berges zu finden (S. 197.);  
oder wenn B, C, ein paar Dörfer wären, an des-  
sen Namen man zweifelte, so könnte man solches  
anmerken, auch allenfalls beiläufig die Gestalt  
der Kirchtürme, wie sie in einem Fernrohre er-  
schienen, in die Rubrik VII. hineinzeichnen, da-  
mit sich nachher die zweifelhaften Dörfer desto  
sicherer berichtigen lassen u. dgl. mehr.

11. Die zweite, dritte u. s. Hauptabtheilung  
des Manuals wird völlig in Rubriken, nach der  
Anleitung des 239. Ses geordnet, und enthält

diejenigen Winkel, welche zur Bestimmung der Lage der Verten in dem zweiten, dritten u. f. Systeme der Drehecke erforderlich sind; oder die zweite Hauptabtheilung enthält die Winkel, wie  $B'A'w$ ,  $B'A'o$ ,  $A'Ba$ ,  $A'Bc$  u. f. w., die man an einer Haupt-Standlinie  $AB$  aus dem ersten Systeme der Drehecke beobachtet hat; In die dritte Hauptabtheilung trägt man die Winkel wie  $A'a\beta$ ,  $A'a\alpha$ , u. f. w., die an einer Standlinie  $Aa$ , aus dem zweiten Systeme der Drehecke beobachtet worden, u. f. w. Was bey diesem Geschäfte hin und wieder sonst zu bemerken vorkommt, kann noch zu besondern Rubriken Anlaß geben.

12. In den Drehecken der zweiten und dritten Gattung wird es selten erforderlich seyn, alle drey Winkel zu messen. Um sich aber beim Auftragen derselben nicht zu irren, so muß man alles, was im 239. §. davon gesagt worden, aufs genaueste beobachten.

13. Daß übrigens die Winkel an jeder Station horizontal gemessen werden müssen, versteht sich von selbst. Andere dahin gehörige Vorsichten habe ich im vorhergehenden Theile zulänglich erklärt.

14. Undienlich wird es niemals seyn, Winkel, an denen besonders viel  
ge:

gelegt ist, zu wiederholtenmalen zu messen, wie denn besonders in den Dreiecken des ersten Systems die Winkel nach meines Vaters Methode (S. 135.) ausgemessen werden können, wodurch auch mit einem nur mäßig großen Astrolabio oder Theodoliten dennoch alle mögliche Genauigkeit zu erhalten ist. Doch wenn dieses Verfahren bei so vielen Winkeln, als man bei Aufnahme einer Provinz zu messen hat, zu viel Zeit rauben sollte, so bediene man sich lieber eines Werkzeugs von hinlänglicher Größe, dessen Fehler man jedoch vorher mit aller Sorgfalt bestimmt haben muß.

**Verbesserung der an jeder Station gemessenen Winkel, in so ferne man sie nicht genau am Mittelpunkte der Station beobachtet haben könnte.**

S. 358. I. Dieser Fall eräugnet sich bei Vermessungen sehr häufig, wenn man z. B. aus den Fenstern eines Thurmes, davon das Viereck (Fig. LXXVII.) den horizontalen Durchschnitt vorstellt, einen Winkel  $BAC$  abnimmt, der eigentlich an der Mitte des Thurmes gemessen werden sollte, oder wenn sich sonst auf dem Felde ein Hinderniß fände, daß man den Winkelmesser nicht genau über den Punkt, aus welchen man den Winkel beobachten müßte, stellen kann.

Als:

Man kann erfordert falsche Winkel, wie  $BAC$ , eine kleine Verbesserung, weil man an den Stationen  $B$  oder  $C$  nachher nicht wieder nach  $A$ , sondern nach  $G$ , der Mitte des Thurmes, oder der ersten Station, zurückvisiret. Die Sache kömmt offenbar darauf an, aus dem beobachteten Winkel  $BAC$ , den wahren  $BGC$  zu finden, welches die Schriftsteller, die von Landesvermessungen handeln, das *Centriren* der Winkel nennen.

II. Weil hiebei vorausgesetzt wird, daß die Weite  $AG$ , in Vergleichung der Entfernungen  $AB$ ,  $AC$ , nur klein ist, so kann man aus dem Winkel  $BAC$ , den das Werkzeug anzeigt, den wahren  $BGC$  auf folgende Art finden.

III. Man gedente sich durch  $G$  und  $A$  die gerade Linie  $GAE$  gezogen, so ist, wenn  $G$  zwischen die Verlängerungen der beyden Schenkel  $BA$ ,  $CA$  fällt

$$BGA = BAE - GBA$$

$$CGA = CAE - GCA$$

mithin addirt

$$BGC = BAC - GBA - GCA$$

Fällt aber  $G$  innerhalb des Winkels, den  $AC$  mit der Verlängerung von  $BA$  macht, so zeigt ein kleines Nachdenken, daß

$$BGC = BAC + GBA - GCA$$

seyn müsse.

Fällt

Fällt  $G$  innerhalb des Winkels, den  $B A$  mit der Verlängerung von  $C A$  macht, so wird

$$B G C = B A C - G B A + G C A.$$

Fällt endlich  $G$  innerhalb des Winkels  $B A C$ , so ist

$$B G C = B A C + G B A + G C A,$$

welche Fälle sich durch besonders entworfenen Figuren leicht ergeben.

Das ganze Verfahren beruht also darauf, die Winkel  $G B A$ ,  $G C A$  zu bestimmen.

Diese finden sich so:

IV. Weil  $G A$  gegen  $B A$  und  $C A$  klein ist, so sind es auch die Winkel  $G B A$ ,  $G C A$ , und es ist erlaubt, ihre Sinusse statt der Bogen, die sie messen, anzunehmen, und selbst ohne beträchtlichen Irrthum  $G B = A B$ ,  $G C = A C$  zu setzen. Dieß giebt demnach

$$G B (= A B) : \sin G A B = A G : \sin B$$

oder in Secunden

$$B = \frac{A G}{A B} \sin G A B 206264''.$$

Eben so:

$$C = \frac{A G}{A C} \sin G A C 206264''.$$

Man muß also  $AG$ , und die Entfernungen  $AB$ ,  $AC$ , nebst den Winkeln, den jeder Schenkel  $AB$ ,  $AC$  mit der Richtung  $AG$ , oder  $AE$  macht, wissen.

Diese Richtungswinkel  $GAB$ ,  $GAC$  kann man leicht messen, wenn sich von  $A$  nach  $G$  ohne Hinderniß visiren läßt.

Befände man sich auf einem Thurme, so wird man zwar selten von dem Fenster  $A$  nach der Mitte des Thurms genau visiren können, in dessen wird man doch das Fernrohr an dem Winkelmesser so genau in die Richtung  $AG$  oder  $AE$  nach dem Augenmaße stellen können, als bey dem gegenwärtigen Geschäfte, wo man höchstens die erwähnten Winkel nur innerhalb eines halben Grades zu wissen braucht, vonnöthen ist. Denn es läßt sich leicht zeigen, daß sich die kleinsten Winkel  $B$ ,  $C$  nicht merklich verändern, wenn man die Richtungswinkel um  $\frac{1}{2}$  Grad größer oder kleiner nimmt.

Auch die Entfernungen  $BA$ ,  $AC$  braucht man nur beyläufig zu wissen, bey weitem nicht einmal so genau, als man sie aus den an jeder Station gemessenen Winkeln, ohne noch die bisher betrachtete Verbesserung erwogen zu haben, durch Hülfe einer roh entworfenen Zeichnung

ing finden würde. — Man sehe hiervon in der Folge (S. 360.) ein mehreres.

Die Seite  $GA$  muß aber, so genau es die Umstände verstaten, gemessen werden, wozu dem Geometer leicht die nöthigen Hülfsmittel darbieten.

Ob nun gleich nach den solchergestalt gegebenen Größen, die Berechnung der kleinen Winkel  $B, C$ , ohne Mühe durch Hülf der Logarithmen geschehen kann, so muß man doch noch auf mehrere Abkürzung denken, weil bei jedem Winkel 4 Logarithmen vorkommen, die man in den Tafeln aufschlagen müßte, und dieses immer mit einigem Zeitverlust verknüpft ist.

Diese Abkürzung kann durch eine kleine Tabelle bewerkstelliget werden, die sich auf folgende Betrachtung gründet.

Man setze in den Formeln für  $B$  oder  $C$ , die völlig einander ähnlich sind, das Verhältniß von  $AG$  zu einer der anliegenden Seiten  $BA$ , oder  $CA$  wie  $1 : 1000$ , und nenne den Neigungswinkel überhaupt  $= \varphi$ , so wird in diesem Falle der an  $BA$ , oder  $CA$  liegende kleine Winkel  $B$ , oder  $C$ , durch die Formel

$0,001.206264. \sin \varphi = 206'', 2 \sin \varphi$  ausgedrückt, welche Größe ich  $= m$  nennen will.

$h \quad 2$

Den



Man muß also  $AG$ , und die Entfernungen  $AB$ ,  $AC$ , nebst den Winkeln, den jeder Schenkel  $AB$ ,  $AC$  mit der Richtung  $AG$ , oder  $AE$  macht, wissen.

Diese Richtungswinkel  $GAB$ ,  $GAC$  kann man leicht messen, wenn sich von  $A$  nach  $G$  ohne Hinderniß visiren läßt.

Befände man sich auf einem Thurme, so wird man zwar selten von dem Fenster  $A$  nach der Mitte des Thurms genau visiren können, in dessen wird man doch das Fernrohr an dem Winkelmesser so genau in die Richtung  $AG$  oder  $AE$  nach dem Augenmaße stellen können, als bei dem gegenwärtigen Geschäfte, wo man höchstens die erwähnten Winkel nur innerhalb eines halben Grades zu wissen braucht, vonnöthen ist. Denn es läßt sich leicht zeigen, daß sich die kleinen Winkel  $B$ ,  $C$  nicht merklich verändern, wenn man die Richtungswinkel um  $\frac{1}{2}$  Grad größer oder kleiner nimmt.

Auch die Entfernungen  $BA$ ,  $AC$  braucht man nur beiläufig zu wissen, bei weitem nicht einmal so genau, als man sie aus den an jeder Station gemessenen Winkeln, ohne noch die bisher betrachtete Verbesserung erwogen zu haben, durch Hülfe einer roh entworfenen Zeichnung

ung finden würde. — Man sehe hiervon in der Folge (S. 360.) ein *mehreres*.

Die Seite  $GA$  muß aber, so genau es die Umstände verstaten, gemessen werden, wozu ich dem Geometer leicht die nöthigen Hülfsmittel darbieten.

Ob nun gleich nach den solchergestalt gegebenen Größen, die Berechnung der kleinen Winkel  $B, C$ , ohne Mühe durch Hülfse der Logarithmen geschehen kann, so muß man doch noch auf mehrere Abkürzung denken, weil bey jedem Winkel 4 Logarithmen vorkommen, die man in den Tafeln aufschlagen müßte, und dieses immer mit einigem Zeitverlust verknüpft ist.

Diese Abkürzung kann durch eine kleine Tabelle bewerkstelliget werden, die sich auf folgende Betrachtung gründet.

Man setze in den Formeln für  $B$  oder  $C$ , die völlig einander ähnlich sind, das Verhältniß von  $AG$  zu einer der anliegenden Seiten  $BA$ , oder  $CA$  wie  $1 : 1000$ , und nenne den Neigungswinkel überhaupt  $= \varphi$ , so wird in diesem Falle der an  $BA$ , oder  $CA$  liegende kleine Winkel  $B$ , oder  $C$ , durch die Formel

$0,001.206264. \sin \varphi = 206'', 2 \sin \varphi$  ausgedrückt, welche Größe ich  $= m$  nennen will.

$Sh 2$

Den

Man muß also  $AG$ , und die Entfernungen  $AB$ ,  $AC$ , nebst den Winkeln, den jeder Schenkel  $AB$ ,  $AC$  mit der Richtung  $AG$ , oder  $AE$  macht, wissen.

Diese Richtungswinkel  $GAB$ ,  $GAC$  kann man leicht messen, wenn sich von  $A$  nach  $G$  ohne Hinderniß visiren läßt.

Befände man sich auf einem Thurme, so wird man zwar selten von dem Fenster  $A$  nach der Mitte des Thurms genau visiren können, in dessen wird man doch das Fernrohr an dem Winkelmesser so genau in die Richtung  $AG$  oder  $AE$  nach dem Augenmaße stellen können, als bey dem gegenwärtigen Geschäfte, wo man höchstens die erwähnten Winkel nur innerhalb eines halben Grades zu wissen braucht, vonnöthen ist. Denn es läßt sich leicht zeigen, daß sich die kleinen Winkel  $B$ ,  $C$  nicht merklich verändern, wenn man die Richtungswinkel um  $\frac{1}{2}$  Grad größer oder kleiner nimmt.

Auch die Entfernungen  $BA$ ,  $AC$  braucht man nur beyläufig zu wissen, bey weitem nicht einmal so genau, als man sie aus den an jeder Station gemessenen Winkeln, ohne noch die bisher betrachtete Verbesserung erwogen zu haben, durch Hülfe einer roh entworfenen Zeichnung

rtung finden würde. — Man sehe hievon in der Folge (S. 360.) ein mehreres.

Die Weite  $GA$  muß aber, so genau es die Umstände verstaten, gemessen werden, wozu sich dem Geometer leicht die nöthigen Hülfsmittel darbieten.

Ob nun gleich nach den solchergestalt gegebenen Größen, die Berechnung der kleinen Winkel  $B, C$ , ohne Mühe durch Hülfе der Logarithmen geschehen kann, so muß man doch noch auf mehrere Abkürzung denken, weil bei jedem Winkel 4 Logarithmen vorkommen, die man in den Tafeln aufschlagen müßte, und dieses immer mit einigem Zeitverlust verknüpft ist.

Diese Abkürzung kann durch eine kleine Tabelle bewerkstelliget werden, die sich auf folgende Betrachtung gründet.

Man setze in den Formeln für  $B$  oder  $C$ , die völlig einander ähnlich sind, das Verhältniß von  $AG$  zu einer der anliegenden Seiten  $BA$ , oder  $CA$  wie  $1 : 1000$ , und nenne den Richtungswinkel überhaupt  $= \varphi$ , so wird in diesem Falle der an  $BA$ , oder  $CA$  liegende kleine Winkel  $B$ , oder  $C$ , durch die Formel

$$0,001.206264. \sin \varphi = 206'', 2 \sin \varphi$$

ausgedrückt, welche Größe ich  $= m$  nennen will.

$S\ b\ 2$

Den

Den Werth von  $m$  berechne man nun nach der Ordnung für  $\varphi = 10^\circ$ ,  $\varphi = 20^\circ$  u. s. w., so ergibt sich daraus nachstehende kleine Tabelle:

Für $\varphi$		ist $m$	Differenz.
180°	0°	0''	
170	10	36 ———	36''
160	20	70 ———	35
150	30	103 ———	33
140	40	133 ———	30
130	50	158 ———	25
120	60	179 ———	21
110	70	194 ———	15
100	80	203 ———	9
90	90	206 ———	3

Vermittelt dieser Tabelle findet man den Werth von  $m$  für alle einzelne Grade durch Proportionaltheile. Z. B. für  $\varphi = 48^\circ = 40^\circ + 8^\circ$  multiplicirt man die zwischen  $40^\circ$

und  $50^\circ$  fallende Differenz 25'' mit  $\frac{8}{10}$ , . . . giebt

20'', als den Proportionaltheil, den man zu 133'' (als dem Werthe  $m$  für  $\varphi = 40^\circ$ ) addirt, um den Werth  $m = 153''$  für  $\varphi = 48^\circ$  zu erhalten. Man sieht leicht, daß die Berechnung eines solchen Proportionaltheils in einem Augenblick geschehen ist.

Enthält  $\varphi$  außer den Graden auch noch Minuten, z. E. wäre  $\varphi = 48^\circ, 21'$ , so nimmt man statt dieser Minuten Zehntel eines Grades, die ihnen am nächsten kommen, hier also statt  $21'$  schlechthin  $0,3^\circ$ , so wird der Proportionaltheil  $= \frac{8 \cdot 25''}{10} + \frac{0,3 \cdot 25''}{10} = 20'' + 0,7'' = 20'', 7$ , oder beynähe  $21''$ .

In den meisten Fällen wird es kaum nöthig seyn, die Minuten in den gegebenen  $\varphi$ , außer den ganzen Graden, auch noch in die Rechnung mitzunehmen, weil der ihnen zugehörige Proportionaltheil selten  $2''$  giebt.

Dieser Tabelle kann man sich nun mit Vortheil bedienen, die Werthe der kleinen Winkel B, C für andere Verhältnisse  $AG : AB$ , oder  $AG : AC$ , als bey der Tabelle angenommen worden, zu berechnen.

Man suche nemlich für einen gegebenen Richtungswinkel  $GAB$ , oder  $\varphi$ , den Werth von  $m$  aus der Tabelle. Weil aber dieses  $m$  nur für das Verhältniß  $AG : AB = 0,001$  gilt, so schliesse man nach der Regel de Tri für ein anderes Verhältniß

$$0,001 : \frac{AG}{AB} = m : x;$$

so

so wird  $x$  oder der an der Seite  $A B$  liegende

$$\text{Winkel } B = \frac{m \cdot A G}{0,001 \cdot A B}$$

d. h. die Größe  $m$  aus der Tafel multiplicirt man mit  $A G$ , und dividirt das Product mit der Größe  $A B$ , nachdem man von ihr drey Decimalstellen abgeschnitten hat, welche man aber bey der Division immer ohne merklichen Irrthum weglassen kann, so hat man  $B$ , und so auf eine ähnliche Art auch  $C$ .

Wäre z. E. der Richtungswinkel  $B A G$ , oder dessen Ergänzung zu  $180^\circ$ , also  $B A K$ ,  $= 48^\circ . 21'$ , und das Verhältniß  $A G : A B = 32 \text{ Schub} : 46732 \text{ Sch.}$ ; so hätte man für  $\varphi = 48^\circ . 21'$  erstlich den Werth von  $m = 154''$ . Schneidet man nun von  $A B = 46732$  die drey letzten Ziffern ab, so hat man die Zahl  $46,732$ , statt deren man  $47$  setzen kann, und so wird

$$B = \frac{154 \cdot 32}{47} = 105'' = 1' . 45''.$$

Die Multiplication und Division ist hiebei so geschwind geschehen, als man allenfals einen Logarithmen in den Tafeln auffuchen und hinschreiben würde, weil die Größen  $A G$ , und  $0,001 \cdot A B$ , nach Weglassung der Decimalsstellen bey letzterer, immer nur wenige Ziffern halten.

Hätte

Hätte man anstatt mit 47 zu dividiren, mit 46 dividirt, so würde B etwa um  $1''$  größer geworden seyn, welches zum Beweise dienet, daß man ohne beträchtlichen Irrthum die Decimalstellen in dem Werthe von 0,001 . A B weglassen kann.

V. Hat man auf eine ähnliche Art aus dem Verhältniß  $A G : A C$ , und dem Richtungswinkel  $G A C$  oder  $180^\circ - G A C$ , auch den kleinen Winkel  $C$  gefunden, so werden nun noch Verhältniß der Lage des Punktes  $G$  (II) beide Winkel  $B, C$  zu dem gemessenen  $B A C$  als eine Verbesserung hinzu gethan, und so enthält man demnach die centrirten Winkel an jeder Station, welche in die Rubrik V. (S. 357.) zu stehen kommen.

VI. Viele Schriftsteller bedienen sich bei der bisherigen Untersuchung ebenfalls berechneten Tabellen, welche aber insgesamt weitläufiger sind, als es meines Erachtens erforderlich wäre, ohne daß deswegen die Rechnung um ein merkliches abgekürzt würde. Man sehe, was hier zu sagenig (dimensio graduum Mer. Viennensis et Hungarici. Wien, 1770.) und Hr. von Osterwald in einer Abhandlung vom geographischen Landmessen (Abhandl. der Bayerischen Acad. der Wissenschaften I. B.) von der bisherigen Verbesserung der Win;



Winkel gesagt haben. So nimmt z. B. Hr. v. Sterwalds Tafel 15 Quarteilen ein, und dennoch muß man sich oft der Proportionaltheile bedienen.

Liesganig und Bouguer (Fig. de la Terre) bedienen sich zum Centriren der Winkel nicht der Richtungswinkel, sondern der Perpendikel, welche von G auf die verlängerten Seiten BA, CA fallen. Wäre z. E. das Perpendikel von G auf BA  $\equiv p$ , so hätte man  $\sin B \equiv \frac{p}{GB}$ , wofür man ohne merklichen Fehler

das  $\frac{p}{AB}$  und wegen der geringen Größe des

Winkels B setzen kann  $B \equiv \frac{p}{AB} \cdot 206264$  Sec.

an. Ich denke aber, diese Perpendikel in jedem Falle mit der erstverlichen Schärfe zu messen, verursacht mehrerem Zeitverlust, als vielmehr statt ihrer die Richtungswinkel zu bestimmen. Ist geht auch dieses Ziehen und Messen der Perpendikel gar nicht einmal an. — Uebrigens findet man über das Centriren der Winkel auch einen Aufsatz in Hrn. Hofrath Kästners astronomischen Abhandlungen (II. Sammlung S. 124. u. f.).

VII. Ich muß nun zu mehrerer Ergänzung des bisherigen, in Rücksicht auf die Ausübung noch folgendes beibringen.

Gesezt, das Viereck (Fig. LXXVIII.) stelle den Umfang eines Thurmes vor, aus dessen Fenstern M, N man die Winkel der Objecte A, B, C u. s. w. aufnehme. K sey die Mitte des Thurmes.

Damit man nun erstlich den Winkelstein hier nahe genug ans Fenster bringen könne, so bediene man sich des Stativs, welches ich oben (S. 344. III 10. 10.) (auch Fig. LXXI.) beschrieben habe, und stelle solches mit dem daron befindlichen Werkzeuge auf das Gesimse des Fensters, und dabey sey die Ebene des Winkelmessers horizontal.

Weil nun das im ersten Theile dieses Buchs beschriebene Werkzeug (S. 99.) die Abtheilungen auf dem Rande von der linken Hand gegen die rechte zählt, so richte man das Fernrohr anfänglich nach D (Fig. LXXVIII.), dem äußersten Objecte, welches man zur Rechten noch aus dem Fenster M sehen kann.

Ben dieser Richtung des Fernrohrs stehe der Index auf dem Rande zugleich auf 9.

Hier:

Hierauf schreibe man nach der Ordnung die Grade  $20, 25, 30$ , welche der Index bey den Richtungen des Fernrohrs nach C, B, A.  $20, 25$  weist, so hat man die Winkel  $DMC, DMB, DMN$   $20, 25, 30$ .

Wenn die Axe des Fernrohrs so steht, daß deren Verlängerung ohngefähr nach dem Augemaasse durch die Mitte des Thurmes K gehen würde, wie G M, so schreibe man an die Grade und Minuten, die der Index damals weist, ein beliebiges Zeichen, z. B. ein \*. Dieser Winkel  $DMG$  dienet nachher zur Bestimmung der Richtungswinkel für jedes Object D, C, B, A. (V.)

Ebenso verfähre man am zweiten Fenster N, aus dem man die Winkel  $FN G$  (wo Ng durch die Mitte des Thurmes geht)  $FNE, FND$  misst. Hierbey ist nur zu merken, daß das Object D, womit man bey dem ersten Fenster anfieng) am zweiten Fenster das letzte seyn muß, und eben so muß am dritten Fenster das letzte Object dasjenige seyn; welches am zweiten das erste war u. s. w.

Das Manual wird begreiflich für eine jede Station; wie K, in Rücksicht der nahe an ihr befindlichen Punkte M, N, aus denen man die Winkel zu observiren genöthigt war, unterschiedene

ene. Rubriken haben müssen, ungefähr auf folgende Art:

### Station K.

1tes Fenster M; MK = | 2tes Fenst. N; NK = | u. s. w.

beobachtete Winkel

beobachtete W.

DMC =

\* FNg =

\* DMG =

FNE =

DMB =

FND =

u. s. w.

Hieraus wird man nun die Winkel, welche ein paar Objecte am Mittelpunkte K mit einander machen, leicht berechnen können.

Gesetzt, man wolle den Winkel, welchen F und B mit einander machen, finden.

Erstlich centrirt man den beobachteten Winkel DM B und mittelst der bekannten Richtungs- winkel DMG, BMG, und der Weite KM, die man in dem Manuale angegeben findet; die Weiten MB, MD dabei auch ungefähr als bekannt angenommen.

So hat man den centrirten Winkel BKD.

Auf eine ähnliche Art auch den centrirten FKD.

Beider Summe BKD + FKD ist demnach der gesuchte Winkel FKB.

Zus. Nähme man bloß die Summe  $FND + DMB$  aus dem Manuale, so hätte man den unverbesserten Winkel beyder Objecte B, F an der Station H. Man kann so überhaupt an allen Stationen anfänglich die unverbesserten Winkel nehmen, und dadurch die vorgegebenen Dörter einer Landschaft beyläufig auf dem Papiere entwerfen. Dieser Entwurf wird immer schon die Genauigkeit haben, daß man die Weizen MA, MB u. s. w., in so ferne man sie nachher zum Centriren der Winkel braucht, daraus abnehmen kann.

Erzählung einiger Hindernisse, die sich auf dem Felde unterweilen bey Messung der Winkel eräugnen.

S. 359. I. Die Winkelpunkte der größten Dreyecke nimmt man gerne an solchen Orten, welche über dem platten Lande so viel als möglich erhaben sind, um eine beträchtliche Aussicht an ihnen zu haben. Hierzu taugen vorzüglich Bergspitzen, Kirchtürme u. dgl. Welt aber besonders die Spitzen der Berge oft mit Waldungen besetzt sind, die eine freye Aussicht unterbrechen, so ist kein anderes Mittel, als die Bäume, so weit sie der Aussicht hinderlich sind, wegzuräumen, und an der Stelle, wo man den wahren Standort gewählt hat, hohe Signale aufzurichten zu lassen, welche, um sie nachher an-

andern Stationen wieder erkennen zu können, aus Pyramiden oder hohlen Kegeln, von abgeschälten oder auch übertünchten gegen einander gelegten Stämmen von Bäumen, bestehen können, dergleichen denn auch sonst wohl an andern wichtigen Standpunkten errichtet werden. Maupertuis (Figure de la Terre etc. 1738.) erzählt, daß sich solche Signale wohl auf 10 bis 12 Stunden Weges wahrnehmen lassen. Zu mehrerer Sicherheit gegen allerley Zufälle ließ er den Mittelpunkt eines solchen Signals durch Merkmale, die man in die Felsen einhieb, oder Pfäle, die man tief in die Erde schlug, und mit großen Steinen bedeckte, bezeichnen. Es können manche Signale auch mit Leitern, und oben mit einer Etage oder Boden, der mit einem Geländer umgeben ist, versehen werden, auf dessen Mitte der Winkelmesser aufgestellt wird. Auf kahlen Felsen können an dem Standpunkte, wo man Winkel aufnahm, oder nach welchem von andern Standpunkten hin visirt werden muß, auch Signale von pyramidenförmig über einander gehäuften Steinen u. s. w. aufgerichtet werden, welche dann sämmtlich unter der Aufsicht des zugehörigen Amtes stehen müssen.

II. An den Standlinien, aus welchen man insbesondere die kleinsten Dreiecke, wie z. E. Aaß, Aaα (Fig. LXXVI.) entwerfen soll,

eräugnet sich oft Hindernisse; die das Visiren nach gewissen Objecten; die man gerne auf die Chartre bringen will, unterbrechen. In dem Falle, wo ein solches Object in der Folge nicht selbst wieder zu einem neuen Standpunkte gebraucht wird, mag es zureichend seyn, wenn man nur ohngefähr die Richtungen nach ihm hin hat. Z. E. Wenn man aus der Standlinie B b das Object h entwerfen sollte, und es läge solches hinter einem Gebüsch, einem Hügel, oder in einer Vertiefung, daß man von B, b, nicht unmittelbar nach h hinvisiren könnte, so kann man, um die Richtungen B h, b h ohngefähr zu erhalten, bey h eine Menge nasses Stroh anzünden lassen, da denn, wenn kein heftiger Wind wehet, der aufsteigende Rauch ziemlich genau die Lage des Orts h angeben wird. Bey der Nacht könnte man auch von h aus Raketen vertical in die Höhe steigen lassen u. dgl.

III. Kann man zwischen b und h, oder B und h, Stäbe nach (§. 32. IV.) einsetzen lassen, so bestimmt man die Richtungen b h, B h desto sicherer.

IV. Auch könnte es geschehen, daß man von b und B zwar h sehen, aber nicht von B nach b, oder längst der Standlinie B b visiren könnte, welches doch auch erforderlich ist. Lassen sich in diesem Falle ein paar Standpunkte l, m, so an-  
neh-

nenen, daß man von ihnen, nach B. und b, wissen kann, so misst man in dem Vierecke m B, die Winkel, m l b, m l B; l m b, l m B, und berechnet daraus l b B, m B b; l braucht bei dieser Berechnung nicht in einem wissen Maße bekannt zu seyn. — Man setze sie = 1 so ist

$$b = \frac{\sin m l b}{\sin l b m} (\text{wo } l b m = 180^\circ - b l m - l m b); \text{ u.}$$

$$B = \frac{\sin m l B}{\sin l B m} (\text{wo } l B m = 180^\circ - l m B - m l B)$$

daraus, und aus dem bekannten Winkel b m B, giebt sich in dem Dreiecke b m B, der Winkel B m: und auf eine ähnliche Art in dem Dreieck l b, der Winkel B b l. — Weil man nun nach l b h, m B h durch unmittelbare Messung ist, so ergiebt sich in gegenwärtiger Figur B b = m B b — m B h; h b B = l b B — l b h welches die zur Bestimmung des Ortes h aus der Standlinie B h, erforderlichen Winkel sind.

Ueberhaupt wird man leicht sehen, daß derjenige, welcher die in beyden vorhergehenden Theilen dieses Buchs gegebenen Vorschriften kennen hat, ohne vieles Nachdenken alle schwierigen Fälle auf dem Felde aufzulösen im Stande seyn wird.

Noth:



## Notwendigkeit einer vorläufigen Entwurfung der Hauptstandlinien.

S. 360. Ehe man zu dem genauern Auftrage aller beobachteten Dorte eines Landes schreitet, so muß man vorher einen rohen Entwurf des Netzes, welches die größten Dreiecke, oder die Hauptstandlinien wie  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ ,  $CD$ ,  $DE$  u. s. w. bilden, auf dem Papiere verfertigt haben. Dieses dienet nicht nur zu mehrerer Deutlichkeit des Ganzen, sondern auch bey dem nachherigen genauern Auftrage, Verwirrungen zu begegnen, ohngefähr zu wissen, wie die Dreiecke an einander zu liegen können, und beyläufig auch die Entfernungen  $AB$ ,  $BC$  u. s. w. so genau als sie nachher zum Centriren der Winkel  $ABC$  u. s. w. erfordert werden, messen zu können.

Ben diesem rohen Entwurf des Netzes be dienet man sich zum Auftragen der Winkel nur des gewöhnlichen Transporteurs, oder wenn man will, auch des geradlinigten, und nimmt die an jeder Station beobachteten Winkel unmittelbar aus der Rubrik II. des Manuals (S. 357.) ohne die dortigen Verbesserungen in Betracht zu ziehen, die nur erst bey dem nachherigen genauern Entwurfe erwogen werden.

Der Gang, den man beim Auftrage zu beobachten hat, ist ungefähr dieser:

Aus der unmittelbar gemessenen Grundlinie P, (Fig. LXXVI.) und den an ihr beobachteten Winkeln wird erstlich A D. entworfen. An D setzt man die Winkel C A D, C D A, so ergeben sich A C, C D, und so ferner nach der Ordnung alle Dreiecke, welche das Hauptstein aller Standlinien bilden. An die entworfenen Punkte A, B, u. s. w. werden alsdann die gehörigen Benennungen geschrieben.

**anzustellende Berechnungen in Rücksicht des genauern Auftrages der Hauptstandlinien.**

§. 361. Sobald nach dem vorigen §. 360. der rohe Entwurf des Netzes fertig ist, so bereitet man an die etwa erforderliche Centrirung der Winkel an jeder Station (§. 358.) dazu man denn die Entfernungen der Stationen A B, B C, A C, C D u. s. w. so nimmt, wie sie der rohe Entwurf des Netzes im vorhergehenden §. angiebt.

Diese centrirten Winkel B A C, A B C, A C B u. s. w. kommen nun in die IIIte Rubrik des Manuals §. 357. zu stehen.

Mayer's pr, Geometr. III. 2p.      Si      Dars

## Nothwendigkeit einer vorläufigen Entwurfung der Hauptstandlinien.

§. 360. Ehe man zu dem genauern Auftrage aller beobachteten Vetter eines Landes schreitet, so muß man vorher einen rohen Entwurf des Netzes, welches die größten Dreiecke, oder die Hauptstandlinien wie  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ ,  $CD$ ,  $DE$  u. s. w. bilden, auf dem Papiere verfertiget haben. Dieses dienet nicht nur zu mehrerer Deutlichkeit des Ganzen, sondern auch bey dem nachherigen genauern Auftrage, Verwirrungen zu begegnen, ohngefähr zu wissen, wie die Dreiecke an einander zu liegen können, und vorläufig auch die Entfernungen  $AB$ ,  $BC$  u. s. w. so genau als sie nachher zum Centriren der Winkel  $ABC$  u. s. w. erfordert werden, messen zu können.

Ben diesem rohen Entwurf des Netzes bedienet man sich zum Auftragen der Winkel nur des gewöhnlichen Transporteurs, oder wenn man will, auch des geradlinigten, und nimmt die an jeder Station beobachteten Winkel unmittelbar aus der Rubrik II. des Manuals (§. 357.) ohne die dortigen Verbesserungen im Betracht zu ziehen, die nur erst bey dem nachherigen genauern Entwurfe erwogen werden.

Der Gang, den man beim Auftrage zu beobachten hat, ist obngesähr dieser:

Aus der unmittelbar gemessenen Grundlinie  $FP$ , (Fig. LXXVI.) und den an ihr beobachteten Winkeln wird erstlich  $AD$  entworfen. Mit  $AD$  setzt man die Winkel  $CAD$ ,  $CDA$ , so entstehen  $AC$ ,  $CD$ , und so ferner nach der Ordnung alle Dreiecke, welche das Hauptsystem aller Standlinien bilden. An die entworfenen Punkte  $A$ ,  $B$ , u. s. w. werden alsdann die gehörigen Benennungen geschrieben.

### Anzustellende Berechnungen in Rücksicht des genauern Auftrages der Hauptstandlinien.

§. 361. Sobald nach dem vorigen §. 360. der rohe Entwurf des Netzes fertig ist, so schreitet man an die etwa erforderliche Centrirung der Winkel an jeder Station (§. 358.) wozu man denn die Entfernungen der Stationen  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$ ,  $CD$  u. s. w. so nimmt, wie sie der rohe Entwurf des Netzes im vorhergehenden §. angiebt.

Diese centrirten Winkel  $BAC$ ,  $ABC$ ,  $ACB$  u. s. w. kommen nun in die IIIte Rubrik des Manuals §. 357. zu stehen.

Mayer's pr. Geometr. III. 2p.      St      Dars

Daraus berechnet man ferner die verbesserten Winkel das. Rubrik V.

Und vermittelst dieser werden endlich alle Seiten oder Standlinien  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$ ,  $CD$ ,  $AD$ ,  $\text{ic. ic.}$  trigonometrisch berechnet.

Nämlich aus der Grundlinie  $FP$  und den an ihr gemessenen Winkeln findet sich erstlich  $AD$  (S. 193. III. Aufl.). Daraus, und aus den Winkeln  $CAD$ ,  $ADC$  (die man aus der Vten Rubrik S. 357. nimmt), ferner  $AC$ ,  $CD$ , und so nach und nach alle Hauptstandlinien, für deren berechneten Maße man denn ein eigenes Manual verfertiget haben muß, aus dem man sie hernach beym Gebrauche nehmen kann.

Der bereits beyläufig, verfertigte Entwurf der Lage aller Standlinien (S. 360.) wird bey der Berechnung derselben ausweisen, nach welcher Ordnung jede folgende Standlinie, aus der vorhergehenden am bequemsten hergeleitet werden kann. Die Logarithmen dieser Standlinien; wie sie sich bey der Rechnung nach und nach ergeben, werden gleichfalls ins Manual getragen, weil sie noch in der Folge gebraucht werden.

## Völlig genauer Aufstrich des Netzes der Hauptstandlinien,

S. 362. I. Es ist nun wohl begreiflich, daß sich aus den berechneten Seiten aller Dreiecke  $ABC$ ,  $ACD$  u. s. w. nach einem angenommenen verjüngten Maasstabe, alle Dreiecke verzeichnen und gehörig an einander hängen lassen.

Wenn aber auf solche Art immer das folgende Dreieck an das vorhergehende geknüpft würde, so wäre zu besorgen, daß, im Falle sich in der Verzeichnung eines gewissen Dreiecks ein Fehler eingeschlichen hätte, sich solcher mit mehreren in der Folge anhäufen mögte.

Um also diesem Zusammenfluß der unvertilgbaren kleinen Fehler vorzubeugen, so muß man den Aufstrich der Objecte so bewerkstelligen, daß sich kein folgender Punkt auf den vorhergehenden gründe. — Hierzu bietet sich leicht solches Mittel dar.

II. Man gedenke sich durch einen Ort z. E.  $C$  von dem man den Aufstrich anfangen will, eine willführliche gerade Linie  $SN$  gezogen, und von allen Orten oder Hauptstandpunkten  $A$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $V$ ,  $W$  u. s. w. Perpendicularärtnien auf  $SN$  herabgefällt.

So erhält man für diese Punkt A, D, E, V, W u. s. w. gleichsam Abscissen, C a, C d, C e u. u. und Ordinaten A a, D d, E e u. u.

Kann man diese berechnen, so läßt sich begreiflich jeder Ort besonders auftragen, und es steht dabei nicht zu befürchten, daß Fehler, die irgendwo begangen wären, sich anhäufen könnten.

III. Diese Abscissen und Ordinaten aber zu berechnen, muß man vor allen Dingen, erst die Lage der Abscissenlinie S N festsetzen.

Diese kann man nun zwar willkürlich annehmen, je nachdem man den Winkel DCS, den sie mit einer gewissen Seite eines Dreiecks DC, macht, nach Gefallen festsetzt. Es hat aber Vortheile, wenn 1) S N durch einen Ort C, welcher ohngefähr in der Mitte der Charte liegt, gezogen wird, dann 2) wenn S N zugleich eine Mittagslinie durch C vorstellt.

Bei dieser Einrichtung wird nun der Winkel DCS nicht mehr willkürlich seyn, sondern durch Beobachtungen gefunden werden müssen, wovon ich in der Folge reden werde.

Ich will indessen einstweilen den Winkel  $DCS = \varphi$  setzen, wobei denn bekannt seyn muß,

uß, ob D auf der westlichen oder östlichen Seite von S N liege.

IV. CS soll hier nach Süden, und folglich N nach Norden zu gehen.

V. Da vorläufig das ganze System der Dreiecke ABC, ACD, ADE &c. &c. schon schon entworfen seyn muß (S. 360.), ehe man an einen genauern Auftrag desselben schreitet, so läßt sich auch SN einstweilen darauf verzeichnen, dem man an CD, den gehörigen Winkel ACS oder DCN setzt.

Dieses dienet, aus dem rohen Entwurfe ungefähr zu beurtheilen, wie jeder Ort A, G, &c. f. w. westlich oder östlich in Rücksicht auf S N liege, welches bey der Berechnung der Abscissen und Ordinaten die Einbildungskraft sehr erleichtert.

VI. Um für einen jeden Punkt, z. E. V, Abscisse und Ordinate (II.) zu berechnen, wird man aus dem roh entworfenen Netze vor allen Dingen erst beurtheilen müssen, wie von C an gerechnet bis V, die Dreiecke aufeinander folgen, damit man die zur Berechnung nöthigen Winkel, wie sogleich erhellen wird, gehörigermassen aus der Vten Rubrik des Manuals (S. 357.) heraus nehmen könne.

VII.



VII. Für den Punkt D hat man folglich  
 $\log D d = \log C D + \log \sin \varphi$  (III.)  
 $\log C d = \log C D + \log \cos \varphi.$

VIII. Für A weiß man aus dem Manuale den Winkel D C A, und aus dem rohen Entwurfe (V. VI.) findet man, ob C A in oder ausserhalb des Winkels  $\varphi$  falle. Hier ist  $A C N = 180^\circ - \varphi - A C D$ , und folglich in dem rechtwinklichten Dreiecke A C a.

$$\log A a = \log C A + \log \sin A C N$$

$$\log C a = \log C A + \log \cos A C N.$$

Wie überhaupt die Ordinaten nach Osten oder Westen, und die Abscissen von C aus, nach Norden N oder Süden S zu, genommen werden müssen, zeigt sich gleichfalls aus der Betrachtung des rohen Entwurfs.

IX. Für den Ort E, Abscisse C e, und Ordinate E e zu finden, gedenke man sich durch den bereits bestimmten Ort D (VIII.) s n mit S N gleichlaufend; dann ist  $C D n = D C S = \varphi$ , und  $E D C = E D A + A D C$  (welche Winkel E D A, A D C aus dem Manuale (S. 357.) bekannt sind), mithin hier  $E D n = E D C - \varphi$ ; woraus sich in dem rechtwinklichten Dreiecke E D e' berechnen lassen E e' und D e' durch

$$\log E e' = \log E D + \log \sin E D n$$

$$\log D e' = \log E D + \log \cos E D n.$$

Dar:

Daraus ergiebt sich hier

$$Ee = e'e + Ee' = Dd + Ee'$$

$$Ce = Cd - De'$$

Cd, Dd schon für den vorübergehenden Ort berechnet worden sind (VII.).

Weil sich solchergestalt, wegen des Zusammenhanges aller Dreiecke, und der in ihnen mittelbar gemessenen Winkel, jedesmahl der Winkel, wie z. E.  $\angle VEn'$ , den VE an einer durch E mit SN parallel gezogenen Linie  $s'n'$  macht, berechnen läßt, und aus (S. 361.) abwärts auch der Logarithme einer jeden Standlinie bekannt ist, so läßt sich daraus immer eines zu stimmenden Punktes V senkrechter Abstand von  $s'n'$ , nemlich Vv, so wie auch Ev berechnen, wo sich denn für den Ort V Ordinate und Abscisse finden, wenn man die Werthe von Vv, v zu der bereits für den vorübergehenden Ort E bestimmten Ordinate und Abscisse addirt, oder davon abziehet, je nachdem es die Betrachtung der Figur ausweist.

Weil aber die zu dieser Absicht anzustellende Betrachtung immer etwas Zeitverlust verursacht, so wird es nicht undienlich seyn, das bisherige auf allgemeinere Formeln bringen.

X. Es sey überhaupt  $V$  ein bereits bestimmter Punkt, und die für ihn berechnete Abscisse  $= v$ , Ordinate  $= u$ .

Ordinaten, welche, wie hier für  $V$ , auf der westlichen Seite von  $NS$  liegen, werde ich als positiv betrachten, zum Unterschiede von denen, welche auf der östlichen Seite liegen, und die ich als negativ ansehen will.

Abscissen, die von  $C$  aus nach Norden  $N$  zu gehen, will ich als positiv, und folglich die nach Süden hin, als negativ ansehen.

XI. Es sey nun  $W$  ein auf  $V$  unmittelbar folgender Ort; die Abscisse für ihn  $= x$ , Ordinate  $= y$ .

Man nenne  $VW$ , welches eine von den bereits berechneten Seiten des Dreiecks  $AVW$  ist  $= m$ ; durch  $V$  gedente man sich  $sv$  mit  $SN$  parallel, und nenne den Winkel  $WVv$ , den  $WV$  mit dem nördlichen Theile  $Vv$  der Parallele  $sv$  macht,  $= \varphi$ ; Er ist die Ergänzung desjenigen, den  $VW$  mit dem südlichen Theile  $Vs$  macht, zu  $180^\circ$ .

XII. In so ferne ich hier den Winkel  $WVv$  als nach Westen zu liegend betrachte, soll er positiv seyn. — Negativ, wenn er auf der

der östlichen Seite von  $Vv$  läge, wie z. E.  
der Winkel  $EVv$ .

Da nun auch für den bereits bestimmten Punkt  $E$ , welcher vermittelt des Dreiecks  $EA V$  mit  $V$  in Verbindung steht, der Winkel  $VEN'$ , den  $VE$  mit dem nördlichen Theile  $En'$  der durch  $E$  mit  $SN$  parallel gezogenen  $s'n'$  macht, als bekannt angenommen werden kann, so setze ich solchen  $= \psi$ , und den Winkel  $WVE$  (welcher die Summe, oder der Unterschied der in beiden an einander hängenden Dreiecken  $AEV$ ,  $AVW$  beobachteten Winkel (§. 357.)  $AVE$ ,  $AVW$  seyn wird)  $= \mu$ .

XIII. So ist  $EVv = 180^\circ - VEN' = 180^\circ - \psi$ , und folglich

$$WVv = WVE - EVv$$

$$\text{Oder } \varphi = \mu + \psi - 180^\circ.$$

Fället man also von  $W$  auf  $sv$  die  $Ww$  senkrecht, so hat man

$$Ww = m \sin \varphi = m \sin (\mu + \psi - 180^\circ)$$

$$Vw = m \cos \varphi = m \cos (\mu + \psi - 180^\circ).$$

Hieraus wird also für den Punkt  $W$

$$x = v + m \cos \varphi \quad (X.)$$

$$y = u + m \sin \varphi$$

wodurch des Orts Lage gegen  $SN$  bestimmt ist.

**XIV.** In diesen Formeln kann nun  $\mu + \psi$  größer oder kleiner als  $180^\circ$  seyn. In beiden Fällen wird die Trigonometrie entscheiden, wie die Sinusse und Cosinusse von  $\varphi$  positiv oder negativ werden.

Dabei wird es denn gut seyn, zu bemerken, daß, wenn  $\mu + \psi < 180^\circ$ , also  $\varphi$  ein negativer Winkel (XII.) wird, der Sinus davon negativ, der Cosinus aber positiv gesetzt werden müsse, oder es ist überhaupt  $\sin - \varphi = - \sin \varphi$ ; und  $\cos - \varphi = \cos \varphi$ , wo, im Falle daß  $\varphi$  stumpf wäre,  $\cos \varphi$  an sich wieder negativ würde.

Ueberhaupt wird man bei dem Gebrauche der trigonometrischen Formeln keine Betrachtung der Figur nöthig haben, um zu entscheiden, wie die Größen  $m \sin \varphi$ ,  $m \cos \varphi$  zu  $u$ , oder  $v$  addirt, oder davon abgezogen werden müssen, um  $y$ ,  $x$  zu erhalten. — Dies entscheidet jedesmal schon die Beschaffenheit des Winkels  $\varphi$ , und des zugehörigen Sinus oder Cosinus.

Findet sich folchergestalt  $x$  positiv, so wird diese Abscisse von  $C$  aus nach Norden zu abgetragen, und hingegen nach Süden zu, wenn sie negativ herauskäme (X.).

Von dem Endpunkte der Abscisse wird hierauf die Ordinate  $y$  nach Westen oder Osten zuge-

tragen, je nachdem sie bei der Berechnung positiv oder negativ wird.

**XV.** In (XIII.) ist stillschweigend zum voraus gesetzt, daß die beiden Winkel  $V E n'$ ,  $W V E$  auf einerley Seite von  $V E$  liegen.

Lägen aber beide, wie in (Fig. LXXIX.), auf entgegengesetzten Seiten von  $V E$ , so muß man bei der Berechnung des Winkels  $\phi$ , eigentlich den Winkel  $W V E = \mu$ , in Rücksicht des  $V E n' = \psi$ , als entgegengesetzt ansehen; und folglich, wenn  $\psi$  positiv wäre,  $\mu$  negativ setzen, und wenn  $\psi$  negativ wäre,  $\mu$  als positiv betrachten; oder wenn man in die Rechnung (XIII.) Winkel hineinbringen will, welche über  $180^\circ$  halten, also *erhabene Winkel* (angulos gibbos sive convexos), so muß man statt des Winkels  $W V E$  seine Ergänzung zu  $360^\circ$ , oder die Grade und Minuten zc. zc., die der in der Figur punktirte Bogen hält, nehmen, und diesen statt  $\mu$  in der Formel (XIII.).

$$\phi = \mu + \psi - 180^\circ$$

gebrauchen.

Zu mehrerer Erläuterung kann folgendes Beispiel dienen (Fig. LXXIX.).

Es sey z. B. der Winkel  $V E n' = 40^\circ = \psi$ , welcher, weil hier  $V$  auf der westlichen

Seite von  $E n'$  liegt, als positiv angesehen wird (XII.), und  $W V E = 120^\circ = \mu$ , so ist  $E V v = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ ; diesen Winkel ziehe man ab von  $E V v + v V W = 360^\circ - W V E = 240^\circ$ , so kommt der Winkel  $W V v = 100^\circ = \varphi$ .

Wollte man die Rechnung nach (XII.) be-  
werthstelligen, so daß man in ihr den Winkel  
 $\mu = 120^\circ$ , in Rücksicht des  $\psi = 40^\circ$ , als  
negativ ansähe, so erhielte man  $\varphi = -120^\circ$   
 $+ 40^\circ - 180^\circ = -260^\circ$ .

$\varphi$  also negativ, welches demnach den Wink-  
fel andeutete, den  $W V$  mit  $V v$  nach Osten zu  
machte (X.), also den erhabenen Winkel  
 $W V v$ , dessen Ergänzung zu  $360^\circ$  den eigentli-  
chen Winkel  $W V v$ , wie vorhin,  $= 100^\circ$   
gibt.

Es ist nemlich offenbar einerley, ob man die  
Lage von  $W V$  gegen  $V v$  dadurch angiebt, daß  
man sagt,  $W V$  mache mit  $V v$  nach Westen  
zu einen Winkel von  $100^\circ$ , oder nach Osten zu  
einen erhabenen Winkel von  $260^\circ$ , so wie denn  
auch

$$\begin{aligned} \sin \varphi \text{ oder } \sin -260^\circ &= -\sin 260^\circ \text{ (XIV.)} \\ &= -(-\sin 100^\circ) \\ &= +\sin 100^\circ. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Und } \cos \varphi \text{ oder } \cos -260^\circ &= \cos 260^\circ \text{ (XIV.)} \\ &= +\cos 100^\circ. \end{aligned}$$

Daß

Daß es also auch in Rücksicht der trigonometrischen Linien, die man in der Berechnung der Werthe von  $x$ ,  $y$  (XII.) braucht, einerley ist, statt  $\varphi$  zu setzen  $+ 100^\circ$ , oder  $- 260^\circ$ .

Ueberhaupt kann man immer statt eines negativen Winkels seine Ergänzung zu  $360^\circ$ , positiv genommen, setzen. Man wird ihn aber sehr oft weit bequemer, als negativ, in Rechnungen gebrauchen können.

XVI. Bedeutet  $SN$  durch den Ort  $C$  eine Mittagslinie, für welche man, als Abscissenlinie, die den Orten  $D$ ,  $E$ ,  $V$ ,  $W$  ic. ic. zugehörigen Ordinaten und Abscissen berechnen soll, und setzt man den Winkel  $DCN$ , den  $DC$  mit  $CN$ , dem nördlichen Theile von  $NS$ , macht,  $= \rho$ , und nun nach der Ordnung die, vermöge des Zusammenhanges der Dreiecke  $CDA$ ,  $ADE$ ,  $AEV$  ic. ic. bekannten Winkel

$$CDE = \alpha$$

$$DEV = \beta$$

$$EVW = \gamma$$

u. s. w.

Bedeuteten ferner  $Dn$ ,  $En'$ ,  $Vv$  ic. ic. die nördlichen Theile der durch  $D$ ,  $E$ ,  $V$  ic. ic. mit  $SN$  parallel gezogenen Linien, so sind der Ordnung nach, die Winkel der nach einander folgen



- folgenden Seiten  $DC, ED, VE$  &c. &c. mit den erwähnten  $CN, Dn, En'$  &c. &c.

$$DCN = \rho$$

$$EDn = \alpha + \rho - 180^\circ \text{ (XIII.)}$$

$$VEN' = \beta + EDn - 180^\circ = \beta + \alpha + \rho - 2 \cdot 180^\circ$$

$$WV_1 = \gamma + VEN' - 180^\circ = \gamma + \beta + \alpha + \rho - 3 \cdot 180^\circ$$

u. s. w.

Dieses dienet in den Formeln (XIII.), jeden Winkel  $\phi$  gleich unmittelbar zu berechnen, ohne den vorhergehenden ähnlichen  $\psi$  dazu nöthig zu haben.

Dabei ist übrigens zu bemerken, daß man ein paar nächst auf einander folgende Winkel, wie z. B.  $\gamma, \beta$ , im Falle sie auf unterschiedenen Seiten der dazwischen liegenden  $EV$  fielen, als einander entgegengesetzt ansehen müsse; d. h. wenn  $\beta$  positiv wäre, müßte man  $\gamma$  negativ setzen, und so umgekehrt, oder man könnte auch, anstatt  $\gamma$  negativ zu nehmen, den positiven Werth  $360^\circ - \gamma$  gebrauchen (XIV.).

Es wird nicht undienlich seyn, das bisherige mit einem Beispiele zu erläutern.

XVII, Gesezt,  $a, b, c, d, e, f$  (Fig. LXXX.) seyen Vertter aus dem ersten Systeme der Dreiecke (von denen überhaupt bisher immer die

ie Kette war), und folglich  $ab, bc$  etc. etc. Hauptstandlinien;  $SN$  die Mittagslinie des Orts  $a$ , und zugleich die Abscissenlinie für die Entwerfung der Punkte  $b, c$  etc. etc. Da nun aus dem rohen Entwürfe des Systems sich die Art beurtheilen läßt, wie die Dreiecke, von denen  $ab, bc, cd$  etc. etc. Seiten seyn werden, unter einander zusammenhängen, so kann man dadurch leicht wissen, welche Winkel dieser Dreiecke man aus dem Manuale nehmen, und wie man sie zusammenrechnen müsse, um nach der Ordnung die Winkel  $abc, bcd, cde$  etc. etc. zu erhalten.

Den Winkel, den die erste Seite  $ba$  mit dem von  $a$  angerechneten nördlichen Theile  $aN$  der Linie  $SN$  macht, also  $baN$  nehme ich auch als bekannt an, und setze, man habe alles auf folgende Art gefunden:

$$\begin{aligned} \rho &= baN = 146^\circ \cdot 4' \cdot 15'' \\ \alpha &= abc = 113 \cdot 2 \cdot 20 \\ \beta &= bcd = 53 \cdot 10 \cdot 30 \\ \gamma &= cde = 65 \cdot 0 \cdot 0 \\ \delta &= def = 75 \cdot 0 \cdot 30 \\ \epsilon &= efg = 86 \cdot 0 \cdot 0 \end{aligned}$$

Hier überlege man nun gleich, daß, wenn man den Winkel  $baN$  als positiv (XII.) betrachtet,  $abc$  negativ seyn müsse, weil beide  $baN, abc$ , auf entgegengesetzten Seiten von  $ba$  liegen.

Nun würde aus eben dem Grunde  $bcd$  wieder positiv;  $cda$  bleibt positiv; aber  $def$  wird wieder negativ,  $efg$  wieder positiv.

XVIII. Man ordne also die gefundenen Winkel auf folgende Art, und finde ihre Summe

—	+
$113^{\circ} . 2' . 20''$	$146^{\circ} . 4' . 15''$
$75 . . 0 . 30$	$53 . 10 . 30$
	$65 . 0 . 0$
	$86 . 0 . 0$
<hr/>	
$188 . . 2 . 50$	$350 . 14 . 45$
	$188 . 2 . 50$
<hr/>	
Summe +	$162 . 11 . 55$

Hievon muß man nun abziehen 5 mal  $180^{\circ}$ , weil man von  $a$  bis  $g$ , 6 Winkel hat, (XVI.), und so erhält man den Winkel, welchen  $gf$  mit dem nördlichen Theile  $fn$  einer durch  $f$  mit  $SN$  parallel gezogenen  $fn$  macht, also

$$gf n \text{ oder } \varphi = + 162^{\circ} . 11' . 55'' - 900^{\circ} \\ = - 737^{\circ} . 48' . 5''$$

Da man aber bekanntlich Winkel, die  $360^{\circ}$  halten, mit  $0^{\circ}$  für einerley hält, so werfe man von dem gefundenen Werthe,  $360^{\circ}$

so

so oft weg als es angehet, hier 2 mal, so  
findet sich der eigentliche Winkel

$$\rho = -737^{\circ}.48'.5'' + 2.360^{\circ} = -17^{\circ}.48'.5''$$

also nach Osten zu, weil er negativ ist.

Gesetzt nun, die Ordinate  $fz$  von  $f$  auf  
 $SN$ , die hier auf der westlichen Seite von  
 $SN$  liegt, und also positiv ist (X.), hätte  
man schon durch Rechnung gefunden, so  
wie auch die Abscisse  $ar$ , welche hier wegen  
(X.) negativ ist. Also sey  $z$  C.

$$fz = + 5280 \text{ Ruth.} = u$$

$$ar = - 1300 \text{ Ruth.} = v$$

Die Seite  $gf$  aus dem Manuale (S. 361.)  
will ich setzen  $= 2400 \text{ Ruth.} = m$ .

Well nun für den zu bestimmenden Punkt  
der Winkel  $gfn = \varphi = -17^{\circ}.48'.5''$ ,  
so wird nach (XIII.) seine

$$\begin{aligned} \text{Abscisse } x &= -1300 + 2400 \cos -17^{\circ}.48'.5'' \\ &= -1300 + 2400 \cos 17^{\circ}.48'.5'' \\ &= -1300 + 2285 \\ &= + 985 \text{ Ruth.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ordinate } y &= +5280 + 2400 \sin -17^{\circ}.48'.5'' \\ &= +5280 - 2400 \sin 17^{\circ}.48'.5'' \\ &= +5280 - 734 \\ &= +4546 \text{ Ruth.} \end{aligned}$$

Man nehme also, weil  $x$  positiv gefunden worden, nach Norden zu, von  $a$  nach  $p$ , 985 Ruth. und nach Westen zu, weil auch positiv gefunden worden, senkrecht  $pg = y = 4546$  Ruth. so ist der Ort  $g$  bestimmt.

XIX. Wäre für den Ort  $i$  der Winkel  $igf = 60^\circ$ , so müßte man ihn hier positiv nehmen, weil  $gfn$  negativ war (XVIII.) und beide auf entgegengesetzten Seiten von  $gf$  liegen, oder auch, weil in (XVII.) der auf  $efg =$  folgende Winkel  $igf = \eta$  mit ersterm auf einerley Seite von  $gf$  fällt, und also weil  $efg$  bejaht war, auch  $fgi$  bejaht seyn muß; ist also  $gn'$  mit  $SN$  parallel, so ist der Winkel  $ign'$  oder für das zu bestimmende Object  $i$ , der Winkel  $\phi = -17^\circ.48'.5'' + 60^\circ = -180^\circ$  (XIII.)  $= -137^\circ.48'.5''$  auch auf der östlichen Seite von  $gn'$  (XII.); und für  $i$  wäre nun (XIII. XVII.)

$$\begin{aligned} \text{Abscisse} &= + 985 + ig \cos 137^\circ.48'.5'' \\ \text{Ordinate} &= + 4546 - ig \sin 137^\circ.48'.5'' \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

XX. Hat man nun nach und nach für alle Hauptstandpunkte, wie  $a, b, c, d$  u. s. w. Abscissen und Ordinaten berechnet, und sie mit gehöriger Bemerkung des positiven und negativen

beit in ein Manual getragen, so läßt sich als:  
dann der Austrag eines jeden Ortes am be-  
quemsten auf folgende Art bewerkstelligen.

Durch a, als denjenigen Ort, von wel-  
chem man den Austrag anfangen will, ziehe  
man auf der zu verfertigenen Charte erstlich  
SN, und trage auf sie von a nach N, und  
von a nach S Abtheilungen, z. E. von 1000  
zu 1000 Ruthen. Die in der Figur Neben-  
stehenden Abtheilungen hingeschriebenen Ziffern sol-  
len diese tausende von Ruthen bezeichnen.

Durch a ziehe man ferner WO auf SN  
senkrecht, und setze gleichfalls von a gegen W,  
und von a gegen O tausende von Ruthen.

Endlich ziehe man durch alle Theilpunkte  
auf SN Parallelen mit WO, und so durch alle  
Punkte auf WO Parallelen mit SN, so wird  
gleichsam ein Netz von lauter Quadraten ent-  
stehen, welches das Austragen eines jeden  
Orts, z. E. f, aus dessen Abscisse und Ordi-  
nate man leicht beurtheilt, in welches Qua-  
drat er fallen muß, gar sehr erleichtert.

Für f war oben die Abscisse = — 1300  
Ruthen, Ordinate = 5280 Ruthen.

h ist der Winkelpunkt eines Quadrats, welchem die negative Abscisse  $= 1000$  und positive Ordinate  $= 5000$  zukommt. Man setze also von h nach Süden zu 300 Ruth. und von dem Endpunkte dieser 300 Ruth. nach Westen zu 200 Ruth., so ist f. in seinem Quadrate, gehörigermassen verzeichnet.

Begreiflich muß man hiebei noch einen besondern Maassstab haben, um die Menge von Ruthen auftragen zu können, die nicht völlig 1000 ausmachen.

Das Netz von Quadraten wird nur mit feinen Bleystiftlinien gezeichnet, die sich nach geschehenem Auftrage aller Darter wieder wegreiben lassen, Daß hierzu ein genaues hinlänglich großes Linial und Dreieck gebraucht werden muß, bedarf kaum einer Erinnerung.

Noch einige Bemerkungen über die Werthe eines jeden Winkels  $\varphi$  (S. 262. XVI) in so ferne man ihn aus unterschiedenen Reihen von Dreiecken folgern könnte, nebst den Vortheilen davon.

S. 363. I. Man kann den Winkel  $WV = \varphi$  (Fig. LXXVI.) und so jeden ähnlichen, auf

auf verschiedene Art bestimmen, je nachdem man ihn entweder durch den Zusammenhang der Standlinien CDEVW oder CBADEVW, CAEVW u. s. suchen wollte.

Der Zusammenhang CDEVW müßte eben

$$VV' = NCD + CDE + DEV + EVW - 3.180^\circ$$

(S. 362. XVI.)

Aus CBADEVW müßte eben so folgen

$$VV' = NCB - CBA - BAD + ADE + DEV + EVW - 5.180^\circ.$$

Und so aus CAEVW

$$VV' = NCA - CAE + AEW + EVW - 3.180^\circ$$

u. s. w.

II. Die Zeichen + — in jeder Reihe von Winkeln, wodurch man  $VV'$  findet, bestimmen sich jedesmal aus der Art, wie ein paar nächst aufeinander folgende Winkel auf einer- oder unterschiedenen Seiten der dazwischen liegenden Seite fallen (S. 362. XV. XVII.).

III. Die Winkel selbst in jeder Reihe ergeben sich aus denen in den Dreiecken gemessenen. Z. B. CAE in dem letzten Ausdrucke für  $VV'$  ist  $= CAD + DAE$ , worunter man



man aber die bereits centrirten Winkel und zwar aus der Vten Rubrik S. 357.) versteht.

IV. Wenn nun die auf verschiedene Angefundenen Werthe von  $WV_v$  (I.) mit einander übereinkommen, so ist dieses ein sicheres Merkmal von der Richtigkeit der in dem Centrum der Dreiecke gemessenen Winkel. Finden sich aber kleine Unterschiede, so kann man aus allen ein Mittel nehmen, und so  $WV_v$  zur nachherigen Berechnung der zu  $W$  gehörigen Ordinate und Abscisse sehr genau finden.

Es ist eine Probe der Arbeit, wenn man solchergestalt wenigstens für einige Dorte die Werthe  $\phi$  aus unterschiedenen Reihen von Winkeln ableitet.

**Verzeichnung der Dorte, welche zu den kleinern Systemen der Dreiecke gehören.**

S. 364. Das bisherige betrifft den Auftrag solcher Dorte, welche zu Hauptstandpunkten angenommen worden sind, und so das erste größte Dreiecken-System bilden.

Für andere Dorte, z. E.  $a, b, c$  (Fig. LXXVI.) zu deren Bestimmung eine Linie  $AB$  aus:

aus dem ersten Systeme zur Standlinie angenommen wird; die also nun zum zweiten System der Dreiecke gehören; ist es nicht nöthig, die Ordinaten und Abscissen in Rücksicht der Mittagslinie SN zu berechnen. Man darf nur ihre Lage gegen AB bestimmen, indem man AB zur Abscissenslinie annimmt, und eines jeden Punktes a, den man aus den Standpunkten A, B, visiret hat, senkrechte Ordinate ay und Abscisse Ay berechnet und aufträgt. Nennt man nun die bekannten Winkel (unter welchen man aber die centrirten verstehen muß)  $aAB = \alpha$ ;  $aBA = \beta$ , und folglich  $AaB = 180^\circ - \alpha - \beta = \gamma$  so ist  $Aa = \frac{AB \sin \beta}{\sin \gamma}$

$\sin \gamma$

und folglich  $ay = Aa \sin \alpha = \frac{AB \sin \beta \sin \alpha}{\sin \gamma}$

$Ay = Aa \cos \alpha = \frac{AB \sin \beta \cos \alpha}{\sin \gamma}$

welches man alles durch Logarithmen leicht berechnen kann; wo denn Ay negativ wird, wenn  $\alpha$  stumpf ist. In Rücksicht der Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ , und ihrer richtigen Bestimmung aus dem Vermessungs-Register muß man die Bemerkungen in dem 239. S. Zus. I. u. f. in Erwägung ziehen.

Wenn

Wenn die Weiten  $Aa$ ,  $Ba$  nicht zu groß werden, so daß man sie bequem mit einem Zirkel fassen und abtragen kann, so könnte man auch bequemer durch den Durchschnitt zweier Kreisbogen bestimmen.

Dies wird bey den Dreneckten des dritten Systems, wie z. E.  $Aa\alpha$ ,  $Aa\beta$ , fast allemal angegeben.

Eine Mittagslinie  $SN$  (Fig. LXXVI.)  
Durch einen gegebenen Ort  $C$  genauer zu ziehen als es nach (§. 118. 2.)  
geschehen kann.

§. 365. I. Dies wird nach (§. 362. III.) erfordert, wenn man den Winkel, den eine gewisse Seite eines Dreneckts, z. E.  $DC$ , mit  $CN$ , oder  $CS$ , macht, also  $DCN = \rho$  (§. 362. XVI.), oder  $DCS = 180^\circ - \rho$ , mit der gehörigen Schärfe soll messen, und daraus die richtige Lage aller übrigen Dertter auf der Charte gegen die 4 Weltgegenden herleiten können.

Hat man nemlich, z. E. für  $E$ , die Abscisse  $Ce$ , und Ordinate  $Ee$  berechnet und aufgetragen, so ist der Ort  $E$  zugleich gehöriger:  
man:

maassen, in Rücksicht des ersten C, orientirt, wenn SN durch C eine wahre Mittagslinie ist, d. h. die Perpendikel Cey eß drücken genau aus, wie K südlicher oder nördlicher, und westlicher oder östlicher liegt, als C.

II. Die Mittagslinie SN durch O so genau zu ziehen, als es zur Orientirung einer guten Karte erforderlich ist, giebt es mehr als ein Mittel. — Will man die Schatten eines auf einer Horizontalebene bey C lothrecht errichteten Stiftes dazu gebrauchen, so bediene man sich nicht, wie in (S. 118.), der Längen des Schattens, sondern vielmehr seiner Lagen bey gleichen Höhen der Sonne. Man beobachte Vormittags eine gewisse Höhe der Sonne, und verfähre dabei nach (S. 345. XIII.). In dem Augenblicke, da sie eine gewisse Höhe erreicht, gebt man einem Gehülfen ein Zeichen, die Lage des Schattens Cz, den der Stift wirft, zu bemerken, wozu genug ist, einen einzigen Punkt z in ihm zu bezeichnen, um hernach Cz ziehen zu können. Eben das geschehe Nachmittags bey derselben Sonnenhöhe, so hat man zwey Lagen des Schattens Cz, C $\zeta$ , die gleichen oder übereinstimmenden Sonnenhöhen zugehören, zwischen deren Winkel z C  $\zeta$ , also die Mittagslinie CN in die Mitte fallen muß.

Da bey diesem Verfahren nicht sowohl die Längen der Schatten, als vielmehr ihre Lagen in Betracht kommen, und letztere sich weit schärfer, als die Längen beobachten lassen, so wird diese Art, eine Mittagslinie zu ziehen, ungleich richtiger seyn, als das Verfahren (§. 118.), wiewohl etwas umständlicher, weil man zwey Beobachter, und ein Werkzeug zu übereinstimmenden Sonnenhöhen dazu braucht.

Die Astronomie lehrt übrigens auch, daß man solche Bestimmungen einer Mittagslinie vorzüglich um die Zeit der Sonnentwenden herum aufstellen müsse, wenn man einige Verbesserungen, wegen der eigenen Bewegung der Sonne, dabey soll außer Acht lassen dürfen.

III. Hat man eine gute Pendeluhr, so kann man die Lage der Mittagsfläche auch auf folgende Art finden. Man nehme an einem gewissen Abende übereinstimmende Höhen eines Sternes (§. 345.), und berechne daraus den Augenblick an der Uhr, wenn den folgenden Abend der Stern durch die Mittagsfläche gehen wird (§. 345. VII.).

Wenn man nun den andern Abend um die bestimmte Zeit durch gehörige Erhöhung des Fernrohrs, und Herumdrehung der vertical

tical gestellten Ebene des Winkelmessers um den Zapfen  $pg$  (S. 344. IX.), den Stern verfolgt, so wird es einem einigermaßen Geübten nicht schwer seyn, den Stern gerade zu der Minute und Secunde, da er kulminirt, in die Ase des Fernrohrs, oder auch nur in den verticalen Strich im Brennpuncte desselben zu bekommen. In dem Augenblicke, da dieses geschieht, steht die verticale Ebene des Werkzeugs, und folglich auch das mit ihr parallele Fernrohr, in der Mittagsfläche. Man lasse das Werkzeug unverrückt stehen, und erniedrige den andern Tag darauf das Fernrohr (welches jedoch mit aller Vorsicht geschehen muß, damit sich die Ebene des Werkzeugs nicht aus der Mittagsfläche verrücke) so, daß man längst der Ase des Fernrohrs, Stäbe vertical abstrecken lassen kann, welche denn die Lage der Mittagsfläche durch den Punkt, über welchem die Ebene des Werkzeugs steht, sehr genau geben.

IV. Bei diesem Verfahren wird aber vorausgesetzt, daß sich das Fernrohr genau mit der Ebene des Werkzeugs parallel drehe, und letztere in dem Augenblicke, da der Stern kulminirte, vertical stand. Da aber diese Erfordernisse sich nicht immer mit der nöthigen Schär-

Schärfe erhalten lassen, so habe ich mich sicherer folgenden Verfahrens bedienen.

Ich ließ mir ein Stativ, ungefähr wie (Fig. LXXXI.) ausweiser, verfertigen. Der obere Theil ist wie ein senkrechttes Kreuz gestaltet, längst dessen Theils ba eine Diopter c, wie in einer Nuth, hin und her geschoben werden kann. Es braucht ba höchstens nur einen Schuh lang zu seyn. — Auf das dreys eckigte Brett A des Stativs kann man ein Gewicht legen, damit sich das Werkzeug durch seine Schwere fest genug auf dem Boden erhalte. Die Höhe des Stativs mag etwa  $3\frac{1}{2}$  Schuh betragen.

Man lasse nun an einem Fenster, an welchen man eine freye Aussicht auf das Feld hat, oder wo man es sonst für gut befindet, bey h ein Loth an einem Faden oder noch besser einen nicht zu dünnen und mit einem hinlänglichen Gewichte beschwerten Drath herabhängen, und damit er durch eine Bewegung der Luft nicht leicht erschüttert werde, so lasse man das Loth oder Gewicht in ein Gefäß mit Wasser hineinhängen.

Einige Minuten vorher, ehe nun der Stern fulminiren wird, rüste man sich zur  
Be-

Beobachtung, und stelle das Stativ in einiger Entfernung von dem Lothe dergestalt, daß man durch die Diopter  $c$  den Stern von dem Faden  $h$  bedeckt siehet. So wie nun der Stern den Faden wieder verläßt, so folge man ihm immer mit der Diopter nach, indem man sie längst hin und her schiebt; so wird man dadurch den Stern beständig hinter dem Faden  $h$  erhalten können. In dem Augenblicke, da man ein Gefälle in der Uhr, die Minute und Secunde zählt, da nach der Berechnung der Stern-Exultationen müßt, lasse man die Diopter unverrückt stehen, und so ist der Stern hinter dem Faden in der Mittagsfläche, oder vielmehr eine Ebene, welche man sich durch  $h$ , und den Nivirpunkt  $c$  der Diopter einbildet, ist die Mittagsfläche.

V. Man kann nur alles unverrückt stehen lassen, und den andern Tag längst die Richtung der Stäbe abstecken lassen, die von dem Faden  $h$  bedeckt werden, und folcherge-  
stalt die Mittagsfläche nach Gefallen erweitern.

Statt eines Fadens  $h$  kann man sich noch besser der scharfen Kante eines geraden, und unten mit einem Gewichte beschwerten in  $h$  aufgehängten Stabes bedienen. So wie der  
Stern



Stern an der scharfen Kante des Stabes erscheint, und von dem Stabe bedeckt zu werden anfängt; verfolgt man ihn immer mit der Dioptr, bis der Augenblick eintritt, da er kulminiren würde, wo man denn die Dioptr stehen läßt, und den andern Tag durch das Visiren an dieser Kante vorbeigehend, die Mittagslinie absteckt. Dies Verschwinden eines Sterns an der scharfen Kante eines solchen Stabes ist deutlicher wahrzunehmen, als das Bedecken desselben von einem so dünnen Faden. Es ist vortheilhaft, Sterne zu wählen welche nicht zu hoch kulminiren, damit sie zur Zeit der Kulmination noch immer von hI bedeckt werden, welches sich leicht aus dem Winkel h d m ergibt. Wenn die Entfernung um 2:3 Füsse beträgt, so ist dies zu gegenwärtigen Zwecke hinlänglich.

VI. Anmerk. Auf h u lassen sich Abtheilungen anbringen, aber welche sich ein Weiser mit der Dioptr zugleich verschiebt. Spätre man nun die Stellung des Weisers bey eines gewissen Sternes Durchgang durch die Mittagsfläche genau bemerkt, so könnte man hierauf vermittlest eines andern Sternes, dessen Durchgang durch die Mittagsfläche man aus des ersten seinem leicht findet (§. 345. XII.), abermals die Lage der Mittagsfläche bestim-

bestimmen, und den Ort des Weisers bemerken, der denn mit der ersten Stelle desselben zusammentreffen muß, wenn nicht kleine Fehler in den Beobachtungen vorgefallen sind. Auf diese Art läßt sich durch mehrere Sterne an einem und demselben Abend, die Lage der Mittagsfläche angeben, und aus den unterschiedenen Stellungen des Weisers beurtheilen, wie genau die Bestimmungen durch jeden Stern mit einander zusammentreffen, und selbst, wo man den Weiser, und folglich die Diopter hinarücken müßte, um ein gewisses, der Wahrheit sehr nahe kommendes Mittel aus allen Beobachtungen zu erhalten.

Während der ganzen Arbeit darf aber begreiflich das Werkzeug A selbst keine Verrückung leiden. Auch ließe sich leicht eine Vorrichtung erdenken, daß man, der Diopter ausser der gröbern Bewegung auch eine sanftere, durch Hilfe einer angebrachten Micrometerschraube, geben könnte.

Wenn es übrigens zu der Zeit, da man die Sterne hinter dem Faden h.l oder an der scharfen Kante des erwähnten Stabes beobachtet, so dunkel ist, daß man h.l nicht deutlich sehen kann, so muß man h.l in einiger Ferne durch ein Licht mäßig erleuchten lassen. Es darf

hört aber daß Licht nicht unmittelbar in das Auge scheinen, und dasselbe blenden.

Ein Kurzsichtiger muß, um sowohl den Faden, als den Stern desto deutlicher zu sehen, allenfalls ein Augenglas zunächst hinter die Dioptr halten.

Vorausgesetzt wird bey dem bisherigen Verfahren immer, daß man des ersten Sternes Durchgangszeit durch die M. aus übereinstimmenden Höhen desselben, mit der gehörigen Zuverlässigkeit weiß. Man könnte aber auch aus übereinstimmenden Sonnenhöhen den Augenblick an der Uhr suchen, wenn die Sonne durch die Mittagsfläche gieng, und daraus nach (S. 345. XII.) finden, wenn dieser oder jener Stern Abends kulminirte.

Hat man nun durch den Ort C (Fig. LXXVI.) einmal die Lage der Mittagsfläche SEN bestimmt und abgesteckt, so ist es leicht, den Winkel  $\angle DCN = p$  zu messen, und daraus für die übrigen Orter D, E, V, W zc. zc. die erforderlichen Bestimmungen herzuleiten, und ihnen die gehörige Lage gegen die Mittagslinie SN, als Abscissenlinie zu geben.

VII. Wenn man sich durch die Objecte C, D, eine Verticalebene einbildet, und

nur

um das Instrument A (Fig. I XXXI.) bey  
 (Fig. LXXVI.) so stellt, da man durch  
 die Diopter c das Object D von dem verti-  
 calen Faden hl (IV) bedeckt siehet, so  
 kann man des Abends die Zeiten aufschreiben,  
 wenn mehrere Sterne nach einander von hl  
 bedeckt werden, und hieraus, aus der Pol-  
 höhe des Orts C, und den Declinationen und  
 Rectascensionen der Sterne, den Winkel be-  
 rechnen, den die Verticalebene DC mit der  
 Mittagsfläche CN macht (Kästners astro-  
 nomische Abhandlungen 1. Samm-  
 lung S. 230. u. f.).

Wer überhaupt Astronomie versteht, dem  
 bieten sich mehrere Mittel an, den Winkel,  
 den eine Verticalebene durch ein paar Derter  
 auf dem Felde, mit der Mittagsfläche durch  
 einen von diesen beyden Dertern macht, zu  
 berechnen. Dabey ersparte man sich also die  
 Mühe, die Mittagsfläche selbst abzustecken,  
 und den erwähnten Winkel zu messen. Aber  
 meistens werden zur Berechnung dieses Wink-  
 fels mehrere Data erfordert, als zur unmit-  
 telbaren Bestimmung und Absteckung einer  
 Mittagsfläche nach (II, IV.), und die Rech-  
 nung selbst verursacht doch auch Zeitverlust,  
 wenn man den Winkel nicht nur aus einer  
 Reihe von gegebenen Dingen herleiten will,  
 sondern aus mehreren Bestimmungen ein  
 Mittel verlangt.

Hierher gehört auch das Verfahren **Bauers** in seiner Abhandlung de *Orientation et expositione situs regionis in plano respectu plagarum mundi*, die man auch in der Sammlung von den **Schriften** der ehemaligen **kosmographischen Gesellschaft** in **Nürnberg** antrifft. Ferner auch das Verfahren durch **correspondierende Sonnenhöhen**, in **Hrn. v. Tutors** **Nachricht**, von den **trigonometrischen Vermessungsarbeiten** in der **Thürmark**, in **v. Zachs Monathl. Correspondenz etc.** 1811. (August) S. 107. u. vergl.

Ich halte aber in allen Fällen das Verfahren (IV — VI.), wo man einen Winkel wie **DCN** unmittelbar messen kann, für richtiger und brauchbarer, auch zu dem vorliegenden Zwecke in der praktischen Geometrie hinlänglich genau.

Die Hauptrichtungen der Flüsse, Straßen, Waldungen, die merkwürdigsten Gränzen einzelner Bezirke u. s. w. also das Detail oder das **Topographische** eines Landes auf die Charte zu bringen.

§. 366. I. Diese Arbeit wird vorzüglich mit dem **Meßtiſche** bewerkstelligt. Man trägt,

rät, wenn man das Topographische einer Gegend entwerfen will, einige Dörfer von der Charte auf den Meßtisch, richtet ihn auf dem Felde nach diesen Dörfern, und zieht sowohl aus angenommenen Standlinien, als auch nach andern Messungsarten, alles auf dem Meßtische zu entwerfen, was nach der geringen Größe des verjüngten Maasstabes noch ausgedrückt werden kann, und nach der Ueberschrift dieses Ses angemerkt zu werden verdient.

Damit die Arbeit desto geschwinder von Statten gehe, so kann man sie unter mehrere geprüfte Feldmesser oder Ingenieurs vertheilen, und hernach die einzelnen topographischen Entwürfe an die Seiten der Dreieckensysteme anknüpfen, und auf die Charte tragen.

11. A n m e r k u n g. Gewöhnlich wird zu dem Detail der Vermessung ein größerer verjüngter Maasstab, als zu der Generalcharte, oder zu dem entworfenen Netze (S. 362.) genommen, und dies Detail wird dann nach einzelnen Blättern oder Quadranten des Netzes entworfen. Verlangte, man z. E. das Detail der Charte innerhalb des Quadrates  $\mu \nu \varsigma \tau$  (Fig. LXXX.) so zeichne man dieses Quadrat (dessen jede Seite hier z. E. 2000 Ruthen oder 20000 Schuh fassen würde) mit den hinein-

11 2

fallen

fallenden Hauptgegenständen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  2c. 2c. entweder mittelst Dreiecke (deren Seiten man nach der trigonometrischen Berechnung (S. 361.) nimmt) oder mittelst der berechneten Perpendicularabstände dieser Objecte  $\alpha$ ,  $\beta$  2c. 2c. von den Seitenlinien  $\nu\tau$ ,  $\sigma\tau$  dieses Quadrates, auf ein größeres Blatt Papier, nach einem schicklichen, der Größe des Meßtisches angemessenen Maasstabe, befestige dies Blatt alsdann auf dem Meßtisch, oder copire es auf den überzogenen Meßtisch mittelst der Kopiernadel (oder zeichne auch lieber jenes Quadrat nach dem größeren Maasstabe sogleich selbst auf den überzogenen Meßtisch) und begeben sich hierauf mit dem Meßtische auf das Feld, mache das die Lage der Punkte auf dem Papiere genau ihrer Lage auf dem Felde entspreche (I), und schreite, wenn alles seine Richtigkeit hat, hierauf zur Entwerfung des in das Viereck  $\mu\nu\sigma\tau$  fallenden Details, z. E. der Wege, Flüsse, Wälder und anderer merkwürdiger Punkte die auf der Hauptcharte noch fehlen. So lange man mehrere dergleichen Blätter aus dem Netze herauszeichnen, sie unter die Feldmesser welche zur Ausnahme des topographischen Details beordert sind, vertheilen, und solcherart die ganze Charte ohne Schwierigkeit des Zusammenpassens der einzelnen Blätter vollenden, indem man das Merkwürdigste aus die

sen Blättern (die nachher in ein besonderes Buch zusammengebunden werden können) noch in die Hauptcharte nachträgt.

III. Gränzvermessungen u. dgl. kann man bey diesem Geschäfte auch vorzüglich mit der Bouffole vornehmen; die kleinen Fehler, welche bey diesem Werkzeuge unvermeidlich sind, darf man auf der Charte eines Landes, worauf der Maasstab so klein ist, sicher außer Acht lassen, besonders wenn man an den beträchtlichsten Wendungen der Gränzen, die Winkel unterweilen mit dem Astrolabio misset, und übrigens die Messung so vornimmt, daß sich die Fehler so wenig als möglich häufen können.

Da ich im Vorhergehenden die Entwurfsart mit der Bouffole noch nicht hergebracht habe, so will ich hier das Wesentliche davon erzählen.

Es sey  $ABCF$  (Fig. LXII.) ein Stück einer aufzunehmenden Gränze.

Man bringe die Bouffole über  $A$ , und wende sie so lange, bis die Dioptern nach dem Winkelpunkt  $B$  gerichtet sind.

Man schreibe die Grade und Minuten auf, die bey dieser Stellung der Dioptern  
die



die Magnetnadel weist; so hat man den Winkel, den AB mit der Richtung der Magnetnadel macht.

Eben so verfähre man bey B, C, u. s. w. um die Winkel zu erhalten, welche BC, CD u. s. w. mit der Richtung der Magnetnadel machen. Messe übrigens auch zugleich die Weiten AB, BC, CD u. s. w. wozu Schritte, wenn die Entfernungen nicht zu groß sind, zulänglich seyn können.

Um nun den Auftrag zu Hause bewerkstelligen zu können, so muß man ein Blatt Papier auf einer unbeweglichen Ebene befestigen, die Boussole darauf legen, und sie drehen, bis die Nadel wieder die Grade und Minuten weist, die sie auf dem Felde bey A angab. Man ziehet hierauf, längst des Diopterlineals der Boussole, auf dem Papiere eine gerade Linie, und trägt auf sie die gemessene Weite, AB.

In den Punkt B schlage man eine feine Nadel ein, lege an sie das Diopterlineal, und drehe die Boussole, bis die Magnetnadel auf die Grade und Minuten weist, die sie auf dem Felde angab, da die Dioptern bey B nach C gerichtet waren. Längst des Lineals ziehe man hierauf die gerade Linie BC, und trage BC auf. Und

Und so verfähre man weiter, bis man mit der ganzen Gränze fertig ist.

Diese auf einem Blatt Papier besonders entworfene Gränze kann man nun, nach dem verjüngten Maasstab der Charte an den gehörigen Ort auf die Charte tragen. Hat man gleich anfangs die Weiten AB, BC, nach dem verjüngten Maasstab der Charte genommen, so darf man die entworfene Gränze nur vermittlest einer Kopiernadel auf die Charte abstecken.

Zur Richtigkeit der ganzen Arbeit muß man aber immer vorher schon mehrere Hauptgränzpunkte, z. E. A, F, vermittlest eines Astrolabii bestimmt, und auf die Charte getragen haben. Dieses sind demnach gleichsam feste und vollkommen richtig entworfene Punkte, zwischen denen man den vermittlest der Boussole entworfenen Theil ABCF auszeichnen kann, ohne befürchten zu dürfen, daß die zwischen den festen Punkten A, F begangenen Fehler sich auf einen nächst folgenden Theil der Gränze fortpflanzen können. Eine nützliche und brauchbare Einrichtung der Boussole zu Vermessungen dieser Art ist die von Jones beschriebene Reflexions-Boussole in Gilberts Ann. der Physik 52 B. 2tes Stück S. 197.

Hat man von einem Lande, das man vermessen soll, bereits hin und wieder von einzelnen Theilen brauchbare Flurrisse, so wird ein kleines Nachdenken leicht zeigen, wie man diejenigen Gegenstände, die auf der Charte angemerkt zu werden verdienen, von diesen Flurrissen ab, und auf die Charte selbst tragen könne.

Viele Gegenstände auf dem Felde kann man unterweilen auch schon zureichend genau durch eine bloße Schätzung nach dem Augenmaße auf die Charte verzeichnen, wobei denn die (S. 52.) gegebenen Vorschriften brauchbar seyn werden.

Viel hieher gehöriges findet man auch in *E. S. v. L.* — — Versuch eines geometrischen Augenmaßes, oder Sammlung einiger geometrischen Aufgaben, die sowohl bei geographischen, als topographischen Vermessungen ganzer Länder und Provinzen, als auch bei kleinen Situationen angewandt werden können, mit 11 Kupfert. Riga bei Hartnoch 1785.

d'Estimenville vom Aufnehmen der Pläne und Gegenden, im 4ten Bande seines vollständigen Inbegriffs

Lehrbuchs aller Kriegswissenschaften.  
Magdeb. 1786.

L'Art de lever les Plans, par Mr. du  
Pain de Montesson. a Paris 1763. Die  
Deutsche Uebersetzung davon, Dresden und  
Leipzig 1781. 8.

Allerley nützliche Bemerkungen über die  
topographische Aufnahme ganzer Länder von  
einigen Graden in der Länge und Breite hat  
auch Hr. Obrist v. Striker in Böhm's  
Magazin für Ingenieurs und Ar-  
tilleristen, IX. Bd. S. 203. 2c. 2c. vor-  
getragen.

J. L. Späth's höhere Geodäsie  
(München 1816) ist hiebei vorzüglich auch zu  
empfehlen.

Kurz, man wird alle brauchbaren Hilfs-  
mittel anwenden, die Charte zu ergänzen, ohne  
überall Messungen mit dem Meßtische u. dgl.  
anstellen zu dürfen, und ihr dabei den mög-  
lichsten Grad der Vollkommenheit zu geben  
suchen.

Wenn endlich alles vollendet ist, so kann  
man über die Charte auch ein geographis-  
ches Netz (S. 349 2c.) verzeichnen, und  
sie so zu allerley andern Absichten brauchbar  
machen,

machen, wozu es denn erforderlich ist, wenigstens von einem Orte die Polhöhe und geographische Länge zu wissen.

Bei dem Einschreiben der Namen der Orter muß man eine gewisse Wahl treffen, daß dadurch die Charte nicht verunziert, und durch die Menge derselben undeutlich gemacht werde.

Zur Bezeichnung der Städte, Flecken, Dörfer, Höfe, Schlösser, Klöster und anderer Gebäude, lassen sich leicht schickliche Zeichen angeben, so wie auch für die unterschiedenen Arten von Gränzen, Wegen u. dgl. Man muß sie aber sämmtlich so klein und so sauber, als möglich, verzeichnen, und die Bedeutung der gebrauchten Zeichen an dem Rand der Charte bemerken.

Die Art, einzelne Bezirke und Herrschaften durch Farben von einander zu unterscheiden, kann man aus den gewöhnlichen Landcharten ersehen. Man muß sich aber vor allzustarker Auftragung der Farben hüten, und noch besser ist es, wenn nur die Gränzen illuminiert werden, und das übrige weiß bleibt. Die Bedeutung der Farben, in Rücksicht auf einen jeden Bezirk, kann man zu mehrerer Deutlichkeit auch an dem Rand der Charte bemerken.

Zum

Zum Beschluß des gegenwärtigen Kapitels will ich noch ein paar Aufgaben über die Messung sehr großer Weiten beibringen, weil deren Auflösung mit dem bisherigen sehr genau zusammenhängt.

### A u f g a b e.

§. 367. Die Weite zweier Orter A und B (Fig. LXXXII.), die so groß ist, daß man sie nicht bequem aus einer einzigen Standlinie, wie im 183sten §., bestimmen kann, zu messen, vorausgesetzt, daß man doch noch von A nach B hinsehen kann.

Aufl. I. Man wähle auf dem Felde schickliche Standpunkte C, D, E, F, G, so daß die Dreiecke ACD, DCE, CEF, FGB, wodurch beide Orter A, B unter einander zusammenhängen müssen, weder zu spitze, noch zu stumpfe Winkel bekommen. — Auch wird es gut seyn, die Standpunkte so angenommen zu haben, daß die Linie AB die Seiten der Dreiecke, nemlich CD, CE, FE, FG, wirklich schneidet.

II. Man messe in jedem Dreiecke, wenn es nöthig seyn sollte, alle drei Winkel, damit man von der Genauigkeit der Messung ein sicheres Urtheil fällen könne. Geht es  
aber

aber nicht an, -so müssen wenigstens zwei Winkel in jedem gemessen werden; Unter den gemessenen Winkeln verstehe ich zugleich die centrirten.

Außerdem messe man z. E. in dem ersten Dreiecke ACD, die Seite AD.

III. So kann man daraus, und vermittelst des Zusammenhangs der Dreiecke, alle übrigen Seiten CD, AC, CE, CF, u. s. w. trigonometrisch herleiten. ●

IV. Daraus lassen sich nun ferner alle Dreiecke in ihrem richtigen Zusammenhange auf das Papier tragen; und wenn man nun die Figur ACFBGEDA mit möglichster Genauigkeit verzeichnet hat, so ziehe man durch A und B auf dem Risse eine gerade Linie, und messe sie, so hat man die gesuchte Weite AB durch Zeichnung, selbst wenn man nicht einmal von A nach B unmittelbar hätte hinsehen können

V. Wollte man sich aber gar keiner Zeichnung bedienen, und setzt man, es ließe sich wirklich von A nach B hinsehen, so messe man überdem auch die Winkel CAB, FBA.

VI. So kann man erstlich in dem Dreiecke ACD, aus den bekannten Seiten AC, AD, und

und den Winkeln  $\angle CAM$  und  $\angle DAM = \angle CAD$  —  $\angle CAM$  die Linien  $Cm$ ,  $Dm$  und  $Am$  berechnen, wozu sich leicht eine Formel finden läßt.

VII. Da nun auch der Winkel  $\angle Cmn = \angle CAM + \angle ACD$  bekannt ist, ferner in dem Dreiecke  $Cmn$  die Seite  $Cm$ , und der Winkel  $\angle mCn = \angle DCE$ , so kann man daraus ferner  $mn$  und  $Cn$  berechnen.

VIII. In dem Dreiecke  $Eno$  ist ferner bekannt der Winkel  $\angle Eno = \angle Cnm = 180^\circ - \angle mCn - \angle Cmn$  (VII.), der Winkel  $\angle nEo = \angle CEF$ , und die Seite  $En = CE - Cn$  (VII.), daraus finden sich denn  $no$  und  $Eo$ .

Und so kann man nach und nach in den Dreiecken  $Fop$ ,  $GpB$ , ferner  $op$  und  $pB$  finden.

IX. Die Summe aller gefundenen Stücke  $Am + mn + no + op + pB$  ist demnach der gesuchten Weite  $AB$  gleich.

X. Um sich in der Ordnung, nach welcher man nach und nach die einzelnen Stücke  $Am$ ,  $mn$  etc. sucht, nicht zu irren, so wird es allemal gut seyn, vorher eine roh entworfene Zeichnung (VI.) von dem Zusammenhange aller Dreiecke gemacht zu haben.



XI. Will man seine Arbeit berichtigen, so kann man auch in dem letzten Dreiecke FBG eine Standlinie FB und den Winkel FBA gemessen haben, und nun rückwärts von B gegen A eine ähnliche Rechnung führen, und die Stücke Bp, po. on u. s. w. finden, deren Summe denn mit der Rechnung von A aus, übereinstimmen muß.

XII. Daß übrigens in allen Dreiecken die Winkel horizontal gemessen seyn müssen, bedarf kaum einer Erinnerung.

XIII. Zus. Wenn auch die Standpunkte C, D, E zc. zc. nicht so liegen, daß AB wirklich in die Seiten CD, CE, FE u. s. w. einschneide, so wird man doch nach einiger Ueberlegung, und durch Hülfe eines rohen Entwurfs, aus den bekannten Seiten und Winkeln aller Dreiecke CAD, DEC u. s. w., und aus dem gemessenen Winkel CAB, Mittel finden, die ganze Weite AB stückweise trigonometrisch zu berechnen. Es können dabei auch Perpendikulärlinien zu Hülfe genommen werden, die man sich von den Punkten C, D, E, F zc. zc. auf AB herabgefället gedenkt; man kann die Stücke auf AB berechnen, die zwischen jedem Paare nächst auf einander folgender Perpendikulärlinien fallen, und so durch deren Summe oder Abzug

AB

AB auch, stückweise finden. Doch ich will die weitere Ausführung davon dem eigenen Nachdenken eines jeden überlassen, da die Sache keine Schwierigkeit hat, sobald man alles, was besonders im gegenwärtigen Kapitel bereits vorgetragen worden ist, gehörig inne hat.

### A u f g a b e.

§. 368. Wenn man auch gleich nicht von A nach B wirklich hinvisiren kann, um einen Winkel, wie  $\angle CAB$  (§. 367. V.), zu messen, dem obnerachtet die Weite AB, durch Hilfe des Zusammenhangs aller Dreiecke CAD, CDE &c. zu finden.

Aufl. I. Man siehet leicht, daß diese Aufgabe darauf hinausläuft, eine vorgegebene Diagonal:linie eines Polygons, dessen Winkel und Seiten bekannt sind, zu finden. Denn wenn man sich das Vieleck ACFBGEDA vorstellt, so ist AB eine Diagonal:linie desselben, welche durch die beiden gegebenen Punkte A, B geht. Da nun wegen des Zusammenhangs aller Dreiecke alle Winkel und Seiten am Umfange des Vielecks als gegeben angesehen werden können, so muß begreiflich, die Diagonal:linie AB durch diese Dinge können gefunden werden. Allein eine allgemeine

meine Auflösung davon wird wohl ziemlichereit Weitläufigkeiten unterworfen seyn, und hier also Formeln dazu suchen, würde eine Rechnung seyn, wovon ich eben nicht den Nutzen einsehe, da man vorkommenden Falles durch einige Betrachtung der Figur oft leichter zum Endzweck gelangt.

So könnte man z. E. bey dem Polygon (Fig. LXXXII.) leicht durch folgende Rechnung die Diagonale AB finden.

II. Man stelle sich AC und BF verlängert vor. Sie durchschneiden sich bey M, und in dem Dreiecke CMF hat man die Seite CF, und die beyden Winkel  $MCF = 180^\circ - ACF = 180^\circ - ACD - DCE - ECF$ , und  $MFC = 180^\circ - CFE - EFG - GFB$ ; daraus finden sich trigonometrisch CM und FM, und in dem Dreiecke AMB sind nun bekannt der Winkel M, und die Seiten  $AM = AC + CM$ ;  $BM = BF + FM$ ; woraus sich denn AB finden läßt.

III. Man könnte eben so z. E. AD und BG verlängert haben, und wenn man sich nun DG gezogen vorstellte, so könnte man in dem Dreiecke DEG, aus den bekannten Seiten DE, EG, und dem Winkel DEG, die Linie DG, und die Winkel EDG, EGD, berech:

berechnen. — Daraus hätte man nun weiter in dem Dreiecke DGN die Winkel  $\angle DGN = 180^\circ - \angle ADG - \angle CDE - \angle EDG$  und eben so auch den Winkel DGN. Daraus fänden sich DN und GN, und der Winkel N, und um AB zu finden, verführe man nun mit dem Dreiecke ANB, wie vorher mit AMB.

Man siehet also leicht, wie bei einer jeden andern vorgegebenen Reihe von an einander hängenden Dreiecken zu verfahren wäre. In einem jeden besondern Falle werden sich durch Betrachtung der Figur, und durch einiges Nachdenken, immer schon die leichtesten Wege finden lassen, wodurch man die gesuchte Diagonale AB bestimmen kann.

### A u f g a b e.

§. 369. Zu finden, wie lang ein gegebener Bogen eines gewissen Mittagskreises auf der Erdoberfläche ist.

Aufl. I. Es sey (Fig. LXXVI.) SCN ein Meridian durch den Ort C, und ADC, CAB, CBG, BGZ u. s. w. eine Reihe von zusammenhängenden - größten Dreiecken, die man längst der Mittagslinie so nahe als möglich genommen, und deren Seiten man aus  
Mayer's pr. Geometr. III. 29. Mit einer

einer gemessenen Grundlinie  $FP$ , und den Winkeln aller Dreiecke, nach (S. 361.) mit möglichster Schärfe trigonometrisch berechnet habe. Auch sey der Winkel  $DCS = \rho$ , den die Mittagslinie durch  $C$ , mit der Seite  $DC$  eines von den abgesteckten Dreiecken macht, nach (S. 365) mit möglichster Genauigkeit bestimmt worden.

II. So lassen sich daraus, und aus den bekannten Winkeln und Seiten aller Dreiecke, sowohl die von den Punkten  $D, A, B, G, Z$  u. s. w. auf die Mittagslinie  $SN$  herabfallenden Perpendikel  $Dd, Aa, Zx$  &c. &c. berechnen, nach (S. 362.); als auch deren Entfernungen  $CD, Ca, \dots Cx$  u. s. w. von dem angenommenen Orte  $C$ .

III. Wenn nun  $ADC, BGZ$  die beiden äußersten Dreiecke längst der Mittagslinie vorstellen, so findet man nach (II.) den Abstand  $xd = Cd + Cx$  der von den beiden äußersten Punkten  $D, Z$  herabgefällten Perpendikularlinien  $Dd, Zx$ .

IV. Aber diese Perpendikel drücken Stücke von Parallelkreisen aus, die man sich auf der Erdoberfläche durch die beiden Oerter  $D, Z$  denken kann.

V. Also

V. Also hat man in (III.) den Bogen des Mittagskreises zwischen zwey bekannten Parallelen, und es kommt nun darauf an, diesen Bogen  $\alpha\delta$  des Mittagskreises, in Graden, Minuten und Secunden zu finden.

VI. Dieses zu bestimmen, ist eigentlich ein Geschäft der Astronomie. — Indessen kann um allgemeinen Begriff davon folgendes dienen.

VII. Jeder Parallel,  $Zx$ ,  $Dd$  hat einen gewissen Abstand vom Pole, wovon die Ergänzungen zu  $90^\circ$ , den Abständen der Parallellkreise  $Zx$ ,  $Dd$  vom Aequator, oder den Breiten oder Polhöhen der Orter  $Z$ ,  $D$  gleich sind. Es ist also  $\alpha\delta$  der Unterschied der Polhöhen der beiden Orter  $D$ ,  $Z$ , den man folglich in Graden  $\alpha\delta$  weiß, wenn man der beiden Orter  $Z$ ,  $D$  Polhöhen nach (S. 345.) bestimmt hat.

VIII. Diese Polhöhen bis auf einzelne Secunden zu erhalten, werden aber wohl Winckelmesser von beträchtlicher Güte erforderlich seyn — und damit die Refractionen in unserm Luftkreise dabey keine Irrungen verursachen, so wird man sich am besten solcher Sterne dazu bedienen die sehr nahe durch den Scheitel gehen.

Auch wird man, um alles in der größten Schärfe zu erhalten, allerley kleine Verbesserungen

rungen anbringen müssen, in die ich mich a  
hier nicht einlassen darf. 3. E. in Rückf  
auf die Parallellreise Zx, Dd, die eigentl  
mit geraden Perpendikulärlinien auf SN  
völliger Schärfe nicht einerley sind, ferner  
Betracht dessen, daß man die Punkte Z und  
nothwendig ansehen muß, als lägen sie in e  
nerley Weite vom Mittelpunkt der Erde, od  
Z in der erweiterten Oberfläche der Erde dur  
D u. dgl.

IX. Werkzeuge und Methoden, die Pol  
höhen bis auf wenige Secunden genau zu be  
stimmen, findet man in den Schriften welche  
von den Messungen eines Meridiangrades han  
deln. (Man s. auch bereits oben S. 345. u. 46).

Vorzüglich empfehle ich hiebei Condami  
ne Mesure des trois premiers degrés du  
Meridien dans l'hémisphère austral, a Pa  
ris 1751. Bouguer Figure de la Terre  
Paris 1749; und Maupertuis Fig. de la  
Terre 1738. Liesganig dimensio graduum  
etc. etc., in welchen Schriften man zugleich  
alle möglichen Vorrichtungen, die bey einer so  
wichtigen Aufgabe erwogen werden müssen,  
Fehler, die dabey vorkommen können u. dgl.,  
mit einer Genauigkeit und Beurtheilung aus  
geführt findet, wodurch das Lesen solcher  
Schriften, denen, die sich überhaupt mit Mes  
sungen

artigen ins Große abgeben, auf mancherley Weise nützlich wird.

Ein vortreffliches Verfahren eine Mittagslinie von beliebiger Ausdehnung über Berg und Thal zu ziehen, lehrt der Freyherr v. Zach in der Monatlichen Corresp. May 1801. S. 419. Wer sich in der Behandlung der zu geographischen Messungen so nützlichen Sextanten hinlänglich geübt hat, wird dies Verfahren so leicht finden, daß es den vorübergehenden in S. 365, und allen andern mit Recht vorgezogen werden darf. Von dem Nutzen der Sextanten überhaupt zu geographischen Messungen liefert das angeführte Journal mehrere Beispiele. Unter andern M. C. 1801 Oct. S. 325. 1803. Aug. S. 139 und an mehreren Stellen, die man leicht nachschlagen kann.

X. Es sey nun die Entfernung  $xd$  überhaupt  $= m$ ; der Unterschied der Breiten der beiden Orter  $Z, D$  in Graden, Minuten und Sec.  $= \mu$ ; so hat man nach der Regel  $\text{de Tri } \mu : 1^\circ = m : x$ , die Länge eines Grades auf dem Mittagskreise  $SN$ .

XI. Das bisherige wird hinlänglich erläutern, was bey der Vermessung eines ganzen Landes zu bemerken ist. Vorzüglich empfehle ich hiebey noch als Beispiel den interessanten Aufsatz des



des Kays. Königl. Generalmajors und Gen.  
Quartiermeisters Anton Grenherrn v. Zedlitz.  
Ueber die trigonometrische Vermessung  
der ehemaligen Venetianischen  
Staaten in der Monatl. Corresp. Febr.  
1803 S. 134, April, 1803, S. 281.

Ueber die topographische Vermessung in  
Bayern die Monatl. Corresp. April 1803.  
S. 353. May S. 377, Sept. 1803. S.  
273. Oct. S. 354.

Wie aus den trigonometrischen Operatio-  
nen geographische Bestimmungen der Länge  
und Breite mit Zuziehung der sphäroidischen  
Gestalt der Erde abgeleitet werden können,  
zeigt der Anhang zu diesem Theile der practi-  
schen Geometrie.

## XXXIII. Kapitel.

### Das Nivelliren oder Wassermäßen.

S. 370. Wir haben bereits im Vorhergehenden einige Arten kennen gelernt, die Erhöhung eines Orts auf dem Felde über der Horizontalfläche eines andern zu bestimmen.

Bediente man sich dazu blos der Maasstäbe, nach (S. 42.), so würden wohl beyde Punkte auf dem Felde nicht zu weit von einander liegen dürfen, wenn das Verfahren anders nicht sehr beschwerlich seyn soll.

Ist die Erhöhung eines Orts, auf eine nicht allzugroße Entfernung von einem gewissen Standpunkte, so beträchtlich, daß man bequem einen Elevationswinkel mit dem Astrolabio, oder auch durch Hülfe eines Micrometers in einem Fernrohre, messen kann, so läßt sich die Höhe nach (Kap. XVI). trigonometrisch berechnen.

Den Gebrauch des Barometers zu Höhenmessungen habe ich im 197sten S. u. f. gezeigt, werde aber in der Folge noch einiges davon erwähnen.

Di

Diesen Methoden kann man, besonders wenn man das abwechselnde Steigen und Fallen bergiger Gegenden angeben, und in einen Riß bringen will, auch noch mit Vortheil die

### Rorische Bergwaage

beifügen, deren Einrichtung und Gebrauch im Wesentlichen aus (Fig. LXXXIII.) zu ersehen ist.

I. Dasselbst ist  $ah$  ein Richtscheit, welches mit 2 gleich langen Füßen  $at$ ,  $hu$ , die unten mit Eisen beschlagen sind, versehen ist.

Die Entfernung  $tu$  soll genau 10 Fuß betragen.

Aus der Mitte des Richtscheites erhebt sich ein daran befestigter Arm  $pn$ , etwa drei Schuh lang, mit welchem ein viereckiges, etwa 16 Zoll langes und 8 Zoll breites rechtwinkliches Brett dergestalt verbunden ist, daß die Seite  $cd$  desselben genau mit  $tu$  oder  $ha$  parallel läuft.

Aus  $i$ , der Mitte von  $cd$ , ist auf dem Brett ein Halbkreis  $cn.d$  beschrieben, welcher von  $d$  an, längst  $dno$  genau ist seine 180 Grade getheilt seyn muß.

Aus dem Mittelpunkte  $i$  hängt an einem wohlgeglühten stählernen Stifte ein Perpendikel,  
oder

der Loth im Hrennter, welches man aus Messingbleche verfertigen, und unten mit einem Zeiger, der die Gradabtheilungen zeigt, versehen lassen kann.

Aus dieser Einrichtung wird nun erhellen, daß, so wie man  $a$   $h$  um die Spitze  $u$  erhöht oder erniedriget, das Perpendikel  $im$  auf dem eingetheilten Halbkreise immer einen andern und andern Grad weisen müsse, und zwar dergestalt, daß bey einer gegebenen Neigung des Werkzeugs, der gewiesene Winkel  $d\imath m$  allemal  $\equiv utk \equiv 90^\circ$  —  $t\imath k \equiv 90^\circ$  — dem Erhöhungswinkel des Punktes  $t$  über der durch  $u$  gehenden Horizontalinie  $uk$ , seyn müsse, weil nemlich, wenn  $tk$  eine Vertical:linie vorstellt,  $tk$  mit der Richtung des Lothes  $im$ , und vermöge der Einrichtung des Werkzeugs, auch  $tu$  mit  $cd$  parallel läuft.

Es versteht sich, daß die Ebene des Brettes  $cd$  vertical gehalten werden, und übrigens das Loth im freien, und ohne an dem Brette zu streifen, herabhängen muß.

II. Weil nun die Entwerfung  $tu \equiv 10$  Fuß, so ist der Horizontalabstand der beyden Punkte  $t$ ,  $u$ , oder

$$ku \equiv tu, \sin d\imath m \equiv 10 \sin d\imath m,$$

und

und die Erhöhung des Punktes  $t$  über  $u$   
 $tk = tu \cdot \cos \dim = 10 \cos \dim$   
 den Sinus totus  $= 1$  gesetzt.

Nimmt man ihn aber zu 10000000, wie  
 in den Tafeln, so wird in Fuß

$$ku = \frac{10 \sin \dim}{10000000} = \frac{\sin \dim}{1000000}$$

$$\text{und eben so } tk = \frac{\cos \dim}{1000000}$$

Man darf also nur von jedem Sinus  
 oder Cosinus der Tafeln, 6 Decimalstellen  
 abschneiden, um  $uk$ ,  $tk$  in Fuß, für jeden  
 beobachteten Winkel  $\dim$  zu finden.

Man hat folglich keine Rechnung durch  
 Logarithmen, wie in Böhm's Anleitung  
 zur Messkunst auf dem Felde (§ 114.)  
 geschieht, vonnöthen, auch keine besondern  
 Tafeln für die jedem Winkel  $\dim$  zukom-  
 menden Werthe von  $tk$ ,  $uk$ , sondern die blo-  
 ßen Sinustafeln geben hier sogleich ohne  
 weitere Rechnung das Gesuchte, und zwar  
 durch alle einzelne Grade und Minuten.

Ein paar Sinustafeln wird doch wohl  
 ein jeder Feldmesser besitzen.

III. So lange  $d \sin$  unter  $90^\circ$  ist, liegt  $n$  niedriger als  $t$ ; für  $d \sin = 90^\circ$  liegendes  $t$ ,  $u$  in einer Horizontalfläche; wäre aber  $d \sin$  stumpf, so müßte  $u$  höher liegen als  $t$ , welches denn auch  $t k$  negativ gäbe, weil es der Cosinus von  $d \sin$  seyn würde.

### Gebrauch dieses Werkzeugs.

IV. Will man nun das Steigen und Fallen einer unebenen Fläche  $a b c \dots f g$  finden, (Fig. LXXXIV.), so stelle man den Fuß  $t$  der Bergwaage (I.) über  $a$ , und bemerke die Grade und Minuten (welche letztere aber man wohl nur nach dem Augenmaße schätzen kann), welche, von  $d$  (Fig. LXXXIII. an gerechnet, das Perpendikel im abschneidet, und schreibe sie auf. Wenn nun bei dieser erstern Station der andere Fuß  $u$  der Bergwaage bis  $b$  reichte, so bezeichne man erstlich  $b$  gehörig, und bringe nun die Bergwaage über  $b c$ , und so ferner über  $c d$ ,  $d e$ ,  $e f$  u. s. w., und schreibe jedesmal die Grade und Minuten auf, die das Perpendikel weist; so hat man allemal von 10 zu 10 Füssen, oder von  $a$  nach  $b$ , von  $b$  nach  $c$ , von  $c$  nach  $d$  u. s. w., das abwechselnde Fallen und Steigen; und zugleich den Horizontalabstand von einer Station zur andern.

Examp. Gesezt, über a b habe das Perpendikel gewiesen  $65^\circ$ . 10

bc	:	:	:	65 . 10
cd	:	:	:	82 . 30
de	:	:	:	82 . 40
ef	:	:	:	104 . 0
fg	:	:	:	112 . 0

so giebt dieses aus den Sinustafeln, nach (II.), folgende Tiefen und Höhen:

Tiefen nach Fuß.		Horizontalabst. in f.
b unter a = 4,199		9,075 = ai
c : b = 4,199		9,075 = ik
d : c = 1,305		9,914 = kl
e : d = 1,276		9,918 u. f. w.
Summe d. Tief. = 10,979		
Höhen.		
f über e = 2,419		9,702
g über f = 3,764		9,272
Summe d. Hbh. = 6,165		

Hieraus findet sich nun die Tiefe von g unter a =  $+10,979 - 6,165 = +4,814$  Fuß = gm, wo g m eine Vertical:linie, und a m eine Horizontale bedeuten.

V. Um bloß zu wissen, wie hoch oder tief ein Punkt g unter einem andern a liege, ist es nicht nöthig, die Bergwaage an den einzelnen Stationen so zu stellen, daß die Punkte

Punkte a, b, c, d u. c. g. sämtlich in einer und derselben Verticalebene liegen.

Das wird aber nöthig seyn, wenn man zwischen a und g zugleich den richtigen Horizontalabstand a m, durch bloße Summirung der horizontalen Weiten von a nach b, von b nach c u. s. w. verlangt.

Unter dieser Voraussetzung wäre also (IV.)  

$$am = 9,075 + 9,075 + 9,914 \text{ u. c.}$$

$$= ai + ik + kl \text{ u. c.}$$

$$= 56,956 \text{ Fuß.}$$

VI. Sollte man den Zug a b c . . . g auf dem Papiere verzeichnen, so nehme man a m für eine Abscissenlinie an, und setze auf sie die Horizontalweiten der einzelnen Stationen von a nach i, von i nach k u. s. w., oder noch besser, die Abscissen ai;  $ak = ai + ik$ ,  $al = ai + ik + kl$  u. c., und nun von i nach b, von k nach c u. s. w., als Ordinaten, die Tiefen von b unter a; c unter a; d unter a u. c. Für Punkte, die über a m zu liegen kämen, werden die Ordinaten auf die entgegengesetzte Seite von a m getragen. Die Punkte a, b, c u. s. w. alsdann zusammengehängt, geben einen Profilriß von a nach g.

VII. Anmerkung. Wenn der Halbmesser des eingetheilten Kreises auf der Bergwaage



waage weniger als einen Schuß beträgt, so werden sich nach dem bloßen Augenmaße die Minuten eines Grades nicht leicht genauer, als bis ohngefähr  $\frac{1}{4}$  angeben lassen. Man könnte indessen wohl eine Einrichtung treffen, daß das herabhängende Perpendikel etwa einen hängenden Vernier vorstellte, oder daß man sonst auf andere Arten die Winkel genauer erhielte. Allein theils würde durch solche Einrichtungen die Bergwaage zusammengefügter, theils ist es auch zu ihrer gewöhnlichen Absicht inimer hinreichend, die Winkel nur bis auf ein  $\frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{2}$  eines Grades genau zu wissen. Selbst bey der übrigen Einrichtung dieses Werkzeugs wäre eine größt Genauigkeit überflüssig, da z. E. selbst beym Einsetzen der Füße a t, h u über jeder Station, beträchtliche Fehler vorkommen können u. dgl. Der Erfinder dieser Bergwaage, Georg Nothe, hat sie in einer kleinen Schrift (Beschreibung einer neuen Bergwaage 2c. 2c. Leipz. 1758.) bekannt gemacht.

Unvollkommener als die Nothische Bergwaage ist die Andr. Gärtnerische in Leupolds *Theatro statico universali*, P. 329.

Hrn. Inodsofs Bergwaage ist im wesentlichen die Nothische. Man findet die  
Be

Beschreibung davon in den *Act. Ac. Petrop.* 1779. p. I. p. 188., auch in dem Lichtenbergischen *Magaz. zur Physik und Naturgesch.* III. Bd. 3. St. S. 103.

Die Bergwaage des Hrn. Nordenbergs (*Abh. der Schwed. Acad. v. Wiss.* 4. Bd. S. 80.) ist der Gärtnerschen vollkommen ähnlich in Rücksicht der Eintheilung des Gradbogens, kömmt aber in Ansehung der Gestalt der Rothischen gleich.

So brauchbar indessen die Rothische Bergwaage in Fällen ist, wo es bey Höhen auf einige Schuhe mehr oder weniger nicht ankömmt, und so bequem sie zur Vorfertigung des Profils einer unebenen Gegend seyn mag, so darf man doch weder von ihr, noch von andern Methoden (I.) erwarten, daß sie solche Erhöhungen oder Gefälle, die vielleicht auf eine Entfernung von 1000 und mehreren Ruthen nur wenige Fuße betragen, mit hinlänglicher Genauigkeit geben werden, und da doch diese Fälle bey Wasserleitungen und ähnlichen Geschäften häufig vorkommen, so wird man auf ganz andere Methoden und Werkzeuge bedacht seyn müssen, und von diesen sollen nun im gegenwärtigen Kapitel die nothigen Begriffe gegeben werden.

Man versteht nun zwar überhaupt unter dem Nivelliren oder Wasserwägen jedes Verfahren, von einem Orte zu einem andern den Abhang und die Ungleichheiten des Bodens zu bestimmen. Hier wird aber besonders nur von solchen Fällen die Rede seyn, wo das Steigen und Fallen auf einer großen Strecke nur wenig beträgt, und solches doch mit sehr großer Schärfe verlangt wird.

### Nähere Bestimmung dieses Geschäftes

S. 371. Man sehe (Fig. LXXXV.), es sey C der Mittelpunkt der Erde, A ein Ort auf der Erdoberfläche, AE ein Kreisbogen mit dem Halbmesser AC beschrieben, AB eine Tangente an A, so heißt AB die scheinbare Horizontal-Linie, hingegen der Bogen AE die wahre Horizontal-Linie durch A.

Auf diese wahre Horizontal-Linie und deren Bestimmung, wird es beim Wasserwägen vorzüglich ankommen. — Denn stellt man sich den Theil AE mit Wasser bedeckt vor, so wird es, weil jede Stelle auf AE gleich weit vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist, über AE in vollkommener Ruhe bleiben, und weder von A nach E, noch von E nach A fließen können. Gedenkt man sich aber einen Theil

heil der wärklichen Erdofläche, z. E. von nach e, und liegt der Ort e unter der durch A gehenden wahren Horizontal:linie E, so muß nothwendig das Wasser von nach e einen Zug haben, und folglich nach e geleitet werden können. — Ziehe e über E, so muß hingegen das Wasser von e nach A geführt werden können, und man begreift daher, daß es beim Wasserrögen hauptsächlich darauf ankommt, zu bestimmen, wie hoch oder tief ein gewisser Ort e über oder unter der durch einen andern Ort A eingebil deten wahren Horizontal:linie AE liege, und daraus läßt sich alsdann beurtheilen, ob von einem einen Ort zu dem andern Wasser geleitet werden kann. — Ziehet man also durch e eine gerade Linie CeB vom Mittelpunkt der Erde, so wird das Nivelliren von A nach e darauf ankommen, die Größe Ee, um wie viel nemlich e näher oder entfernter als A vom Mittelpunkt der Erde liegt, zu bestimmen, welches Ee ich künftig den *Abhang*, oder das *Fallen* von A nach e, oder wenn e über AE läge, das *Steigen* der Erdofläche von A nach e nennen werde.

Es schneide die scheinbare Horizontal:linie AB die verlängerte Ce bey B, so drückt BE aus, um wie viel sich auf die Entfernung AE die wahre Horizontal:linie unter der scheinbar

ren senket, und diese Größe BE heißt eigentlich das Gefälle, welches für jede Entfernung AE zu berechnen, im 199sten §. (VII) gewiesen worden ist.

Zus. I. Weiß man also nur, wie tief der Ort e unter der scheinbaren Horizontal-Linie des Orts A, oder auch wie hoch e darüber liegt, so hat man auch den Abhang, oder das Steigen von A nach e;

liegt nämlich e unterhalb AB, und fände sich Be größer, als das Gefälle BE, so ist der Abhang von A nach e  $= Be - BE$ .

Läge aber zwar e noch unter AB, z. E. bey e', aber doch so, daß Be' sich kleiner fände als BE, so ist  $Be' - BE$  negativ, und man hat also ein Steigen von A nach e'  $= BE - Be'$ .

Wenn aber e über AB läge, z. E. bey e'', so ist von A nach e'' in allen Fällen ein Steigen  $= BE + Be''$ .

Zus. II. Wenn sich von A nach e unmittelbar visiren, und der scheinbare Elevations- oder Depressionswinkel BAE messen ließe, so könnte man daraus, und aus der bekannten Entfernung Ae, die Größe Be (Zus. I.) berechnen, woben man denn ohne merklichen Irrthum Be als senkrecht auf Ae annehmen dürfte.

Allein selten wird sich von A nach e wirklich Hinvisiren lassen, und in den Fällen, wo übrigens auch Be in Vergleichung mit Ae sehr klein wäre, würde auch der Winkel BAe so klein seyn, daß man nicht erwarten dürfte, eine so genaue Bestimmung der Höhe Be durch ihn zu erhalten, als es beim Nivelliren, wo es oft auf einige Fuße ankommt, erforderlich ist.

Zu s. III. Am besten wäre es, wenn man Be unmittelbar messen könnte, wie, wenn man z. E. bey e einen Stab ee'' vertical aufrichtete, auf ihm den Punkt B bemerkte, wo von A aus die scheinbare Horizontal linie in ihn einträte, und nun die Menge von Fuß, Zollen &c. &c. zwischen B und e mæße.

Allein wenn Ae einigermaßen groß ist, so dürfte leicht die scheinbare Horizontal linie AB über einen bey e aufgerichteten verticalen Stab ee'' hinweg gehen, und also sich auf ihm der Punkt B nicht angeben lassen.

Zu s. IV. Indessen könnte man, wenn die Entfernung Ae sehr groß ist, Stationen zwischen A und e, z. E. m, n u. s. w., annehmen, jede so nahe bey der andern, daß sich (Zus. III.) anwenden ließe.

Man bemerkte nemlich erstlich auf dem Stabe bey m den Punkt b, wo die durch A  
 M n a                      gehens

gehende scheinbare Horizontal-Linie in ihn einträse, mäge die Höhe  $bm$  über dem Boden berechnete nun das Gefälle für die Entfernung  $Am$ , und verbinde es nach (Zus. II.) mit der gemessenen Höhe  $bm$ , so hätte man erstlich den Abhang (oder das Steigen) von  $A$  bis  $m$ .

Nun bestimmte man ferner, wo die scheinbare Horizontal-Linie der Station  $m$ , in den bey  $n$  aufgerichteten Stab einschneite, und verführe nun eben so, um den Abhang von  $m$  nach  $n$  zu finden, und so ferner von  $n$  nach  $e$  u. s. w.

Diese Senkungen des Bodens von einer Station zur andern, gehörig zusammengerechnet, gäben denn endlich den Abhang des ganzen  $Ae$ .

Zus. V. Man siehet leicht, daß es bey diesem Geschäfte in der Hauptsache darauf ankommt, an jeder Station, wie  $A$ ,  $m$ ,  $n$  u. u., auf das genaueste die Richtung der scheinbaren Horizontal-Linie anzugeben, und dann den Punkt bemerken zu können, wo jede solche Richtung in den über der nächst folgenden Station vertical aufgerichteten Stab einschneiden würde.

Allein nach einigem Nachdenken wird man dennoch bey dieser Art, Stationenweise eine große Entfernung zu nivelliren, einige Unbequemlichkeit wahrnehmen.

1) Ist das schon beschwerlich, daß man die Entfernungen Am, mn 2c. 2c. von einer Station zur nächsten wissen muß, um das Gefälle von einer zur andern daraus berechnen zu können (S. 199.). Wenn es also nicht zugleich darum zu thun wäre, auch die ganze Entfernung, auf die man nivellirt hat, zu wissen, so könnte man wohl auf Mittel denken, den Abhang von A nach e zu finden, ohne die Entfernungen der Stationen von einander nöthig zu haben, wodurch allerdings viele Arbeit erspart würde.

2) Muß man sich die Mühe geben, für jede Station das Gefälle nach (S. 199) zu berechnen — welches auch eine Arbeit ist, der man gerne überhoben seyn möchte.

3) Da man über jeder Station nicht unmittelbar auf dem Boden die scheinbare Horizontallinie visiren kann, sondern die dazu gehörigen Werkzeuge immer schon selbst einige Höhe über dem Boden haben, so muß man sich jedesmal die Mühe geben, auch diese zu messen und in Betrachtung zu ziehen, wobei denn mancherley Fehler in der genauen Stellung des Werkzeugs über jeden Punkt, in der Messung der Höhe desselben über dem Boden u. s. w. vorkommen können.

Zus.



**Zus. VI.** Einigen von diesen Unbequemlichkeiten kann man dadurch abhelfen, wenn man die Stationen A, m, n etc. etc. nicht weit von einander nimmt.

Denn man nehme z. E. Am, oder die Größe a in der Formel (S. 199. VIII.)  $= 100$  pariser Fuß, so wird das Gefälle von A nach m  $= 0,025$  pariser Fuß. Also nur wenig pariser Linien — eine Größe, für die man auch bey dem schärfsten Werkzeuge, in einer solchen Entfernung Am nicht gut stehen kann die man folglich als  $= 0$  betrachten darf.

Denn wenn man sich z. E. auf dem Stabe mb eine Länge von 2 pariser Linien gedenkt, so ist die zugehörige scheinbare Größe bey A, für die Entfernung Am  $= 1000'$  oder 144000

$$\text{Linien} = \frac{2}{144000} \cdot 206264 \text{ Sec.} = 2,4 \text{ Sec.}$$

Das Werkzeug bey A müßte also in der Lage der scheinbaren Horizontalinie nicht um 2,4 Secunden fehlen dürfen, wenn man in der Bestimmung des Abhanges von A nach m bis auf 2 paris. Linien sicher seyn wollte.

Wie wird man aber wohl bey irgend einem Werkzeuge für einen solchen Fehler völlig gut stehen können. Wenn auch gleich Herr Brandt ehemals versicherte, daß er Gläseröhren zu

ibellen so gerade auszuschleifen Mittel gefunden hätte, daß sie auf einen Winkel von einer einzigen Secunde einen Ausschlag gäben, so muß ich doch gestehen, daß mir 1" ein zu geringer Winkel ist, für den man, wenn ihn auch die Libelle anzugeben im Stande wäre (wiewohl dieses wegen des Anhängens der Luft und des flüssigen Wesens an die Glasröhre, immer sehr mißlich ist), doch aus mannichfaltigen andern Ursachen gewiß nicht gut stehen kann.

Es scheint also überflüssig, das Gefälle von einer Station zu einer andern, die von der erstern nur 1000 pariser Fuß, oder gar noch weniger entfernt wäre, in Betrachtung zu ziehen. Man kann es ohne beträchtlichen Fehler weglassen, und so stelen also für kurze Stationen die Unbequemlichkeiten [(1) (2) Zus. V.] weg. — Allein alsdann werden die [das. (1)] erwähnten Unrichtigkeiten desto öfter zu besorgen seyn, weil man mehrere Stationen bekömmert, wenn sie kurz sind, und folglich das Werkzeug zur Bestimmung der scheinbaren Horizontal:linien, desto öfter stellen muß.

Um also sämmtlichen Unbequemlichkeiten abzuhefen, so wird das Nivelliren von einer Station zur andern, nach folgender Methode geschehen müssen.

Be:

Bestimmung des Abhangs von einer Station zur andern, ohne dabey die Entfernung beyder Stationen, die Höhe des Werkzeugs, das Gefälle u. s. w. erwägen zu dürfen.

§. 372. I. Es sey wieder (Fig. LXXXVI.)  $c$  der Mittelpunkt der Erde,  $a$  i ein Stück der wüthlichen Erdofläche, von einer Station  $a$  zur nächsten  $i$ . Der Kreisbogen  $ae$  die wahre Horizontal:linie durch  $a$ .

Man soll also diese Tiefe oder den Abhang von  $a$  nach  $i$ , d. h. die Größe  $ei$  finden, wo  $an$ ,  $ik$  ein paar bey  $a$ ,  $i$  vertical aufgerichtete Stäbe mit Abtheilungen in Fuße, Zolle u. s. w. bedeuten sollen.

Man stelle das zur Bestimmung der scheinbaren Horizontal:linie gehörige Werkzeug in die Mitte zwischen beyde Abwägungspunkte  $a$ ,  $i$ , bey  $l$ .

$tu$  bedente auf dem Instrumente die Richtung der scheinbaren Horizontal:linie, in der Höhe  $rl$  über dem Boden.

Kann man nun auf den Stäben  $an$ ,  $ik$  die Punkte  $n$ ,  $m$  angeben, wo die Verlängerung von  $tu$  in sie einschneidet, mithin die Höhen  $an$ ,  $im$  über der Erdofläche messen, so wird  
der

er Unterschied  $im - an$  so gleich den Abhang  
 des Bodens von  $a$  nach  $i$  geben, ohne daß man  
 nöthig hat, die Entfernung  $ai$  zu wissen, das  
 zugehörige Gefälle zu berechnen, und die Höhe  
 des Werkzeugs  $rl$  in Betrachtung zu ziehen.

Denn weil  $r$  über  $l$ , also in der Mitte  
 zwischen  $n$  und  $m$  liegt, folglich in den beyden  
 Dreiecken  $nrc$ ,  $mrc$ ;  $nr = rm$ ,  $rc = rc$ ,  
 ferner  $nrc = mrc = 90^\circ$  (indem der Halb-  
 messer  $cr$  auf der scheinbaren Horizontal-linie  
 $nm$  senkrecht steht), so ist auch  $cn = cm$ ,  
 und folglich wegen  $ca = ce$ , auch  $an = em$ ,  
 mithin der Abhang des Bodens von  $a$  nach  $i$ ,  
 oder  $ei = im - em = im - an$ .

Dieses Verfahren, das Werkzeug allemal  
 in die Mitte zwischen zwey Punkte  $a$ ,  $i$  zu  
 stellen, und dadurch den Abhang von einem  
 zum andern anzugeben, hat unstreitig viele  
 Vorzüge.

II. Es brauchte dabey auch nicht  
 einmal das Fernrohr, durch welches  
 man visiret, der Libelle gleichlau-  
 fend zu seyn. Es kommt nur darauf an,  
 daß es beim vor- und rückwärts visiren ei-  
 nerley Winkel mit der Libelle behält,  
 welches nicht schwer zu erhalten ist. In  
 diesem Falle würden, wenn  $nm$  die Horiz-  
 zont-

horizontal:linie der Libelle bezeichnete, die Wispelpunkte des Fernrohrs z. B. auf die Punkte  $v$  und  $\mu$  treffen. Mache nun das Fernrohr beim vor- und rückwärts Wisiren einerley Winkel mit der Libelle, so würden die Punkte  $v$  und  $\mu$  auch gleich hoch oder tief, in Ansehung der horizontalen Richtung  $nm$ , zu liegen kommen, und man hätte  $nv = mp$ , mithin auch  $ei = i\mu = av$ . Mithin bedarf das Verfahren (I.) auch nicht einmal der so beschwerlichen Arbeit, die zur Prüfung und Erhaltung eines sehr genauen Parallelismus des Fernrohrs mit der Libelle, bey andern Nivellirungsmethoden erforderlich ist, und verdient daher noch um so mehr empfohlen zu werden.

III. Indessen scheint es doch, daß man dabey die Weite  $ai$  in so ferne wissen müsse, als man das Instrument  $tul$  in die Mitte zwischen  $a$  und  $i$  muß stellen können.

Allein ich werde sogleich zeigen, daß man nicht nöthig hat,  $ai$  sehr genau zu wissen, sobald das Fernrohr völlig genau der Libelle parallel ist; oder doch die Abweichung nur wenig beträgt. Das bloße Augenmaas, oder auch Schritte werden zureichen, die Mitte zwischen  $a$  und  $i$  so genau zu treffen, daß der Fehler als unbedeutend weggelassen werden kann.

Den

Den Fehler zu berechnen, wenn man  $\mu - av$  für den Abhang von  $a$  nach  $i$  annimmt, in der Voraussetzung, daß das Werkzeug nicht genau in der Mitte,  $l$ , sondern  $z$ . E. ben  $v$  stehe, so aber, daß doch  $v$  von  $l$  nicht weit wegliege.

§. 373. I. Man setze überhaupt den Winkel  $acl = \beta$ ;  $icl = \alpha$ . Wenn Einspielen der Libelle zu ziele das Fernrohr auf den Punkt  $v$  des vordern Stabes an, und nach dem man es nach dem hintern Stabe im gerichtet, falle der Zielpunkt desselben auf  $\mu$ . Wenn nun  $nm$  die Horizontal-linie ist, und des Fernrohrs Winkel mit der Libelle ungesändert bleibt, während es aus der Richtung nach dem Stabe an, in die nach  $i$  im gebrachte wird, so sind die beiden Abweichungswinkel  $nr$  und  $mr$  einander gleich. Jeder soll  $= \delta$  heißen. Man nenne ferner  $av = h$ ;  $i\mu = H$ ;  $oa = z$ ;  $ci = x$ , so ist in den beiden Dreiecken  $or\mu$ ;  $crv$ , wie man leicht finden wird,

$$cr = \frac{(H + x) \sin c\mu r}{\sin cr\mu} = \frac{(h + z) \sin cvr}{\sin crv}$$

$$\begin{aligned} \text{II. Aber } c\mu r &= 180^\circ - cr\mu - r c\mu \\ &= 180^\circ - (90^\circ - \delta) - \alpha \\ &= 90^\circ - (\alpha - \delta) \end{aligned}$$

$$\text{Und eben so } cvr = 90^\circ - (\beta - \delta)$$

Da nun überdem  $cr\mu = crv$ ; so wird  
 $(H+x) \cos(\alpha - \delta) = (h+z) \cos(\beta - \delta)$

III. Hieraus ersiehet man sogleich den Satz  
 daß, wenn  $\mu = \alpha$ , also der Stationspunkt  
 in der Mitte zwischen  $a$  und  $i$  liegt, als  
 dann auch

$$z + h = H + x \text{ und folglich} \\ z - x = H - h$$

seyn müsse (wie groß auch  $\delta$  seyn mag), wo  
 $z - x$  ausdrückt, um wie viel  $i$  näher beim  
 Mittelpunkte der Erde  $c$  liegt, als  $a$ .

IV. Steht aber das Werkzeug nicht in der  
 Mitte, so ist nicht  $\beta = \alpha$ ; Es sey also  
 $\beta = \alpha + \gamma$ , und  $\gamma$  in Vergleichung mit  $\alpha$  klein,  
 so hat man

$$(z+h) \cos(\alpha - \delta + \gamma) = (H+x) \cos(\alpha - \delta)$$

Nun ist aber, weil  $\gamma$  klein ist, ohne merk-  
 lichen Irrthum

$$\cos(\alpha - \delta + \gamma) = \cos(\alpha - \delta) - \gamma \sin(\alpha - \delta)$$

Weshin nach gehöriger Substitution und  
 Rechnung

$$(z+h-H-x) \cos(\alpha - \delta) = \gamma(z+h) \sin(\alpha - \delta) \\ \text{oder}$$

$$z - x = H - h + \gamma(z+h) \tan(\alpha - \delta)$$

wo man statt  $z + h$  ohne merklichen Fehler  
 den

Halbmesser der Erde, den ich  $= r$  nennen will, setzen darf, und folglich erhält

$$z - x = H - h + \gamma \cdot r \cdot \tan(\alpha - \delta)$$

Nun werden beim Nivelliren die Winkel  $\alpha$  und  $\delta$  nie so groß seyn, daß es nicht verstatet seyn sollte,  $\tan(\alpha - \delta)$  dem zugehörigen Bogen gleich zu setzen. Sind nun  $\alpha$  und  $\delta$  in Secunden gegeben, so hat man

$$\tan(\alpha - \delta) = \frac{\alpha - \delta}{206264}; \text{ Eben so muß man}$$

die gefundene Formel auch statt  $\gamma$  setzen des Werth in Decimaltheilen des Sinus totus,

$$\frac{\gamma}{206264}; \text{ Demnach wird}$$

$$z - x = H - h + \gamma \frac{(\alpha - \delta) \cdot r}{206264^2}$$

V. Nun ist in pariser Schuhen der Halbmesser der Erde  $r = 19632120$  nach (S. 199. II.) und (ebendasselbst) der Quotient

$$\frac{r}{206264^2} = 2,0002307$$

$$= 0,0004614$$

Demnach

$$z - x = H - h + 0,0004614 \cdot \gamma (\alpha - \delta)$$

wo also die Größe  $0,0004614 \cdot \gamma (\alpha - \delta)$  ausdrückt, wie viel pariser Schuhe der Fehler



Fehler beträgt, wenn man  $z - x = H$  setzen wollte, und doch das Werkzeug nicht genau in der Mitte  $l$  zwischen beiden Abwägungspunkten  $a$  und  $i$  stehen hätte.

### Exempel.

VI. Gesezt, die Weite  $ai$  zwischen beyden Abwägungspunkten sey ohngefähr 2000 pariser Schuh, und das Instrument stehe bey  $r$  um 100 Schuh näher bey  $i$ , als bey  $a$ ; so ist, weil 95,2 Schuh einen Bogen von einer Secunde auf der Endfläche betragen (S. 199. VIII.), der Bogen  $ai = \alpha + \beta = \frac{2000}{95,2}$  Secunden  $= 21''$ .

Der Bogen  $\gamma = 100$  par. Schuh würde etwa  $1''$  betragen, und dies wäre demnach der Werth von  $\gamma = \beta - \alpha$ . Aus  $\beta + \alpha = 21''$  und  $\beta - \alpha = 1''$  folgt nun  $\alpha = 10''$ . Ich will nun vors erste den Winkel des Fernrohrs mit der Libelle, oder  $\delta = 0$  setzen, und also annehmen, daß die Nivelirwaage auf das genaueste richtig sey.

Dann wird

$$z - x = H - h + 0,0004614 \cdot \gamma \alpha$$

oder für die gefundenen Werthe von  $\gamma$  und  $\alpha$

$$z - x = H - h + 0,004614 \text{ par. Fuß.}$$

Der

Der Fehler also,  $z - x \approx H - h$  zu setzen, würde in diesem Falle nur 0,004614 par. Fuß, oder etwa 6,7 einer pariser Linie betragen.

Wenn man sich diese Größe 0,7 par. l. z. E. auf dem verticalen Stabe  $ik$  vorstellt, und die ihr zugehörige scheinbare Größe  $ben v$  berechnet, so wird man für sie ohngefähr 1'' finden. Da ich nun sicher überzeugt bin, daß man mit keinem Werkzeuge im Stande seyn wird, die scheinbare Horizontal:linie bis auf 1 Secunde genau anzugeben, so wird daraus begreiflich, daß es auch eine sehr überflüssige Genauigkeit seyn würde, in gegenwärtigem Beispiele den Fehler in Betrachtung zu ziehen, den man begienge, den Abhang  $ei$  oder  $z - x \approx H - h$  zu setzen, und doch das Werkzeug nicht genau in der Mitte  $ben l$ , sondern  $ben v$ , 100 Schuh näher  $ben i$ , als  $ben a$ , stehen zu haben. Dieser Punkte  $v$  würde von der Mittel  $l$  um 50 Schuhe abstehen, weil, wenn  $ai = 2000$ , und  $vi$  um 100 Schuhe kleiner als  $av$  seyn soll, nothwendig  $vi = 950$  und  $av = 1050$ , mithin  $lv = 1050 - 1000 = 50$  Schuhe seyn muß.

Diese 50 Schuh machen hier den 40ten Theil der ganzen Weite zwischen den beiden Abwägungspunkten  $a, i$  aus. Um so viel kann

also das Werkzeug, in Absicht auf die Mitte  $l$  unrichtig stehen, ohne daß daraus ein bemerkbarer Fehler im Nivelliren zu befürchten wäre vorausgesetzt, daß die Ziellinie des Fernrohrs beim Einspielen der Libelle, genau der Wasserfläche derselben parallel wäre.

Da es nun wohl die Beschaffenheit des Bodens selten erlauben wird, die beyden Abwägungspunkte  $a, i$  über 2000 Schuh von einander zu entfernen, und dieses auch wohl wegen anderer Ursachen, z. E. wegen der Undeutlichkeit, mit der man ohne Zweifel seine Abtheilungen, oder sonst Bezeichnungen an den Stäben  $i, k$ , an wahrnehmen würde, wenn man sie zu weit von dem Instrumente  $l$  hinwegsetzte, nicht rathsam wäre, da man ferner auf eine Entfernung von 2000 Schuhen immer so genau durch das Augenmaaß, oder noch besser durch Schritte, die Mitte  $l$  treffen wird, daß man bey weiten nicht um den 40ten Theil der ganzen Weite  $a, i$  fehlet, so wird man den Abhang von  $a$  nach  $i$  immer ohne merklichen Fehler der Größe  $H - h$  gleich setzen dürfen; und in so ferne siele die Bedingung (S. 372. III.) weg, daß man die Entfernung  $a, i$  genau wissen müsse; um das Werkzeug in die Mitte zwischen beyde Punkte  $a, i$  stellen zu können. Man braucht von  $a, i$  keine andere Kenntniß zu haben, als nur daß  $a, i$  nicht weit über 2000 Fuß

uß gebe, damit das Abschreiten ihrer Hälfte, der auch der Gebrauch des Augenmaasses nicht zu sehr trüge.

VII. Ganz anders wird sich aber die Sache verhalten, wenn die Ziel-  
linie des Fernrohrs mit der Wass-  
erfläche der Libelle nicht parallel  
wäre, sondern einen gewissen Win-  
kel  $\delta$  mit ihr machte. In diesem Falle  
ist eine viel genauere Bestimmung  
der Mitte I erforderlich.

VIII. Nähme man z. E. außer den vorie-  
gen Datis auch noch an, daß des Fernrohrs  
Ziellinie einen ganzen Grad unter die Wass-  
erfläche fiele, so wäre  $\delta = 1^\circ = 3600''$ , und  
für die Größe  $0,0004614 \gamma (\alpha - \delta)$  käme  
eskt  $1,656 \dots$  pariser Fuß, so groß würde  
also unter den angenommenen Umständen jetzt  
der Fehler seyn, wenn man den Abhang von  
nach i, oder  $z - x$  geradezu  $= H - h$  setzen  
wollte, welches denn zeigt, daß jetzt eine viel  
genauere Bestimmung der Mitte I zwischen ben-  
den Abwägungspunkten a und i erforderlich ist.

IX. Freylich wird man nun wohl nicht  
leicht sich einer so fehlerhaften Wassermasse, als  
in dem Beispiele (VIII.), zum Niveliren be-  
dienen. Ja man wird finden, daß dies auch  
Mayer's pr. Geometr. III, 26. Da des:

deswegen nicht angehet, weil, wenn das Fernrohr beim Einspielen der Libelle um einen ganzen Grad zu hoch oder tief zielte, die Winkelpunkte desselben alsdann sehr leicht entweder über die bey  $a$  und  $i$  abgesteckten Stäbe herausfallen, oder zu tief unter sie zu liegen kommen, und man folglich auf denselben keine Punkte, wie  $\mu$ ,  $\nu$ , folglich auch keine Höhen wie  $H$ ,  $h$ , deren Abzug von einander das Gefälle  $e i$  giebt, würde bestimmen können.

X. Nähme man indessen aber den Winkel  $\delta$  auch nur zu 10 Minuten an, so wird man doch in der Bestimmung der Mitte  $l$  wenigstens auf einige Schuhe sicher seyn müssen, wenn kein merklicher Fehler im Nivelliren der Weite  $a i$  (VI.) entstehen soll. Die Rechnung wird ausweisen, daß unter diesen Umständen ein Fehler von etwa 5 Schuhen in der Bestimmung der Mitte  $l$ , einen Fehler von 3 bis 4 pariser Linien in dem Nivellement von  $a$  nach  $i$  hervorbringen kann. Diese 3 bis 4 pariser Linien würden aber an dem Stabe  $m i$ , oder  $a n$ , nur eine scheinbare Größe von etwa 5 bis 6 Secunden haben, wenn man sie aus des Stationspunkte  $l$  betrachtete.

XI. Hieraus folgt nun, daß, wenn die Wasserwaage nicht auf eben so viel Secunden einen Ausschlag giebt, oder das mit ihr

verbundene Fernrohr nicht diejenige Genauigkeit im Nivelliren verstatte, daß man für einen Fehler von 5 bis 6 Secunden auf stehen könnte (S. 136. II.), es auch eine sehr überflüssige Genauigkeit seyn würde, den Fehler, der aus den in (X.) angenommenen Umständen im Nivelliren entstehen kann, in Betrachtung zu ziehen. Es wird also, wenn die Libelle auch mit dem Fernrohre nicht auf das genaueste parallel wäre, kein merklicher Fehler im Nivelliren entstehen, wenn gleich das Werkzeug nicht ganz genau in der Mitte zwischen beiden Abwägungspunkten  $a, i$ , sondern um einige Schuhe fehlerhaft stände.

XII. Aber auf eine Entfernung von 2000 Schuhen ( $= ai$ ) das Werkzeug so genau in die Mitte  $l$  zu bringen, als nach (X.) erforderlich ist, würde das bloße Abschreiten der Weite  $il$ , oder  $al$ , wohl nicht hinlänglich seyn, wie in (VI.), sondern man wird die Meßkette dazu, so wie auch zur unmittelbaren Messung der Weite  $ai$ , anwenden müssen. Man kann also diese unmittelbare Messung wohl nicht ersparen, als nur in dem Falle (VI.), wenn die Libelle dem Fernrohre genau parallel ist, oder doch der Abweichungswinkel  $\delta$  so unbedeutend ist, daß kein merklicher Fehler daraus im Nivelliren zu besorgen ist.

**XIII.** Uebrigens werden die bisherigen Betrachtungen auch zeigen, was von Wasserwaagen zu halten ist, welche nicht mit Fernrohren, sondern bloßen Dioptern versehen sind. Kann man durch Dioptern im Nivelliren einen Fehler von 2 Minuten bezeichnen (§. 12. 7.), so trägt dies im Nivelliren auf einen Abstand von 1000 Schuhen, schon über einen halben Zoll aus.

**XIV.** Zum Nivelliren werden wir uns nun künfftig immer des Verfahrens §. 372 bedienen, weil es weniger von den Unbequemlichkeiten hat, deren (§. 371. V. Zus.) Erwähnung geschehen ist, als das (§. 371. Zus. IV.). — Jetzt werde ich aber zuvörderst von den zum Nivelliren gehörigen Werkzeugen handeln müssen.

### Werkzeuge zum Wasserwägen.

§. 374. Daß es bei diesen hauptsächlich darauf ankomme, über einem gewissen Punkte auf dem Boden, die Richtung der scheinbaren Horizontal:linie  $t u$  mit der gehörigen Schärfe anzugeben, und längst solcher sowohl vor als rückwärts, nämlich von  $t$  nach  $m$ , und von  $u$  nach  $n$ , visiren zu können, wird aus allem, was bisher gesagt worden, ohne weitere Erläuterung, klar seyn.

Da es nun der Vorrichtungen hierzu sehr giebt, so werde ich von einigen der besten die allgemeinsten Begriffe herbringen. Man kann füglich alle bisher angegebenen Wasserwaagen unter drei Klassen bringen.

I. Werkzeuge, auf denen man durch Hülfe freier Oberfläche des Wassers, oder einer andern Flüssigkeit, die Lage der scheinbaren Horizontal:linie angiebt.

II. Werkzeuge, wo man durch eine auf Oberfläche des Wassers schwimmende Luftpumpe, den horizontalen Stand einer geraden Linie erfährt; dergleichen eines wir bereits im vorhergehenden (§. 152.) unter dem Namen der Libelle kennen gelernt haben.

III. Werkzeuge, die durch Hülfe eines Niveaus, auf dessen Richtung man sich eine Perpendikulärlinie gedenkt, die scheinbare Horizontal:linie angeben.

Indessen wollen wir auch nicht entgegen setzen, wenn es etwa gefiele, die Werkzeuge (II.) mit den erstern (I.) unter eine Klasse zu bringen.

## Werkzeuge der erstern Art.

§. 375. I. Diese sind meistens aus ihrem Gebrauche gekommen. Eines der ältesten hieher gehörigen beschreibt Vitruv im 6ten Buche.



Kapitel des VIIIten Buches seiner Architektur, und nennt es Chorobates.

An beyden Enden eines 20 Schuh langen Parallelepiped, oder Latte, giengen zwey Arme, oder ein paar andere, gleich lange Kürzer Latten herunter, auf denen ein paar Linien genau mit einander parallel gezogen waren, und auf einer dritten, längst des Parallelepiped gezogenen Linie, senkrecht standen.

Ließ man nun längst diesen beyden Linien Lothe herabhängen, und verrückte das Parallelepipedum so lange, bis die parallelen Arme nach diesen Lothen genau vertical gestellt waren, so hatte man erstlich längst des Parallelepiped eine Horizontal-Linie, und so weit gehörts das Werkzeug zur dritten Art im vorhergehenden S.

Weiß man aber, besonders bey windigem Wetter, kein Senkbley gebrauchen konnte, so wurde längst der obern Fläche des erwähnten Parallelepiped, eine überall gleich tiefe Rinne eingeschnitten, in die man Wasser goß, und nun das Werkzeug so lange rückte, bis das Wasser in der Rinne überall gleich hoch stand, ohne an einer Seite überzulaufen, wonach man denn ebenfalls die horizontale Stellung des Parallelepiped, und folglich die verticale

Stell

lung der beiden herabgehenden Arme theilte.

Beim Gebrauche wurde nun erstlich das Parallelepipedum horizontal gestellt. Dann ließ man, wie hoch beide Enden der verticalen Latten über dem Boden standen, und fand durch den Abzug beider Höhen, um wie viel eine Punkt des Bodens über dem andern. So maas man also von 20 zu 20 Schuss, das Steigen oder Fallen des Bodens.

Dieses Werkzeug mußte begreiflich, in Rücksicht seiner Stellung, und der Bemerkung, ob die Oberfläche des Wassers genau der längst des Parallelepipedi gezogenen geraden Linie entsprach u. dgl., manchen Fehlern unterworfen seyn.

Indessen lobt es doch Vitruv vor manchen andern damals gebräuchlichen, und es ist immer zu verwundern, daß die Alten mit so schlechten Werkzeugen doch beträchtliche Wasserleitungen geführt haben.

II. Mariotte im Traité du Nivellement erzählt mehrere Unbequemlichkeiten dieser Wasserwaage, und solcher, die Aehnlichkeit damit haben, lehrt aber auch ein anderes Mittel, nemlich durch Hülfse zurückgeworfener

Strahlen von der Oberfläche des Wassers in einem Gefäße, eine horizontale Richtung zu erhalten.

Man sehe (Fig. LXXXVII.),  $ab$  sey die Oberfläche eines in einem Gefäße ruhig stehenden Wassers, also eine Horizontal-Linie, deren Verlängerung bey  $h$  auf einem entfernten vertical abgesteckten Stange  $vi$  angegeben werden soll.

Es sey  $A$  ein Brett, worauf parallel mit einander ein paar schwarze Linien  $kx$ ,  $hy$  gezogen sind; Dieses Brett lasse sich an dem Stabe  $vi$  vertical auf- und niederschieben, so daß die Linien  $kx$ ,  $hy$  immer horizontal bleiben;  $k$ ,  $h$  an dem Stabe  $vi$  sollen die erwähnten Linien  $kx$ ,  $hy$  vorstellen. Bey  $n$  wird man nun längst  $pn$  den zurückgeworfenen Strahl  $kp$  ins Auge bekommen, und dadurch den Punkt  $k$  bey  $i$  wahrnehmen, wo  $i$  das Bild des Zeichens  $k$  in der Oberfläche des Wassers darstellt.

Ist nun  $vi$  vertical, so läßt sich aus den Gesetzen der Reflexion leicht darthun, daß die Mitte zwischen dem wahren Zeichen  $k$ , und dessen Bilde  $i$ , in der Verlängerung der Wasseroberfläche  $ab$  liegen müsse.

Gesetzt nun, man schäzte nach dem Augenmaasse das Zeichen  $h$ , welches man bey  $z$  auch

nach beobachten kann, in der Mitte zwischen  $k$  und dessen Bilde  $i$ , so wird sogleich  $h$  in der Verlängerung von  $a b$  selbst liegen.

Findet sich aber nach dem Augenmaasse nicht  $h k = h i$ , so läßt man das Brett  $A$  an dem Stabe  $v i$  so lange auf- und niederschieben, bis der erwähnten Bedingung ein Geschiehe geschieht, also  $k, i$  in gleicher Weite von  $h$  erscheinen. In dem Augenblicke liegt  $h$  in der Verlängerung der Wasserfläche  $ab$ , und man hat also eine scheinbare Horizontal:linie von  $a$  nach  $h$ .

Mariotte verspricht sich von dieser Art, die scheinbare Horizontal:linie anzugeben und zu verlängern, viele Genauigkeit, zeigt auch, wie man durch angebrachte Vorrichtungen die von der Bewegung der Luft herrührenden Ungleichheiten auf der Oberfläche des Wassers heben könne, wie viel das Augenmaass in der Bemerkung, ob  $k h = h i$  sey, trüge, wie man ferner ein Fernrohr mit dem Werkzeuge verbinden könnte u. dgl.

Indessen bleiben doch meines Erachtens bei dieser Wasserwaage manche Unbequemlichkeiten, worunter ich die unvermeidlichen, auch durch die geringste Erschütterung des Bodens, worauf das Stativ des Werkzeugs steht, entstehen:

stehenden Kleinen, aber allerdings dem Zurückwerfen der Lichtstrahlen äusserst nachtheiligen Wellen auf der Oberfläche des Wassers, das Herausziehen desselben längst den Seitenflächen des Gefässes, wodurch einige Krümmung auf der Oberfläche des Wassers veranlaßt wird, die Fehler des Augenmaasses u. dgl. rechnen darf.

III. Noch eine andere Einrichtung, vermittelt der Oberfläche des Wassers eine wagrechte Linie zu ziehen, ist nachstehende.

Man lasse (Fig. LXXXVIII:) mit einem metallenen Rohre  $wq$  senkrecht ein paar gläserne Röhren  $wm$ ,  $op$  verbinden, und alles so verkitten, daß Wasser in diese Gemeinschaft habende Röhren gegossen, nirgends einen Ausgang finde.

Das Wasser wird sich in beiden Röhren  $wm$ ,  $qp$  allemal in einen horizontalen Stand setzen, so daß bey  $n$ ,  $o$  beyde Wasserflächen in einer einzigen wagrechten Linie  $no$  liegen.

Längst den Glasröhren lasse man Dioptern auf und nieder beweglich seyn.

Schiebt man sie also beyde so weit herunter, daß deren Visirpunkte den Wasserflächen bey  $n$  und  $o$  entsprechen, oder mit dem Wasserpas in beiden Glasröhren zusammentreffen,

ist eine gerade Linie durch beide Visirpunkte horizontal, und man kann demnach solche durch 2 Visiren sich verlängert denken

In der Objectiv-dioptr kann der Visirpunkt allemal ein Durchschnitt zweier Kreuzsäulen seyn. — In der Deulardioptr soll er aber nur aus einer ganz kleinen Oefnung bestehen, und man kann leicht eine solche Vorrichtung treffen, daß man längst des Wasserpasses vor- und rückwärts visiren kann.

Diese Nivellirwaage hat die Unbequemlichkeit, daß sich das Wasser längst den Glasröhren auch etwas in die Höhe ziehet, wodurch die Wasserflächen bey n und o eine Vertiefung bekommen, und sich der Wasserpaß nicht recht genau angeben läßt.

Die Schwanfung des Wassers bey einiger Erschütterung fällt hier freylich weg, weil man die Glasröhren nicht leicht über  $\frac{1}{4}$  Zoll im Lichten nimmt, und auch Bewegungen der Luft können auf den Wasserflächen bey n und o nicht merkliche Ungleichheiten verursachen.

Nach ließe sich vielleicht statt des Wassers noch sicherer Quecksilber anwenden, und wenn sich eine Vorrichtung anbringen ließe, statt der bloßen Dioptern Fernröhre zu gebrauchen,

wen-

wenn man ferner auch die Länge des Werkzeugs wenigstens 4 Schuh nähme u. s. w., so ließe sich vielleicht diese Wasserraage zu einem sehr beträchtlichen Grade der Vollkommenheit bringen.

Die Fouchy hieher gehörige neue Wasserraage findet man in den *Memoires de l'Acad. de Paris*. 1784.

IV. De la Hire's Wasserraage gehört auch zu der ersten Art, und die Vorrichtung bestehet darinnen, daß zwei Kästen durch eine Leitroöhre in Gemeinschaft mit einander stehen, wodurch hineingegossenes Wasser sich in beiden Kästen auf einerley Horizontalfläche setzt.

Nun werden ein paar Dioptern so vorgerichtet, daß sie auf der Oberfläche des Wassers in beiden Kästen selbst schwimmen. Sie stehen auf ein paar cylindrischen hohlen Gefäßen oder Schiffgen, in die man Quecksilber gießen kann, damit sie sich nur bis auf eine solche Tiefe eintauchen, daß die Wasserlinie genau der Oberfläche des Wassers in den beiden Kästen parallel wird. Dabey ist eine solche Einrichtung angebracht, daß die Dioptern auf ihren Schiffgen nicht seitwärts wanken, sondern sich nur vertical über der Oberfläche des Wassers erheben können.

Zu mehrerer Vollkommenheit besteht die Objectiv-Diopter eigentlich aus einem Objectiv-Lase. — Die Ocular-Diopter ist ein Fadencreuz, welches im gemeinschaftlichen Brennpunkte des schwimmenden Objectivs, und eines vor dem Fadencreuz in einer Röhre befindlichen Oculars steht. Und so stellet also die Lathires Wasserrwaage eigentlich ein auf der Oberfläche des Wassers schwimmendes Fernrohr vor, dessen Axe bezüglich der Oberfläche des Wassers parallel bleibt.

Die nähere Beschreibung davon findet man in Picards Abhandlung vom Wasserrwägen, und in den *Mem. de Ac. de Paris* 1704.

Hieher gehört auch eine Wasserrwaage, welche Keith in den *Transactions of the Royal Society of Edimbourg* Vol. II. (Edinb. 1790.) angegeben hat, und wovon man eine kurze Nachricht in dem Lichtenberg-Boigtischen Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, VII. Bb. 4. St. S. 104. lesen kann. Umständlicher und mit einer Abbildung; hat sie der Ingenieur-Major Müller in Göttingen in einer kleinen Schrift: Beschreibung eines neuen vorzüglich gemeinnützigen



gen und bequemen Werkzeugs zu Nivelliren oder Wasserwägen (Götting. 1792.), mitgetheilt.

Diese Wasserwaage gehört zu der ersten Art, und besteht in einer communicirenden Röhre, oder einem Parallelepipedum aus Mahagoun, oder Buchsbaumholz, das 12 bis 18 Zoll lang, zwey bis drey Zoll breit, und an den Enden mit zwey viereckigten Höhlungen versehen ist, die vermittelst eines vom Boden derselben auslaufenden engern Kanals Verbindung mit einander haben, so daß eine Flüssigkeit (z. E. Quecksilber, dessen sich Hr. Reich bedient) aus der einen Höhlung in die andere treten kann. In diese Höhlungen werden nun gleichgroße Würfel von Elfenbein, oder hartem Holze, so gesenkt, daß sie ganz frey auf dem Quecksilber schwimmen können, weswegen sie gerade so viel Spielraum haben müssen, als zu diesem Zwecke nöthig ist. Diese Würfel geben die Supports ab für zwey messingene Dioptern, welche senkrecht darauf, durch ein paar unten hindurch gehende Schrauben befestigt werden. Die Deulardiopter hat ein Löffelchen, durch welches man an einem Fadenkreuze in der Objectivdiopter hinausvisiren kann; wenn die Dioptern auf dem Quecksilber schwimmen. Jenes Fadenkreuz muß so ausgespannt sein, daß,

aß, wenn man an seinem Mittelpunkte hinschaut, die Ziel:linie genau der Oberfläche des Quecksilbers in dem Kästchen gleichlaufend sey, und also eine Horizontal:linie bestimme. Wie dieses zu bewerkstelligen und zu prüfen sey, darüber ertheilt Hr. Ingenieur:Major Müller belehrende Nachrichten. Durch den Schwerpunkt des Kästchens geht eine horizontale Ase, welche auf eine gabelsförmige Vorrichtung zu liegen kommt, die mit einem Stativ verbunden werden kann. Außer dem Gebrauche des Instruments werden die Dioptern und das Quecksilber, letzteres in einem Gläschen, in einem auf dem Paralelepipedo angebrachten Fache verwahrt. Das Behältniß, in welches man die ganze Wasserswaage schiebt, dient zugleich, um sie beim Gebrauche vor dem Wind zu schützen.

Man sieht leicht, daß diese Reichische Wasserswaage im Wesentlichen die de la Hirische ist, und sich von ihr vorzüglich nur durch die Anwendung des Quecksilbers unterscheidet, welches ohnstreitig vor dem Wasser große Vorzüge hat. Es ließe sich auch wohl die Vorrichtung machen, daß statt der gewöhnlichen Dioptern ein Fernrohr diene; denn bloße Dioptern verstaten beim Visiren wohl nicht die gehörige Genauigkeit.

Ich besitze keine solche Wasserwaage selbst, und kann also durch eigene Erfahrungen über die Bequemlichkeit ihres Gebrauchs nicht urtheilen. Indessen wird sie als sehr bequem und nützlich empfohlen. Allerdings ist auch wohl der Gedanke eines schwimmenden Fernrohrs sinnreich, und dürfte daher hier nicht übergangen werden.

V. Man kann sich, wenn der Abhang eines Stromes nicht sehr beträchtlich ist, des Wassers zum Nivelliren noch auf eine andere Art bedienen. Man lasse lederne Schläuche, dergleichen man sich zu Feuerspritzen bedient, stückweise an einander schrauben, so daß man den Schlauch nach Gefallen lang oder kurz haben kann. Man setze, ein solcher Schlauch sey 100 und mehrere Füsse lang, und habe an beiden Enden ein paar aufwärts gehende gläserne Röhren, deren obere Mündung zugleich einen Trichter bilde, worinn man Wasser gießen kann, sowohl den Schlauch, als auch die damit Gemeinschaft habenden Röhren mit Wasser zu füllen.

So erhält man durch diese Vorrichtung den Wasserpaß in den gläsernen Röhren auf eine solche Länge, als man dem Schlauche gegeben hat, und man kann so z. E. von 100 zu 100 Füssen in einem fort nivelliren, vor:  
aus:

Es ist, daß der Boden nicht so abhängig  
daß zur Beobachtung des Wasserpasses  
in beiden verticalen Röhren nicht zureichten.

Eingetheilte kleine Maasstäbe, längst den  
Lasröhren, können zur Bemerkung der  
Wasserhöhe in beiden Röhren dienen, woraus  
sich denn der Abhang des Bodens von 100 zu  
100 Fuß ergibt.

Dies ist im Wesentlichen die Wasserwaage,  
welche Kühn in den Danziger Vers.  
Th. beschrieben hat. Er zeigt zugleich, wie  
man sich derselben zu bedienen habe, unmittel-  
bar auf der Oberfläche eines Stromes zu ni-  
velliren, und wie man zu der Absicht kleine  
Fahrzeuge mit ihr in Verbindung bringen könn-  
te u. s. w. Die Genauigkeit, mit der sich  
durch diese Vorrichtung nivelliren läßt, wäre  
sehr ansehnlich, wenn man, wie Hr. Kühn  
meldet, auf eine Entfernung von einer deut-  
lichen Meile nicht um 2 Schritte in dem Abhang  
eines Stromes fehlen könnte. Allein außers-  
dem, daß es bei diesem Werkzeuge erst noch  
auf wirkliche Proben ankommen muß, wobei  
sich vielleicht Anlässe zu Fehlern zeigen, die  
man wohl auf der Studierstube nicht immer  
vorhersehen konnte, glaube ich doch, daß die  
Beschwerclichkeiten im Fortbringen und Behan-  
deln dieses Werkzeugs, es niemals sehr em-  
pfehlen werden.

VI. Ich hoffe nun, von solchen Wasserwaagen, bey denen man sich zur Bestimmung der Horizontalinie, der unmittelbaren Oberfläche des Wassers bedient, genug bengebracht zu haben.

Jetzt werde ich von den weit brauchbareren Ilten Gattung kürzlich einige Einrichtungen beschreiben.

### Werkzeuge der zweyten Art.

S. 376. Ich werde hier vorzüglich nur die Liesganigische und Sissonische Wasserwaage beschreiben dürfen, um alle anderen, die mit dieser Aehnlichkeit haben, verstehen zu können.

#### 1. Die Liesganigische Wasserwaage.

Ist (Fig. LXXXIX.) nach ihren wesentlichen Theilen abgebildet.

OP ist eine Röhre zu einem Fernrohr, ohngefähr 4 bis 5 Fuß lang.

Senkrecht auf der Axe desselben, befinden sich bey mlik, rstu ein paar messingene Gehäuse, deren jedes die Fassung zu zwey viereckigten neben einander gelegten Rahmen i k n q (Nro. 1.) und l m x y (Nro. 2) abgiebt, dergestalt, daß die Ebenen i k n q, l m x y in jedem Gehäuse auf PO senkrecht stehen.

Innerhalb diesen Rahmen  $in\ k\ q$ ,  $lx\ my$  und ein paar andere kleinere auf folgende Art erweglich.

Durch die Seitenstücke  $in$ ,  $lx$ ;  $ik$ ,  $lm$  eßen Stellschrauben  $\lambda$ ,  $\mu$ , und jeder gegenüber befindet sich an den Seitenstücken  $nq$ ,  $q$ ;  $xy$ ,  $my$  eine entgegen drückende Stahlfeder.

Zwischen jedem Paare Schrauben  $\lambda$ ,  $\mu$ , und den gegenüber stehenden Stahlfedern, wird nun jedes innere Viereck in seinem zugehörigen Rahmen  $in\ k\ q$ ,  $lx\ my$  festgehalten, und dann selbst durch Hülfe dieser Schrauben, und des Gegendrucks der Stahlfedern, eine sanfte Bewegung seitwärts parallel mit  $my$  oder  $qk$ , und heraufwärts parallel mit  $ik$  oder  $lm$  erhalten.

Der kleine Rahmen innerhalb  $in\ k\ q$  führt ein rechtwinkliges Fadengrenz  $d$ ;

Der andere innerhalb  $lx\ my$  giebt die Fassung zu einem Objectivglase ab, dessen Brennweite ohngefähr der Länge der Röhre  $\alpha\beta$  gleich ist.

Diese beiden Rahmen  $in\ k\ q$ ,  $lx\ my$  gedente man sich nun parallel hinter einander senkrecht auf die Axe der Röhre  $\alpha\beta$  angebracht, und  $lm$ ,  $ik$ , bey  $\alpha$ , stelle diese beiden Rahmen

D p a

men vor, wie sie sich, von dem sie umgebenen Gehäuse entblößt, und seitwärts angehen, dem Auge darstellen würden.

Eben so stelle *rs tu* bey  $\beta$  zwey solche über einander liegende Rahmen, wie Nro. 1. und Nro. 2. vor.

So hat man also in dem Gehäuse bey *a* ein Objectivglas *lm*, und gleich dahinter ein Fadencruz *ik*.

Und so bey  $\beta$  ein Objectivglas *tu*, und Fadencruz *rs*.

Das erstere *ik* muß in dem Brennpunkte des Objectivs *tu*, und so *rs* in dem Brennpunkte des Objectivs *lm* stehen.

Beide Objective müssen also beyläufig zu nerley Brennweite haben, wenn jede Rahmen, wie *tu*, *rs*, dicht hinter einander stehen. — Kann man aber *tu*, *rs* etwa durch eine Schraube auch längst des Fernrohres von einander entfernen, so ist solches nicht nöthig.

Bey *O* sowohl, als auch bey *P*, kann man in das Fernrohr eine Röhre mit einem Ocularglase hineinschieben, so daß eines der Fadencruze jedesmal in dessen Brennpunkte

hat

Hat man solchergestalt die Ocularröhre  
tlich bey O, so kann man durch das Fern-  
röhre längst OP visiren.

Nimmt man aber die Ocularröhre bey O  
g, und steckt sie bey P ein, so kann man  
durch das Fernrohr rückwärts längst PO vi-  
siren.

Durch die bisherige Einrichtung hat man  
so in einerley Röhre OP gleichsam ein dop-  
pelttes Fernrohr, welches beym Nivelliren an  
einer Station, die man zwischen den Abwä-  
gungspunkten annimmt, sehr bequem ist, weil  
man, ohne das Fernrohr aus seiner Lage brin-  
gen zu dürfen, vor- und rückwärts, sowohl  
nach dem einen, als auch nach dem andern  
Abwägungspunkt hinvisiren kann,

Der Beobachter bey O oder P siehet nur  
Allemal in dem Fernrohre dasjenige Fadenkreuz,  
welches im Brennpunkte des Oculars steht.  
Das entferntere siehet er, wegen der zu großen  
Weite von dem Brennpunkte des Oculars, gar  
nicht, auch verursacht ihm solches keine bemerk-  
bare Undeutlichkeit. Eben so wenig schaden die  
doppelten Objective, und die Wirkung ist nur  
die, daß das Objectiv, das jedesmal zunächst  
am Ocularglase steht, den Brennpunkt des  
Oculars in etwas verkürzt, sonst aber weiter  
keine erhebliche Undeutlichkeit verursacht.

Auf



Auf dem Fernrohre ist nun ferner ben eine Libelle, so wie sie im 152sten §. beschrieben worden, angebracht. — Sie ruhet auf einem kleinen messingenen Gestelle, das an dem Fernrohre befestigt ist, und durch Hülfe einer Schraube  $\mu'$  läßt sie sich etwas erheben und erniedrigen. Die obere Seite der Libelle, wo die Luftblase erscheint, muß beyläufig der Axe des Fernrohrs parallel seyn.

In der Folge werde ich zeigen, die Axe des Fernrohrs, oder vielmehr die Bisirline desselben, ihr völlig parallel zu machen.

An der Röhre OP ist ferner eine Unterlage b befestigt, woran sich ein an seinem Umfang mit Schraubengewinden versehener Halbkreis befindet, der in eine Schraube ohne Ende gh eingreift, wodurch sich der Tubus mit der Libelle zugleich, in einer Verticalebene auf- und nieder treiben läßt.

Die Axe c, um die sich der erwähnte Halbkreis drehet, ruhet auf zwey Unterlagen eines verticalen messingenen Gestelles eb, welches auf einer horizontalen Scheibe w fest ist. Diese Scheibe w ist auch mit Schraubengewinden versehen, und läßt sich durch Hülfe der Schraube ohne Ende u herumtreiben, wodurch also dem Fernrohre selbst eine horizontale Seitenbewegung ertheilt wird.

Die

Die ganze Vorrichtung ruhet endlich auf dem Stativ, das man mit Füßen, oder als man sonst für eine andere Einrichtung quern fände, versehen lassen kann.

Von dem Gebrauche und der Verichtigung dieser allerdings sehr schönen Wasserwaage, werde ich in der Folge reden.

## II. Die Gissonische Wasserwaage.

Ist nach ihren wesentlichen Theilen aus Fig. XC.) zu ersehen.

Das Fernrohr n o bestehet aus einer gegoffenen und aufs genaueste cylindrisch abgedrehten messingenen Röhre, in der sich bey n das Objectivglas, und bey o die Ocularröhre befindet.

Durch Stellschrauben in der Fassung des Objectivs, läßt sich das Objectiv so stellen, daß dessen Axe mit der Röhre n o Axe genau zusammen trifft.

Das Fernrohr ruhet auf dem Gestelle cde, wo man sich unter o, e ein paar Stücke Messing, jedes mit einer Vertiefung, in die das Fernrohr zu liegen kommt, und unter d eine Vorrichtung mit einem Scharniere bey s gegeben.

denken muß, die man sammt dem Fernrohr durch Hülfe einer Stellschraube K, und des Gegendrucks einer Stahlfeder f, oder eines Spiralgewindes, das auf dem Brette A befestigt ist, in einer Verticalebene auf und nieder treiben kann.

Mit dem Fernrohre ist eine Libelle verbunden, im Wesentlichen völlig so, wie es (§. 152.) gewiesen worden ist.

Die ganze Vorrichtung kann man nun auf einem Tische, oder sonst auf einem schicklichen Stativ, ruhen lassen.

§. 377. I. Wassermagen, welche mit der eben beschriebenen (die von ihrem Erfinder Sisson, einem berühmten englischen Künstler den Namen führt, und in dem englischen Baumeister: Lexicon, the Builders Dictionary, unter dem Worte Water abgebildet und beschrieben steht) Ähnlichkeit haben, und im Wesentlichen fast völlig mit ihr einerley sind, sind die Brandersche, von der man, außer einer besonders gedruckten Beschreibung, auch in der Lambertischen Ausgabe von Picards Abhandlung vom Wasserwägen eine Nachricht findet, und die Elströmische, die in den Abhandlungen der Schwedischen Acad. der Wiss. V. Bd.

W. beschrieben ist. Brande hat nur das Fernrohr mit einem Glasmicrometer nach seiner Erfindung versehen, und Elström hat die Sissonische Wasserraage so eingerichtet, daß man statt des Fernrohres, auch Dioptern, wenn keine große Genauigkeit erfordert wird, gebrauchen, und das ganze Werkzeug dabei die Dienste eines Diopterlinials auf einem Meßtische vertreten lassen kann.

II. Eine besondere Einrichtung einer Wasserraage mit einer Luftblase, beschreibt auch Silberschlag im 1sten Theile seiner Hydrotechnie (Leipzig, 1772) pag. 201. Ihr Erfinder ist ein Künstler in Berlin, Hr. Ring. Sie besteht, um vor- und rückwärts visiren zu können, aus zwey parallel neben einander befindlichen Fernröhren, deren Axen man durch Hülfe einer zwischen sie angebrachten sehr empfindlichen Libelle, genau horizontal stellen kann. Dabei ist denn eine Vorrichtung, daß man durch Hülfe einer Schraube ohne Ende, die beyden Fernröhre vertical auf- und nieder treiben kann. Hr. S. hält diese Wasserraage für sehr bequem. — Meiner Meinung nach ist ihr aber wohl die Liesganisgische und Sissonische vorzuziehen.

III. Noch eine bequeme Wasserraage mit Dioptern und einer Libelle auf dem Diopterliniale

nlate, hat Hr. Prof. Meinel in seiner Anfangsgründen der Feldmessung (S. 171.) beschrieben und empfohlen. Das Niveau ist von Hrn. Weierdt, Universitätsmechanikus in Leipzig, und das Stativ nach einer Einrichtung des Hrn. v. Segners von dem Universitätsmechanikus Hrn. Hesel in Halle mit einigen Abänderungen verfertigt worden. Der Preis ist 6 Rthl.

IV. Einige hießer gehörige Wasserwaagen sind auch in der Encyclopaedie methodique (a Paris, 1785.) *Mathematiques*, Tom. II. pag. 456. unter dem Artikel Niveau beschrieben.

V. Zu Nivellirungen habe ich mich oft auch bloß meines Astrolabii, und der beyden an ihm befindlichen Libellen, deren eine auf dem vordern beweglichen Fernrohre, die andere aber an dem unbeweglichen an der hintern Fläche des Werkzeugs, angebracht ist, mit Vortheil bedient. Jede Libelle würde, so genau sich thun ließ, der Visirlinie ihres Fernrohres parallel gemacht. Da ich nicht zum Nivelliren allemal der Methode (S. 372.) bediente, so kam es nicht darauf an, wenn auch hier eine kleine Abweichung von dem Parallelismus stattfand. Eine große darf man nicht gestatten, weil sonst beim Einstellen der Libelle die Zielinie des mit ihr verbundenen Fernrohres viel:

vielleicht über die abgesteckten Signale hinaus-  
 zeichen würde. Das Werkzeug selbst wurde  
 auf ein Stativ, wie (Fig. LXXI.) und (S.  
 44.) beschrieben worden ist, und der Würfel  
 desselben auf einen leicht zu transportirenden  
 runden Tisch mit 3 Beinen gestellt, der ohn-  
 gefähr wie das Gestelle zu der Liesganigischen  
 Wasserraage (Fig. LXXXIX.) aussieht.  
 Die Beine sind so eingerichtet, daß sie sich  
 höher und niedriger stellen lassen. Der Wür-  
 fel wurde horizontal, und die Ebene des Wink-  
 elmessers vertikal gestellt. Man ist versichert,  
 daß bey jener Einrichtung des Stativs,  
 durch das Drehen des Winkelmessers um den  
 verticalen Zapfen  $pq$  (S. 344.), keine merk-  
 liche Aenderung in der Höhe der Libellen über  
 dem Boden vor sich geht, und man kann  
 also, vermittelst dieser Drehung um  
 $pq$ , das Fernrohr in jede Lage bringen, also  
 vor- und rückwärts nach den abgesteckten Sig-  
 nalen visiren, und auf denselben die Visir-  
 punkte bemerken lassen, ohne merklichen Feh-  
 lern ausgesetzt zu seyn. Auch ist, wie ich  
 durch Rechnung zeigen könnte, der Umstand,  
 daß bey'm Rückwärtsvisiren die verticale Ebe-  
 ne des Werkzeugs nicht ganz die Lage, wie  
 bey'm Vorwärtsvisiren hat, von keinem erheb-  
 lichen Einflusse. Jedes Fernrohr, mit der  
 daran befindlichen Libelle, giebt übrigens sein  
 eigenes Niveaulement, und man erhält

so an jeder Station zwischen zwei Signalen wegen der beiden Libellen, eigentlich zwei Nivellements, deren Resultate zur Prüfung mit einander verglichen werden können. Ja man kann sogar die Libelle des unbeweglichen Fernrohrs einspielen lassen, hierauf das vordere bewegliche Fernrohr ohngefähr in horizontaler Lage an den Rand befestigen, und dann nachsehen, auf welchen Punkt des abgesteckten vordern Signals die Ziel-Linie dieses Fernrohrs trifft, hierauf dies Fernrohr unverrückt an dem Rande festlassen, die Ebene des Werkzeugs um  $pq$  drehen, bis das Fernrohr nach dem zweiten rückwärts befindlichen Signale gerichtet ist, und dann wieder jene Libelle einspielen lassen, so wird man ein drittes Nivellement erhalten, wobei das vordere Fernrohr, und die hintere Libelle gebraucht worden ist. Auf eine ähnliche Art giebt das hintere Fernrohr und die vordere Libelle ein viertes Nivellement, wo denn das arithmetische Mittel aus den Resultaten der 4 Nivellements an jeder Station, etwas der Wahrheit sehr nahe geben wird, wie ich mich durch mehrere Versuche überzeugt habe. Die Hauptsache bey jeder Station zwischen zwei Signalen ist, daß während des Vor- und Rückwärtsvisirens, welches vermittelst Drehung des ganzen Werkzeugs um den verticalen Zapfen  $pq$  bewerkstelligt wird, Li-  
belle

elle und Fernrohr unter sich selbst unverändert ihren Winkel behalten, eine Bedingung, die leicht statt findet. Uebrigens ist es gar nicht nöthig, daß die Libelle, die man einspielen läßt, an dem Fernrohre, durch welches man visirt, selbst angebracht sey.

Das Einspielen der Libelle bewirkt man allemahl durch Drehung des Werkzeugs um den horizontalen Zapfen S (S. 344.), und durch Anwendung der Stellschraube Wz (S. 99. 12.), welche allemahl, wenn das Werkzeug vertical steht, demselben eine sanfte Bewegung in einer Verticalebene ertheilt, so wie eine horizontale, wenn das Werkzeug horizontal steht, daß also ohne großen Zeitverlust das Nivellement erhalten werden kann.

Diese an jeder Station vervielfältigte Nivellementmethode ist in der Ausübung sehr zu empfehlen. Wen den gewöhnlichen, nur mit einem Fernrohre und einer Libelle versehenen Werkzeugen, würde sie freylich nicht statt finden.

Es versteht sich, daß, weil es mir bey dem gewiesenen Verfahren nicht darauf ankommt, daß Fernrohr und Libelle genau parallel sind, die Station des Werkzeugs allemal genau in der Mitte zwischen bey-



den Signalen genommen werden muß (§. 373. VII.).

### Wasserwaagen der dritten Art (§. 374. III.).

§. 378. I. Von diesen darf ich vorzüglich die **Picardische Wasserwaage** beschreiben, um alle andern, die mit ihr Aehnlichkeit haben, und nur in zufälligen Stücken von ihr abweichen, in der Kürze mit ein paar Worten berühren zu dürfen.

Diese Wasserwaage gründet sich auf der Eigenschaft, daß eine Linie, welche auf der verticalen Richtung eines Lothes senkrecht steht, eine Horizontal-Linie vorstellt. **Picard** giebt also seiner Wasserwaage folgende Einrichtung.

(Fig. XCI.) ist **EFGH** eine viereckigte messingene Röhre zu einem Fernglase; bei **EF** befindet sich eine Fassung mit einem Objectiv, in dessen Brennpunkte bei **GH**, senkrecht auf die Axe des Objectivs, ein Rahmen, mit einem in Nuthen durch Hülfe einer Schraube und des Gegendrucks einer Stahlfeder vertical auf- und nieder beweglichen Fadencreuze angebracht ist.

Ben D ist eine Ocularröhre beweglich, so daß man den Brennpunkt des Oculars an die Stelle des Fadekreuzes bringen kann.

Die Röhre des Fernglases ist mit einer andern Röhre AC rechtwinklig verbunden, so daß eine ohne die andere nicht bewegt werden kann.

An letztem AC sind zwei gekrümmte Bögen M, N, welche dienen, das Fernrohr mit dem Gehäuse AC fest zusammen zu halten, und das ganze Instrument zugleich auf eine oder die andere Seite zu neigen. Diese beiden Bögen ruhen auf ein paar starken Pföcken ben m, n, die man in zugehörige Löcher an das Stativ stecken kann, damit das bisher beschriebene Kreuz ABEG an dem Stativ fest hänge.

AB ist ein an einem feinen Silberfaden hängendes Loth, welches, ohne zu streifen, frey herunter hängen muß, wozu sich leicht eine Vorrichtung angeben läßt.

Dieser Faden AB muß ben B, wenn das Instrument seine rechte Stellung hat, über einen feinen Punkt herabhängen, der in einer kleinen silbernen Platte ben r, die nach Erfordern innerhalb messingenen Ruten, von der rech-

ten Hand gegen die linke beweglich seyn muß eingestochen ist.

Dieser Punkt r muß die Eigenschaft haben, daß, wenn das Lot über ihm herabhängt, die Ase des Fernrohrs genau auf der Richtung des Lotbes senkrecht steht.

Das Stativ hat übrigens viele Aehnlichkeit mit einer Staffelei, deren sich die Maler bedienen. Auch sind die vordern Füße derselben bei p, q, mit eisernen Stäben versehen, die sich nach der Länge der hölzernen Füße verschieben, und mit Schrauben gehörig festhalten lassen, um auf unebenem Boden die Füße des Staffeleis nach Belieben verlängern oder verkürzen zu können.

Hinten an der Röhre AC befindet sich eine zulänglich starke eiserne Stange v gleichfalls längst AC auf, und nieder beweglich, damit, wenn sie bis auf den Boden heruntergelassen wird, die Wasserröhre in der gehörigen Stellung festgehalten, und durch keine Bewegung der Luft erschüttert werde.

Das ganze Kreuz ACEG läßt sich vorne mit einem Deckel verschließen, damit keine Bewegung der Luft das Perpendikel erschüttert. Um aber den Silberfaden über dem Punkt

unter genau beobachten zu können, so ist der erwähnte Deckel in der Gegend von r mit einem Fensterchen versehen. Am besten ist es, wenn der Deckel ganz längst AC aus einem Glase besteht; so kann man zuverlässiger wahrnehmen, ob der Faden des Lothes irgendwo anstreift.

Die Größe des Instruments hängt von der Genauigkeit ab, mit der man beobachten will. Doch ist nicht zu raten, das Fernrohr ED unter 3 Fuß, und die Länge des Lothes unter 4 Fuß zu nehmen.

II. Huygens's Wasserwaage unterscheidet sich von der Picardischen nur darin, daß die Axe eines frey hängenden Fernrohres mittelbar durch ein Gewicht, welches man im Schwerpunkt des Fernrohres herabhängen läßt, von selbst in eine horizontale Richtung versehen muß. Dieses Gewicht nimmt man aus einem mit Quecksilber oder schrote angefüllten Gefäße bestehen lassen, so man bis auf eine gewisse Tiefe in Wasser eintauchen läßt, um den Erschütterungen, die die Luft verursachen könnte, vorzubeugen.

Von dieser Wasserwaage findet man gleichfalls in oberrwähnter Picard'scher Lambert'schen Schrift eine nähere Beschreibung. Sie Mayer's pr. Geometr. III. Tb. 2. 9 hat

hat in mancher Rücksicht vor der Picardischen Wasserraage Vorzüge, wenn sie einmal gehörig berichtigt worden ist.

III. Eben daselbst ist auch Kémers Wasserraage beschrieben, die fast völlig Picardische ist.

IV. Die Wasserraage des Hrn. le Fevre stimmt auch im Wesentlichen mit der Picardischen überein. Man findet sie in seinem Buche *Nouveau traité du Nivellement* (Potsdam 1752. 4.), und mit einigen Abänderungen in Wöhms Anleitung zur Messung auf dem Felde (Neue Ausgabe 1779. S. 214.) sehr deutlich beschrieben.

V. Außerdem findet man theils die bisher erzählten Wasserraagen, theils noch einige andere in Joh. Christ. Meinigs Unterricht vom Niveliren (Leipzig 1724. 8.), in Sturm's Traktat vom Niveliren, Leupolds Theatro Machin. Hydrotechnic 53. u. f. S., Bionis mathem. Werkschule u. dgl. Neue Anweisung zum Gebrauch des Nivelirens, von M. v. S. (Berlin, 1750.) Leupolds Beschreibung einer Wasser- und Horizontalwaage (Leipzig 1718.). In Weyhers Zugabe zur Geo-

*Geometria practica* ist auch eine neuverbesserte Wasserwaage beschrieben,

Kurz, wenn man aller besondern Einrichtungen solcher Werkzeuge erwähnen wollte, so ließe sich davon ein ganzes Theatrum schreiben. Der eigentliche Unterschied bestehet lediglich in der größern oder geringern Bequemlichkeit des Gebrauchs, in der mehr oder mindern Sicherheit, die Are des Fernrohrs, oder die Abssehlenslinie, zu berichtigen u. dgl. So viel wird man indessen zugestehen, daß das Schwancken des Perpendikels bey der Stellung der Werkzeuge der dritten Art, dem Beobachter viel Zeit wegnimmt, und daher wohl immer die Werkzeuge der zweyten Art, vor jenen den Vorzug verdienen. Ich hoffe von Allem das Wesentlichste erzählt zu haben.

Einrichtung der über den Stationspunkten vertical abzusteckenden Stäbe und Zeichen.

§. 379. I. Da über den Stationspunkten, wie a, i (Fig. LXXXVI.), Stäbe an, ik aufgerichtet werden müssen, um an denselben die Punkte n, m der visirten und verlängerten Horizontalrichtung t u bemerken, und deren Erhöhungen über dem Boden messen zu

können, so kann man sich dazu einer Vorrichtung wie (Fig. XCII.) bedienen.

Dasselbst ist  $ab$  ein etwa 8 Schuh lange viereckigter prismatischer Stab, von gutem ersten Holze, unten bey  $b$  mit einem eisernen Beschlage versehen, und von  $b$  nach  $a$  herauf genau in Schuhe, Zolle und Linien eingetheilt.

$cd$  ist ein anderer, etwa eben so langer Stab, gleichfalls von  $c$  nach  $d$  herauf in Fuße, Zolle und Linien eingetheilt.

Dieser Stab  $cd$  muß sich vertical an dem erstern  $ba$  herauf und herab schieben lassen.

Es befinden sich daher an  $cd$  einige eiserne Bänder  $g, h$ , durch welche man  $ab$  stecken, und  $cd$  längst  $ab$  herauf und herab schieben kann.

Durch diese Bänder gehen bey  $g, h$  ein paar Schrauben, durch Hülfe deren man den Stab  $cd$  an  $ab$  in jeder Erhöhung fest erhalten kann.

Der Stab  $cd$  ist bey  $l$  mit einem zureichend langen Brette versehen, worauf eine Linie  $m$  parallel mit  $cd$  gezogen ist, über der man ein Senkblei hängen läßt,  $cd$  in eine verticale Stellung zu bringen.

Bey  $d$  ist eine viereckigte Tafel angebracht, die halb schwarz und halb weiß mit Oelfarbe ange-

ngestrichen wird, so daß die Gränze  $dr$  zwischen schwarz und weiß, auf  $cd$  senkrecht stehe.

Diese Gränze  $dr$  kann man nun durch Erhöhung oder Erniedrigung des Stabes  $cd$ , längst  $ba$ , in eine solche Höhe über dem Boden bringen, daß die Visirlinie der Wasserwaage, oder die dadurch erhaltene horizontale Richtung, genau auf  $dr$  treffe. Weil sich aber die Tafel  $d$  nicht ganz auf den Boden bringen läßt, sondern, wenn das untere Ende des Stabes  $cd$  den Boden berührt, die Tafel  $d$  sich um die ganze Höhe des Stabes  $cd$  über dem Boden erhaben ist, da ferner der Zielpunkt der Wasserwaage weit tiefer treffen könnte, so die Tafel  $d$  über dem Boden alsdann erhebet wäre, so muß der Stab  $cd$  an seinem andern Ende noch mit einer ähnlichen Tafel  $ux$  versehen seyn, damit man entweder die eine, oder die andere Tafel, durch Verschiebung des  $d$ , in den Zielpunkt der Wasserwaage bringen, und längst den Abtheilungen der Stäbe, die Erhöhung von  $ux$ , oder  $dr$ , über dem Boden messen kann. — Die Abtheilungen auf dem Stabe  $ba$  werden von  $b$ , wo der eiserne Beschlag zu Ende ist, angerechnet; die Abtheilungen auf  $cd$  werden aber zwischen  $ux$  und  $dr$  angebracht, so daß der Linie  $ux$  der Anfangspunkt der Abtheilungen entspreche, zwischen  $ux$  und  $dr$  aber genau eine ganze Anzahl von Schublen enthalten sey. Di-



Diese bekannte Anzahl von Schüben zwischen  $u$  und  $d$ , addire man jedesmal zu der Höhe des Punktes  $u$  über dem Boden, welche sich auf den Abtheilungen längst  $b a$  er giebt, so hat man die Höhe des Wispunktes  $d$  über dem Boden.

Wäre aber der Wispunkt auf die untere Tafel, also auf  $u x$  gefallen, so hat man die Höhe  $b u$  über dem Boden, sogleich längst den Abtheilungen des Stabes  $b a$  selbst.

Die Tafeln  $d$ ,  $u$  werde ich Zeichen nennen, und zwar  $d$  das obere, und  $u$  das untere.

Der Beobachter an der Wasserrwaage wird nun begreiflich mit den Gehülfsen, welche über den Abwägungspunkten die Zeichen  $d$ ,  $u$  erhöhen oder erniedrigen, eine Verabredung getroffen haben, in dem Falle, wenn sie der Entfernung wegen einander nicht zurufen könnten, sich durch gewisse Zeichen einander verständlich zu machen. — Die Hauptsache kommt darauf an, daß der Gehülfe auf Angeben des Beobachters an der Wasserrwaage jedesmal genau wisse, wie er eines von den beiden Zeichen  $u$  oder  $d$ , durch allmähliche Erhöhung oder Herablassung des Stabes  $c d$ , in den Zielpunkt der Wasserrwaage zu bringen habe, und dann

asin genau den Augenblick wisse, wenn die Zeichen d. oder u ihre gehörige Erhöhung haben, und folglich die Schrauben g und h angezogen werden müssen — welche Dinge der Beobachter an der Wasserwaage leicht durch festgesetzte Zeichen mit dem Hute, mit der Hand, oder durch andere willkürliche Merkmale, seinen Gehülfen wird andeuten können.

II. Die bisherige Vorrichtung (Fig. XClI.) halte ich ihrer Absicht nach immer für die bequemste. Die Zeichen oder Tafeln dr, u x in Huthen, die in einem Stabe, wie c d, eingeschnitten wären, herauf oder herab zu schieben, oder gar eine solche Tafel an einen Bindfaden zu hängen, diesen über eine an dem obern Ende des Stabes befindliche Rolle zu führen, und die Tafel zu erhöhen oder zu erniedrigen, kann ich nicht für brauchbar erklären, und wer sich nur etwas mit dem Wasserwägen abgegeben hat, wird die Unbequemlichkeiten davon gar bald empfunden haben, ohne daß es nöthig hätte, sie anzuführen.

III. Statt einer halb schwarz und halb weiß angestrichenen Tafel, bedienen sich einige auch eines auf einer schwarzen Tafel gemalten weißen Ringes, andere eines weißen Kreuzes auf einer schwarzen Tafel u. dgl., zur Bestimmung des Zielpunktes.

IV.

IV. Eine Vorrichtung, wie (I.), muß übrigens beim Nivelliren wenigstens doppelt vorhanden seyn, weil über beide Abwägungspunkte, zwischen denen jedesmal die Wasserwaage zu stehen kommt, solche Stäbe mit Zeichen vertical ausgerichtet werden müssen.

### Prüfung der Wasserwaagen.

§. 380. Ehe man zum Nivelliren selbst schreiten kann, ist es erforderlich, die dazu gehörigen Werkzeuge zu berichtigen, d. h. sich zu versichern, ob die Richtung, nach der man bei gehöriger Stellung der Wasserwaage visiren würde, genau mit der scheinbaren Horizontalinie übereinkömmt, oder doch nicht viel davon abweicht, (§. 373. XII.), und dazu sollen die Prüfungsmethoden nur an einigen Werkzeugen kürzlich gezeigt werden.

#### A. Prüfung der Ließganigischen Wasserwaage (Fig. LXXXIX.).

I. Durch die mit dem Fernrobre OP verbundene Libelle a soll man der Absicht des Werkzeugs gemäß, die scheinbare Horizontalinie angeben können, und zwar weil PO eigentlich ein doppeltes Fernrohr vorstellt, so soll man sowohl nach der Richtung OP, als auch rückwärts längst PO, nach einer einzigen Horizontalinie visiren können.

Es wird also dazu erforderlich seyn, daß  
 1) die Ase des Fernrohrs genau mit der obern  
 Seite der Libelle, in deren Mitte die Luftblase  
 scheinen muß, parallel sey, damit, wenn die  
 Luftblase den horizontalen Stand der Libelle an-  
 deutet, auch die mit ihr parallele Ase des Fern-  
 rohrs eine horizontale Lage habe, 2) daß die  
 Durchschnitte der Kreuzlinien, oder der Fadens-  
 reuze in den Brennpunkten der Objectivgläser,  
 genau in der Ase des Fernrohrs liegen.

II. Diese beiden Bedingungen zu erfül-  
 len, lassen sich mehrere Methoden angeben;  
 die bequemste ist aber folgende, wobei ein für  
 allemal voransgesetzt wird, daß die Röhre  $\omega\pi$   
 auf das möglichste cylindrisch abgedrehet wor-  
 den sey, welches weiter keine Schwierigkeit  
 hat.

III. Man lasse eine Röhre  $\omega\pi$  (Fig.  
 LXXXIX. Nro. 3.) verfertigen, die etwas  
 kürzer seyn kann, als die Röhre OP des Lies-  
 ganigischen Fernrohrs; man schneide den obern  
 Theil weg, damit ein halber hohler Cylinder  
 $\omega\pi$  übrig bleibe. Man schleife die innere  
 Höhlung dieses halben Cylinders  $\omega\pi$  derges-  
 talt aus, daß die cylinderförmige Außenseite  
 (II.) des Fernrohrs OP aufs genaueste in sie  
 hineinpasse, und man also das Fernrohr OP,  
 wenn man es von dem Stativ wegnimmt,  
 und

und in die Höhlung  $\omega\pi$  hineinlegt, nach Gefallen um seine Ase drehen könne.

IV. Diese Röhre  $\omega\pi$  sey auf einem Fußgestelle befestiget, das man auf einen Tisch setzen, und durch 4 Stellschrauben nach Erfordern erhöhen und erniedrigen, und benläufig horizontal stellen kann. Ben u ist ein Zirkelgewinde, und ben K eine Stellschraube, wodurch man zugleich die Röhre  $\omega\pi$  erhöhen oder erniedrigen, auch nach Erfordern unverrückt in ihrer Lage erhalten kann.

V. Um nun erstlich zu prüfen, ob die Durchschnitte der Kreuzlinien im Fernrohr OP genau in die Ase desselben fallen, so nehme man das Fernrohr von dem Stativ herunter, und lege es, ohne Libelle, in die cylindrische Höhlung  $\omega\pi$  (Nro. 3.) dergestalt, daß z. E. die Seiten in der mit dem Fernrohr verbundenen viereckigten Rahmen inkq (Nro. 1.) (S. 376.) unterwärts zu liegen kommen, visire nun z. E. nach der Richtung OP durch das Fernrohr, und lasse den Durchschnitt d der Kreuzlinien, innerhalb des Rahmens inkq (Nro. 1.), in der Ferne ein gewisses Zeichen decken.

VI. Man drehe nun das Fernrohr innerhalb der Höhlung  $\omega\pi$  um seine Ase, so daß  
in

(V.) hinauswärts zu liegen komme, visire  
vermals längst OP, und sehe zu, ob der  
wähnte Durchschnitt der Kreuzlinien, noch  
is entfernte Zeichen genau decke.

VII. Geschiehet dieses, so ist sicher dieser  
Durchschnitt (V.) in der Ase des Fernrohrs.

VIII. Verläßt aber der erwähnte Durch-  
schnitt das entfernte Zeichen, so kann derselbe  
nicht in der Ase des Fernrohrs liegen.

Man wird also sowohl durch Hilfe der  
Schrauben  $\lambda$ ,  $\mu$ , womit sich das Fadenkreuz  
in dem Rahmen i n k q verrücken läßt, als  
auch vermittelst der Schrauben, womit man  
das Objectivglas, in dessen Brennpunkte inkq  
lehet, regieren kann, das Centrum des Ob-  
jectivs und den Mittelpunkt des Kreuzes so  
lange verrücken müssen, bis man in dem Fern-  
rohr, man mag es innerhalb  $\omega\pi$  um seine  
Ase drehen, wie man will, das entfernte Zei-  
chen beständig von dem erwähnten Durch-  
schnittspunkte (V. VI.) bedeckt siehet. Als-  
dann ist man versichert, daß der Mittelpunkt  
des Objectivs, und der Durchschnitt der Kreuz-  
linien in des Objectivs Brennpunkte, genau  
in die Ase des Fernrohrs fallen. So wird  
die Untersuchung mit einem jeden Objective,  
und dem zugehörigen Fadenkreuze, in dem  
dop:

doppelten Liesganigischen Fernrohre vorgenommen. So bald nun diese Berichtigung geschehen ist, darf an der Stellung der Objective und der Fadenkreuze weiter nichts mehr geändert werden.

IX. Nun kommt es darauf an, eine an das Fernrohr angebrachte Libelle, genau mit der Axe des Fernrohres parallel zu machen.

X. Bei dem bisherigen Verfahren (VIII.) mußte nemlich das Gestelle der Libelle von der Röhre des Fernrohres herabgenommen werden, damit sich die Röhre  $\omega\alpha$  ungehindert in dem halben Cylinder  $\omega\pi$  um ihre Axe drehen ließ. — Nachdem aber die Untersuchung (VIII.) vollendet ist, so wird das Gestelle, sammt der Libelle, wieder an die Röhre des Fernrohres angebracht, und durch gehörige Schrauben befestigt. Hierauf wird die zweite Untersuchung (IX.) auf folgende Art bewerkstelligt.

XI. In den benäufig horizontal gestellten halben Cylinder  $\omega\pi$  lege man den Tubum OP, sammt der Libelle, so, daß die Libelle mit der Axe des Fernrohres ohngefähr in einer Verticalebene liege.

Nun bringe man die Libelle durch Hülf ihrer Stellschraube  $\mu'$  genau in eine horizontale Lage. Nach

Nachdem das geschehen ist, hebe man, ohne die Röhre  $\omega\pi$  zu verrücken, den Tubum aus der Röhre  $\omega\pi$  heraus, und lege ihn umgewandt wieder ein, so daß das Objectivglas dahin zu liegen komme, wo vorher das Ocularglas war. — Setzt sich nun die Luftblase wieder in die Mitte der Libelle, so ist zuverlässig sowohl die Röhre  $\omega\pi$  vollkommen horizontal, als auch die Libelle dem Fernrohr parallel.

Trifft es aber nicht zu, so muß man sowohl durch Erhöhung oder Erniedrigung der Röhre  $\omega\pi$ , vermittelt ihrer Stellschraube K, als auch durch Hülfe der Stellschraube  $\mu'$  der Libelle (ohngefähr wie solches (S. 154 VIII. I — 14.) mit den dortigen Stellschrauben VK und K $\pi$  geschehen ist), die Lage der Röhre  $\omega\pi$  und der Libelle so lange verändern, bis die Luftblase immer in der Mitte der Libelle hängen bleibt, man mag das Fernrohr PO in die Vertiefung  $\omega\pi$  legen, wie man will. Wenn nun solches geschieht, so ist die Liesganigische Wasserwaage berichtigt, und man kann nun das Fernrohr, sammt der Libelle, wieder auf das Stativ (Fig. LXXXIX.) befestigen, und es hierauf zum Wasserwägen gebrauchen, wobei man denn, um das Fernrohr OP in eine horizontale Lage zu bringen, nichts nöthig hat, als es nur jedes

des:



desmal vermittelst der Schraube gh zu erheben oder zu erniedrigen, bis die Luftblase in der Mitte der Libelle erscheint. In dem Augenblicke wird man die mit der Libelle eis für allemal parallel gemachte Ase des Fernrohrs auch horizontal haben, und, je nachdem man die Ocularröhre bey P oder O einsteckt, längst der Horizontal:linie vor- und rückwärts visiren, und an Signalen, die man in der Ferne abgesteckt hat, die Punkte bemerken können, die von der Ase des Fernrohrs bedeckt werden, die folglich in der verlängerten horizontalen Ase des Fernrohrs liegen.

## B. Berichtigung der Sissonischen Wasserwaage.

Diese ist im Wesentlichen völlig mit der Liesganigischen Prüfungsmethode einerley. — Nur daß man hier blos das Centrum eines einzigen Objectivglases in die Ase des Fernrohrs, oder vielmehr in die gerade Linie vom Mittelpunkte des Oculars nach dem Mittelpunkte der Kreuzlinien, zu bringen hat, da hingegen in dem Liesganigischen Fernrohre die Prüfung für beyde Objective anzustellen ist. Was übrigens bey der Liesganigischen Prüfung die Röhre  $\omega\pi$  leistete, das vertreten bey der Sissonischen und Brandersischen Wasser-

ser:

ferwaage die Supports  $c, c$  (Fig. XC.),  
 worauf der Tubus zu liegen kommt. Man  
 könnte daher auch zur Prüfung der Liesga-  
 nigischen Wassermwaage, statt der Röhre  $w$   
 (S. 380. III.), sich vielleicht wohlfeiler der  
 Branderschen Vorrichtung mit Supports be-  
 dienen. Man sieht übrigens leicht, daß  
 das Fernrohr bei  $c, c$ , wo es aufliegt, auf  
 das genaueste von gleicher Dicke seyn müsse,  
 weil der Parallelismus seiner Axe mit den Auf-  
 liegepunkten  $c, c$ , damit in genauester Verbin-  
 dung steht. Brand er erhält dieses durch  
 besonders dazu ausgesonnene Werkzeuge. —  
 das übrige kann man in Lamberts Anhang  
 zu der Picardischen Abhandlung vom Wassers-  
 wagen mit mehrerem nachlesen.

### C. Prüfung der Picardischen Wassermwaage (S. 378.).

Bei dieser wird erfordert, erstlich das  
 Centrum des Fadekreuzes  $GH$  (Fig. XCI.)  
 genau in die Axe des Fernrohrs zu bringen,  
 und dann zweitens zu machen, daß die Rich-  
 tung des Lothes  $AB$  auf der Axe des Fernrohrs  
 genau senkrecht stehe. — Beide Bedingungen  
 lassen sich durch Umkehrung des Instruments  
 ohngefähr auf eben die Art, wie bei den vor-  
 vergehenden beiden Wassermwagen, erhalten. —  
 Weil aber sowohl diese Umkehrung bei der P

cardischen Wasserraage, mit der gehörigen Vorsicht und Richtigkeit anzustellen, wegen Ermangelung bequemer, zu dieser Absicht angebrachter Vorrichtungen, immer etwas mühsam bleibt, als auch die Picardische Wasserraage selbst so sehr nicht mehr gebraucht wird, indem man fast eben so wohlfeil eine weit bequemere Sissonische sich anschaffen kann; so will ich, nachdem einmal die Gründe dieser Prüfungsmethode schon im Vorhergehenden bey den beyden andern Wasserraagen gezeigt worden sind, die Berichtigung derer Wasserraagen, die überhaupt durch Hilfe eines Lothes den horizontalen Stand des Fernrohrs angeben sollen, dem eigenen Nachdenken eines jeden überlassen, und dabey die Leser auf das ob erwähnte Picardische Werk selbst verweisen, worinn auch S. 45 u. f. mehrere, wiewohl meines Erachtens, mehr zur Theorie, als zur Ausübung, dienliche Prüfungsmethoden vorkommen.

### Von dem Wasserraagen selbst

§. 381. Diese Aufgabe werde ich nun nach den bisherigen Vorbereitungen sehr in die Kürze fassen können.

I. Man siehet leicht, daß, wenn die ganze Strecke, die man zu nivelliren hat, sich nicht auf einmal übersehen und abwägen läßt, man das

das Fallen oder Steigen Stationenweise bestimmen müsse, wozu die Gründe des 372sten Ges. die Aufgabe auf folgende Art bewerkstelligen lassen.

II. Es sey z. E. das Gefälle eines Flusses von A nach B zu finden (Fig. XCIII.).

III. Gleich bey A fange man an, so nahe längst des Ufers, als es angehet, eine gerade Linie a b abzustecken, die jedoch nicht viel über 2000 Fuß seyn soll, theils wegen (S. 373.), theils auch, weil man sonst die Gehülfsen bey a und b, bey einer zu großen Entfernung nicht gehörig durch Zurufen, oder durch andere verabredete Zeichen bedeuten kann.

IV. Die Entfernung a b mag beyläufig in Schritten bekannt seyn.

V. Bey a und b seyen Stäbe mit Zeichen wie (S. 379.) vertical aufgerichtet, a l, b m.

VI. In der Mitte ohngefähr, zwischen a und b, stelle man die Wasserwaage auf, richte das Fernrohr derselben horizontal, und lasse nun die Zeichen an den Stäben a l, b m erheben oder erniedrigen, bis man sie von der Zielinie des Fernrohrs o p, bey t und u bedeckt siehet.

Beim Gebrauche der Liesganigischen Wasserwaage kann man längst p o und o p, je  
Mayer's pr. Geometr. III, 26. Kr nach:

nachdem man die Ocularröhre bey p oder o einsteckt, bey unverrücktem Fernrohre visiren. Bey der Sissonischen Wasserwaage wird aber erfordert, daß man nach geschehenem Visiren längst p o, das Fernrohr aus seinen Unterlagen herausnehme, und es in umgekehrter Lage wieder einlege, um rückwärts längst op visiren zu können.

VII. So bald die Zeichen t und u gehörig stehen, so misset man die Erhöhungen at, bu; Ihr Unterschied giebt das Steigen oder Fallen des Bodens von a nach b.

VIII. Man lasse nun längst des Ufers eine neue Richtung b c abstecken. — Den Stab b m lasse man bey b stehen, und a l bringe man nach c, hierauf wieder die Wasserwaage ohngefähr in die Mitte zwischen b und c, und bestimme auf ihr, und durch Erhöhung und Erniedrigung der Zeichen an den Stäben über b und c, die Horizontal:linie u y, messe alsdann wieder die Höhen über dem Boden bx, cy, und ziehe sie von einander ab, so hat man ferner das Steigen oder Fallen von b nach c.

IX. Solchergestalt gehet Stationsweise die Arbeit fort, bis man nach B kömmt, wo denn die Summe des Steigens und Fallens aller einzelnen Stationen, das Steigen oder Fallen von A nach B geben wird.

X. Ob man zwischen ein paar Stationen, z. B. a und b, von a nach b ein Steigen oder Fallen hat, beurtheilt man daraus, ob b kleiner oder größer, als a ist u. s. w.

### Anmerkungen über das bisherige.

§. 382. I. Die Stäbe mit den Zeichen (S. 379.) und (Fig. XCII.) müssen über den Stationenpunkten a, b u. s. w. jederzeit durch Hülfe des Lothes nn (Fig. XCII.) so genau, als möglich, vertical gestellt werden, und die Mittel:linie eines jeden Zeichens, z. B. dr oder ux, muß aufs genaueste in der Ase des Fernrohres, oder in dem Durchschnittpunkt des Fadenkreuzes erscheinen (S. 381. VI.) — Weil es sich indessen erdängen könnte, daß, wenn gleich die Ase des Fernrohres genau auf die Mittel:linie des Zeichens dr oder ux wiese, dennoch der Stab od nicht recht genau vertical stände, so muß der Gehülfe, welcher die Zeichen an dem Stabe erhöht oder erniedriget, den Stab, ehe er ihn von seinem Orte wegnimmt, auf beiden Seiten, nach der rechten oder linken des Beobachters an der Wasserwaage, etwas hin und her bewegen, indem letzterer beständig durch das Fernrohr sieht. Wenn also dann die Ase des Fernrohres beständig in der Linie dr oder ux bleibt, so hat der Stab od

dr a

sei

seine gehörige Lage gehabt. Wenn aber die Ure des Fernrohrs, bei der erwähnten Seitenbewegung des Stabes, scheint etwas über oder unter  $dr$  zu kommen, so hat der Stab  $bd$  nicht gehörig vertical gestanden, und es ist daher die Stellung des Stabes  $db$ , und die Einrichtung der Zeichen  $dr$  oder  $ux$  von neuem vorzunehmen.

II. Der folgende Stab  $bm$  (Fig. XCIII.) darf, während man den erstern  $al$  nach  $c$  bringt, nicht aus seiner Stelle verrückt werden. — Er muß daher gleich anfangs zulänglich fest in den Boden gesteckt worden seyn, so daß man ihn nicht verrücken darf, als bis man auch mit dem Nivelliren der folgenden Station  $bc$  völlig fertig ist. Das ist deswegen erforderlich, weil man sonst das Steigen oder Fallen von  $b$  nach  $c$ , mit dem von  $a$  nach  $b$  nicht verbinden darf, wenn nicht der Anfangspunkt der Abtheilungen auf dem Stabe  $bm$ , während der Arbeit zwischen  $a$  und  $c$ , unverrückt an seiner Stelle blieb. Und so verfähre man an den folgenden Stationen auch.

III. Begreiflich wird außer dem Steigen oder Fallen des Bodens von  $A$  nach  $B$ , auch noch die Höhe des Ufers beim Anfange  $A$  und Ende  $B$  in Erwägung zu ziehen seyn. — Ist sie an beiden Orten  $A$  und  $B$  einerley, so

kömmt

nimm sie nicht in Betrachtung. — Wäre sie  
er z. E. bey B größer als bey A, so würd  
r Unterschied zu dem Fallen des Bodens von  
nach B hinzu zu addiren seyn, um den wahr  
n Abfall des Stronies von A nach B zu finden.

IV. Wenn man bloß wissen will, um wie  
el B höher oder tiefer als A liegt, so ist es  
cht nöthig, daß die Stationspunkte a, b, c,  
f u. s. w. sämmtlich in gerader Linie mit A  
id B liegen. — Man kann daher diese  
unkte a, b, c u. s. w. nach Gefallen anneh-  
en, wodurch sich dann oft Hindernissen aus-  
eigen läßt, die sonst das Visiren unterbre-  
en würden. Ohne Noth wird man aber  
entlich a, b, c u. s. w. nicht zu weit von der ab-  
wägenden Richtung AB entfernen.

V. Die Stationen ab, bc u. s. w. wird  
an, so viel sich thun läßt, einander gleich-  
ehmen. Indessen wenn irgendwo der Boden  
hr schnell steigt und fällt, wird man doch oft  
ie Stationen näher neben einander nehmen  
üssen, weil sonst die horizontale Richtung des  
ernrohrs leicht über oder unter die Stäbe  
it den Zeichen, hinweggehen würde. Wenn  
ndessen sich in dem Brennpunkte des Oculars  
in Micrometer befindet, das etwa ein paar  
Grade faßt, so läßt sich durch Hilfe dessen  
wa ein Elevations- oder Depressionswinkel  
messen



maßen, und die Höhe des abgesteckten Zeichens über der Horizontal-Linie des Beobachters, aus dem erwähnten Winkel, und der gemessenen Weite vom Beobachter, trigonometrisch herleiten. Kurz, es werden beim Niveliren oft Fälle vorkommen, wo man die Vorschriften des XVten Kapitels mit Vortheil wird anwenden können, welches ich denn dem eigenen Nachdenken eines jeden überlassen will.

VI. Die beyden Gehülffen, von denen einer immer bey der hintern Station, der andere bey der vordern, die Zeichen an den Stäben gehörig in die Horizontal-Linie des Beobachters, rückt, schreiben die gemessenen Erhöhungen über dem Boden, in ein paar Kolonnen auf, so daß der hintere Gehülffe alle Höhen bekömmt, welche die nach der Gegend A hingewandte Ase des Fernrohrs wies, der vordere Gehülffe aber die, welche die nach der Gegend B hingewandte Ase des Fernrohrs zeigte, d. h. der hintere Gehülffe schreibt die Höhen, wie  $a t$ ,  $b x$  u. s. w., der vordere hingegen die Höhen, wie  $b u$ ,  $c y$  u. s. w., auf. Heissen also erstere nach der Ordnung  $m$ ,  $n$ ,  $o$  &c. &c., letztere  $M$ ,  $N$ ,  $O$  &c. &c.; so ist  $M - m$  der Abhang von  $a$  nach  $b$  (wo  $M - m$  auch negativ seyn kann, welches denn ein Steigen bedeutet),  $N - n$  der Abhang

von

on b nach c,  $O - o$  der Abhang von a nach e u. s. w.

Folglich der sämmtliche Abhang von A bis  $= M - m + N - n + O - o$  u. s. w.  $= M + N + O$  u. s. w.)  $-(m + n + o$  u. s. w.)  
 h. die Summe der aufgezeichneten Höhen des vordern Gehülfen vermindert um die Summe aller Höhen des hintern.

VII. Wenn  $m + n + o$  u. s. w.  $> M + N + O$  u. s. w., so hat man ein Steigen von A nach B, oder B liegt über der durch A abgebildeten wahren Horizontalfläche.

VIII. Ich könnte gegenwärtig noch über verschiedene Dinge, die auf die Richtigkeit des Wasserwägens Einfluß zu haben scheinen, Betrachtungen anstellen, und deren Wirkungen berechnen. So z. B. könnte man fragen, was die Refractionen (§. 200.) für Irrthümer im Wasserwägen hervorbringen, was die Krümmung der Erde, in so ferne sie nicht vollkommen sphärisch ist, für Einfluß auf das Nivelliciren habe, was die Verschiedenheit der Augen, der Fernrohre selbst, die man an den Wasserwaagen anbringt, was eine gewisse Parallaxe, die man in Rücksicht auf die Kreuzlinien in dem Fernrohre, im Falle sich solche nicht genau in dem Brennpunkte

punkte des Objectivs befanden, wahrgenommen hat (man s. hievon Condamine mesure des trois premiers degrés du Merid. dans l'hémisphère austral, P. II. Art. XIX. etc. Kästners astronomische Abhandl. II. Th. VI. Abb. S. 35.), was endlich überhaupt die Natur eines jeden Werkzeugs selbst u. für Fehler im Wasserwägen hervorbringen könne? Allein alle diese Untersuchungen würden theils die Gränzen, die ich mir vorgeschrieben habe, überschreiten, theils auch auf Resultate führen, aus denen man doch nur sehen würde, daß bey gehöriger Vorsicht, Behandlung und vorhergegangener Prüfung der Werkzeuge, nur solche Fehler aus obigen Ursachen entstehen können, für die auch der behutsamste Beobachter nicht gut sehen kann, und da man folglich immer außer Acht lassen darf, da sie ohnehin auf keine Weise sicher bestimmt werden können; daß endlich viele von den erwähnten Fehlern auch schon dadurch wegfallen, daß man bey dem Wasserwägen das Instrument allemal in die Mitte zwischen jede zwey Abwägungspunkte stelle, und ihre Entfernungen von einander nicht größer, als 2000, höchstens 3000. Fuß nimmte u. dgl.; Man kann überhaupt mehreres hievon in den bereits über das Niveliren angeführten Schriften nachlesen; denen ich noch folgende beysüge. Praktische Abhandl. vom Niveliren

zu oder Wasserwägen in besonde-  
 er Hinsicht auf das zweckmäßigste  
 Verfahren das Resultat einer Ab-  
 wägung untrüglich zu bestimmen,  
 verbunden mit der Anweisung zur  
 Verfertigung der Berg- und Meers-  
 profile v. Gottfr. Christoph Mäler,  
 Königl. Grosbritt. Ingenieur Major und öf-  
 fentlichen Lehrer der Mathematik und Militä-  
 rwissenschaften zu Göttingen (ben Bardenh.  
 und Ruprecht 1799.). Der vor kurzem ver-  
 storbene Verfasser empfiehlt in dieser Schrift  
 vorzüglich das Vor- und Rückwärts Nivelliren,  
 kurz das Verfahren S. 371. u. f. w.,  
 nur daß es einmahl vorwärts und dann wie-  
 der rückwärts bewerkstelligt wird. Die Ein-  
 würfe desselben gegen das Abwägen aus  
 der Mitte (S. 372. 381.) sind von keinem  
 Belange. Sonst enthält die Schrift manche  
 lehrreiche Bemerkungen über die Ausübung  
 des Wasserwagens.

Auch in Bugge's oben S. 255. XVIII. an-  
 geführter Anleitung zum Feldmessen u.  
 vorhin zugleich eine ziemlich vollständige An-  
 leitung zum Nivelliren vorkommt, wird ins-  
 besondere auch wegen der Refraktionsfehler,  
 das Nivelliren aus der Mitte zwischen beiden  
 Abwägungspunkten, empfohlen.

IX. Noch habe ich im 379sten §. zu erinnern vergessen, daß sowohl die vordere, als hintere Seite der Tafeln dr, ux (Fig. XCII.) halb schwarz und halb weiß angestrichen seyn müssen, damit man nicht nöthig habe, das Zeichen, das z. E. an dem Stabe hm (Fig. XCIII.) zuerst nach a hingelehrt war, nach c hinzuwenden, und dadurch den Stab hm zu verrücken (II), wenn die Wasserwaage zwischen die folgenden beiden Stationen b, c gestellt wird.

### Anmerkung.

1. Es sey ab (Fig. LXXXVII) ein Fernrohr, welches sich um einen Punkt a durch Hülfe einer etwa in b angebrachten Micrometerschraube vertical auf und nieder treiben lasse. Das Fernrohr sey mit einer Libelle versehen, wodurch die Ase desselben genau in eine horizontale Lage ah gebracht werden kann. Durch Hülfe jener Micrometerschraube lasse es sich höchstens um einige Grade über oder unter die Horizontalrichtung bringen.

2. In einer genau ausgemessenen horizontalen Distanz  $= A$  von dem Punkte a des Fernrohrs sey ein Signal wie (§. 379.) und (Fig. XCII.) abgesteckt worden, auf dem der beständige Abstand der beiden Tafeln oder Zeichen dr, ux, also  $du = B$  sey.

3. Man richte das Fernrohr vermittlest der Micrometerschraube nach dem obern Ziele  $dr$ , und zähle wie viel Umdrehungen derselben nöthig sind, das Fernrohr aus dieser Lage, in die Richtung nach dem untern Ziele  $ux$  zu bringen. Besetzt diesem bekannten Abstände  $du = B$  entsprechen  $M$  Umdrehungen, so gehört hiezu ein Winkel von so viel Secunden als der Ausdruck  $\frac{B}{A} \cdot 206264$  angiebt. Also der Werth einer

$$\text{Umdrehung} = \frac{B}{MA} \cdot 206264 \text{ Secunden} = N.$$

4. Nun befinde sich jenes Signal in jedem andern Abstände  $= a$  von dem Fernrohre.  $ah$  Fig. LXXXVII. sey dieser Abstand, und  $k, i$ , die (2) erwähnten beyden Zeichen  $dr, ux$  so daß  $ki = B$ . (2).

5. Man stelle das Fernrohr  $ab$  erstlich horizontal, und zähle wie viel Schraubenumdrehungen nöthig sind, es nach dem abgestreckten Ziele  $k$  zu erheben; und dann wie viel nöthig sind, es auch aus der horizontalen Richtung nach dem Ziele  $i$  zu erniedrigen. Jene Zahl von Umdrehungen heiße  $= m$  diese  $= n$ , so läßt sich hieraus sowohl die horizontale Distanz  $ah = a$ , als auch die Erhöhung oder Vertiefung der beyden Ziele  $k, i$ , in Ansehung der horizontalen Richtung  $ah$  bestimmen. 6.

6. Denn erstlich ist der Winkel  $hak = m \cdot N$  Sekunden (3) und  $hai = n \cdot N$  Sec. und weil die Winkel klein sind und nicht über 5 Grade betragen sollen (1) ohne merklichen Irrthum

$$\text{tang } hak = \frac{m \cdot N}{206264}$$

$$\text{tang } hai = \frac{n \cdot N}{206264}$$

7. Ferner  $kh : hi = \text{tang } kah : \text{tang } hai$   
d. h.  $kh : hi = m : n$ . Also

$$kh + hi : hi = m + n : n \text{ oder } ki \text{ d. h.}$$

$$B : hi = m + n : n$$

und  $hi = \frac{n \cdot B}{m + n}$  für des Zeichens  $i$  Tiefe

unter der horizontalen Richtung  $ah$ . (5). Eben so auch für das Zeichen  $k$ ,

$$\text{die Linie } kh = \frac{m \cdot B}{m + n}.$$

8. Endlich wegen  $a \cdot \text{tang } hai = hi$  die horizontale Distanz  $ah$  oder

$$a = \frac{hi \cdot 206264}{n \cdot N} = \frac{n \cdot B \cdot 206264}{(m + n) n \cdot N} \text{ oder}$$

aus (3) den Werth von  $N$  substituirt.

$$a = \frac{M}{m + n} \cdot A$$

d. h.

8.  $h$ , die beständige Größe  $M. A$  dividirt mit der Menge von Schraubenumdrehungen, welche dem Zwischenraume der beiden Zeichen  $s, i$ , zugehören.

9. Weiß man also die Höhe des Zeichens  $i$  über dem Boden (sie läßt sich an dem Signale selbst messen, und ist  $= b$  u Fig XCII.) so ist hiemit auch die Erhöhung der horizontalen Richtung  $ah$ , über dem Boden, an der Stelle wo das Signal abgesteckt ist, bekannt. Diese mit der gemessenen Höhe des Fernrohres über dem Boden gehörig verbunden, giebt denn das Nivellement von dem Stationspunkte des Fernrohres, bis zu dem abgesteckten Signale.

10. Man braucht also bei diesem Verfahren zu nivelliren, weder die Distanz  $ah$  unmittelbar zu messen, noch auch die Ziele  $d, r, u, x$  (wie S. 379. I.) an der Stange  $ab$  auf- und niederzuschieben, während der Beobachter an dem Fernrohre arbeitet; man vermeidet also dadurch viel Zeitverlust; und die Irrungen, die nicht selten entstehen, wenn der Gehülfe an dem Signale das rechte Maas in der Erhöhung oder Erniedrigung der Ziele nicht gleich trifft, und die mit ihm verabredeten Zeichen nicht richtig versteht. Es ist nichts hiebei nöthig als daß der Gehülfe nur jedesmahl die Höhe des Zeichens  $i$  über dem Boden, gehörig in dem

Maas



**Manuel notice.** Alle übrigen Bestimmungen, hängen dann blos von dem Beobachter an dem Fernrohre ab, nemlich richtig die Mengen  $m$ ,  $n$ , von Schraubenumdrehungen zu erhalten, welche nach (7. 8.) zur Bestimmung des Nivelllements  $h$  erforderlich sind, und jedesmahl die Höhe des Fernrohres über dem Boden gehörig zu messen. So kann man von einer Station zur andern verfahren.

11. Diese Nivellirmethode hat Hr. Oberst Hogreve in seiner praktischen Anweisung zum Nivelliren oder Wasserswägen (Hannover 1800.) empfohlen, und in erwähnter Schrift mit mehreren ausgeführt. Hr. H. hat zugleich die Einrichtung des zu dieser Nivellirmethode gehörigen Fernrohres, Stativs u. dgl. sehr deutlich beschrieben und abgebildet. Darf man sich auf die Gänge der Micrometerschraube, durch eine so beträchtliche Länge als die Schraube an diesem Werkzeuge bekommt, sicher verlassen, so ist kein Zweifel daß diese Nivellirmethode sehr einfach und bequem ist. Die möglichen Fehler dabei lassen sich leicht durch die Differentialrechnung finden, womit ich mich aber hier nicht weiter aufhalten will, da Hr. H. sie zum Theil auch schon untersucht hat.

Jetzt will ich noch ein paar Worte über Gebrauch des Barometers zum Wasserswägen anführen.

Das

## Das Barometer als Wassermåge.

S. 383, In so ferne man aus dem 197 S. en Gebrauch dieses Werkzeugs in Höhenmessungen schon kennen gelernt hat, läßt sich leicht ansehen, daß es wenigstens in solchen Fällen um Wassermågen gebraucht werden könne, wo es auf keine größere Genauigkeit ankommt, als diejenige ist, die auch das beste und empfindlichste Barometer noch anzugeben im Stande seyn kann. Da man nun wohl in den Unterschieden der Höhen des Barometers an zwei Stationen, so wie man diese Höhenmittelbar zu der Formel (S. 198. II.) braucht, nicht einen Fehler von  $\frac{1}{4}$  Linie begehen kann, die Correctionen wegen der Wärme und anderer Ursachen, die man wohl sämmtlich noch nicht einmal kennt, schon mit eingerechnet, wird sich das Barometer zur Bestimmung der Höhe eines Orts über einem andern, auch wohl in keinem Falle anders brauchen lassen, als wo es etwa auf 3 bis 4 Toisen nicht ausreicht; d. h. man wird sich wohl des Barometers bedienen können, die beträchtlichsten Ungleichheiten einer bergigten Gegend benutzend zu nivelliren, wie solches auch schon durch Bern. de Luc, z. E. bei den Gebürgen in Faucigny und andern Orten, geschehen ist (man sehe dessen Recherches sur les Modif. de l'Atmosph. P. II.) aber keineswegs Wasser-

wägungen damit anstellen, bey denen es oft auf einige Fuße, oder gar Zolle, in der Höhe der einen Station über der andern ankommt.

Messungen in dieser Rücksicht mit dem Barometer angestellt, findet man auch vorzüglich in Hrn. G. E. Rosenthals Beiträgen zu der Vervollständigung, der wissenschaftlichen Kenntniß, und dem Gebrauche meteorologischer Werkzeuge, 1. Bd. S. 239.; wo in einem Beispiele an der freyen Reichsstadt Nordhausen der Gebrauch des Barometers zum Nivelliren, auch durch unmittelbare Messungen bestätigt, und die dadurch zu erhaltende Genauigkeit geprüft wird.

Hr. Rosenthal hat ausserdem das Verdienst, in angeführter Schrift verschiedene wichtige Verbesserungen an dem Barometer, und der Methode, damit Höhen zu messen, gezeigt zu haben. —

Desaguliers in den Philosoph. Transactions, Nro. 385. p. 165., hat auch ein Werkzeug zum Wasserwägen, das mit dem Barometer auf einerley Gründen beruhet, angegeben.

In Böhm's Meßkunst auf dem Felde, S. 240. ist eine kurze Beschreibung davon mitgetheilt. — Es ließen sich vielleicht in dem Werkzeuge solche Verbesserungen anbringen, daß im Wasserwägen ihm kein gewöhnliches Barometer gleich käme.

## Noch zu Höhenmessungen. (S. 190.)

Man hat zum Behufe der Forstwissenschaft Werkzeuge für nöthig erachtet, auf denen sich ohne Rechnung und trigonometrische Auflösung von Dreiecken, sogleich die Abmessungen eines Baumes, — in Absicht auf seine Höhe und Dicke in jeder Höhe, ergeben. Man heißt sie Baummesser oder Dendrometer.

Da bey diesen Bestimmungen keine großen Dreiecke zum Vorschein kommen, so könnte zwar schon der bloße Meßtisch diese Aufgaben auflösen. Man würde in einer gewissen Weite von dem Baume, den Meßtisch lothrecht stellen, durch einen gewissen Punkt eine Horizontallinie auf ihm ziehen, von diesem Punkte nach der Höhe der Baumstammes visiren, die Horizontallinie von dem Meßtische bis zur Mitte des Stammes nach dem verjüngten Maasse auftragen, und so, wie leicht erhellet, den rechtwinklichten Triangel auf dem Meßtische construiren, dessen Lothrechter Kathete die verlangte Höhe des Stam-

es geben würde, so wie denn auch die Hypothenuse den Abstand des Auges von dem fern Theile des Stammes bestimmen würde. Sollte nun auch die obere Dicke des Stammes (die untere läßt sich aus dem gemessenen Anfange desselben sehr leicht finden) gefunden werden, so könnte man solche aus der erwähnten Hypothenuse, und der scheinbaren Größe, oder dem optischen Winkel, unter welchem sie Dicke des Stammes auf dem in gehöriger Schiefe gegen den Horizont gestellten Astische erscheinen würde, bestimmen; Allein man hat diese Auflösungsarten in der Ausübung nicht für bequem genug gehalten, und daher besonders Werkzeuge ausgedacht, auf denen man sogleich, durch das bloße Ansehen, die verlangten Abmessungen eines Baumes ergeben, ungefähr wie man ehemals vermittlest des Robastabes, des geometrischen Quadrats dgl., Höhenmessungen und ähnliche Aufgaben bewerkstelligte.

Man gedente sich (Fig. XOIV.) ein paar lineale AB, AC um A beweglich, ohngefähr die beiden Schenkel eines Proportionalzirkels um ihren Kopf sich drehen und in jedem Winkel stehen lassen: Längs des einen AB ein drittes BD in einer Nuth senkrecht hin- und her beweglich, und lassen sich in jedem Winkel feststellen. Auf AB, BD und AC

seyen gleiche Theile verzeichnet, welche z. E. Schube eines verjüngten Maasstabes bedeuten. AC sey mit Dioptern versehen, um damit nach dem obersten Punkte eines Stammes visiren zu können, AB sey horizontal gestellt, und BD in einem solchen Abstände von A, daß AB so viel verjüngte Schube faßt, als man für die horizontale Weite des Standpunktes A von dem Stamme gemessen hat, so wird AC auf dem verticalen Liniale BD, von B nach C so viel Schube abschneiden, als die visirte Höhe des Stammes enthalten würde, wozu denn noch die Höhe des Punktes A über dem Boden gerechnet werden müßte. Auf AB muß eine Libelle angebracht seyn, oder man muß sonst an dem Werkzeuge eine Vorrichtung haben, wodurch man AB horizontal stellen kann. Alles kommt auf ein schickliches Stativ zu stehen. Parallel mit der Hypothenuse AC könnte man ein Fernrohr mit einem Micrometer anbringen, um mittelst desselben die scheinbare Dicke eines Stammes in jeder Höhe messen, und daraus, und aus ihrer Entfernung von dem Auge, die wahre Dicke in Schuben, Zollen &c. &c. herleiten können, oder man könnte auch sonst an dem Werkzeuge ein Schraubenmicrometer anbringen, um diese scheinbare Dicke messen zu können. Ist man...

... um die Dicke...

Die

Dies mag hinreichend seyn, um sich ohne Gefahr eine Hauptidee von solchen Werkzeugen zu machen. In das umständlichere Detail kann ich mich hier nicht einlassen, ist auch für den, der die Theorie davon innehat, und dasjenige, was im vorhergehenden schon von Höhenmessungen, Micrometern u. dgl. gesagt worden ist, ganz überflüssig. Man hat durch solche Werkzeuge bloß trigonometrische Rechnungen ersparen, und dadurch Forstbeamten, welche in dergleichen nicht immer geübt sind, nützlich seyn wollen. Diese können denn zur weitem Belehrung folgende Bücher gebrauchen.

Erstlich ein englisches Werk, welches den Titel führt: *by the King's Patent. A Treatise upon the Dendrometer, a new-invented Instrument for the more certain and ready Measurement of Standing Timber, by inspection only, for facilitating the practical Operations of Engineering, Land-surveying, Levelling, Mineing etc. : and for performing mechanically the various Cases of plane Trigonometrie, by a short and familiar Process, without Calculation.* London, Printed for the Patentees etc. Auf der Dedication nennen sich die Verfasser Thomas Whittell und John Duncombe. Wie der Titel sagt, ist also dies Werkzeug über-



überhaupt dazu eingerichtet, alle Operationen der praktischen Geometrie ohne Rechnung vorzustellen zu können, und die Resultate derselben for the inspection only auf dem Werkzeuge zu erhalten. Es ist daher etwas zusammengefügter, als es bloß zur Dendrometrie nöthig seyn mögte. Indessen ist es für geometrische Dilettanten immer ein brauchbares Werkzeug, und die Beschreibung dazu sehr deutlich und gründlich. Eine Abbildung davon findet sich auch in der *Encyclopaedie methodique. Mathematiques* unter dem Artikel *Dendromètre*. Das Buch ist aber nicht genannt, woraus die Beschreibung genommen ist. Es ist diesem Buche noch ein Anhang beigelegt, welcher auch unter dem besondern Titel zu haben ist: *Tables of solid Measure, for finding, by Inspection, the Quantity of Timber in any tree from six Inches to eighty Feet in length, and from six Inches to three Feet in Diameter* — London. Printed for the Patentees of the Dendrometer 1768. Diese Tafeln dienen also zur Exaction des Kubikinhalts der Stämme.

Ein sehr einfaches Instrument zur Messung der Bäume beschreibt Hr. Prof. Joh. Heinr. Jung in seinem Versuche eines Lehrbuches der Forstwirtschaft (Mannheim

im and. Laubern, 1781.), II. Theil:  
 9219

Ein anderes hat Hr. von Burgsdorf  
 seinen Beiträgen zur Erweiterung  
 der Forstwissenschaft durch Erwei-  
 rung eines Holz-Taxationsinstru-  
 ments (Berlin, 1790.) angegeben.

Auch in Joh. Gottl. Beckmanns  
 ökonomischen Forstkalender (Leipzig,  
 67), wie ihn Hr. v. Werner vermehrt  
 herausgegeben hat, geschieht Meldung von  
 dem Baummesser:

Reinholds aufs Recht angewandt:  
 Meßkunst beschreibt im Isten Theile, un-  
 dem Namen eines Erdmicrometers,  
 ein Baummesser, bey dem man aber doch  
 ht ganz aller Rechnung überhoben ist, so  
 e der Zweck dieser Instrumente seyn soll.

Eines der neuesten hieher gehörigen, nach  
 Erfindung des Hrn. Höschels in Augs-  
 rg, hat Hr. Ignaz Pilz in seinem  
 praktischen Unterrichte, wie man  
 bey der Ausmessung u. u. der  
 älder zu verhalten habe (Augsb.  
 85.), im Vten Abschnitte beschrieben. In  
 ser Schrift wird der Gebrauch des Instru-  
 ments

ments in mehreren Aufgaben gezeigt, und auch gelehrt, wie dasselbe zu berichtigen sey.

Beschreibung und ausführliche Gebrauchsanweisung eines neuen sehr einfachen Taxationsinstrumentes oder Baummessers u. von Joh. Leonh. Späth. Prof. d. Math. zu Altdorf. (Nürnberg 1802.).

Dies mag hinreichen, einige allgemeine Nachrichten von einem Werkzeuge gegeben zu haben, welches meines Erachtens eben nicht sehr zusammengesetzt und kostbar seyn darf, um dennoch allen Bedingungen vollkommen zu entsprechen.

## A n h a n g

zu S. 369. XI.

Man kann in den (S. 369. IX.) angeführten Schriften und in solchen, welche überhaupt von großen geographischen Messungen handeln, unter andern auch ersehen, wie aus solchen Vermessungen die geographischen Längen und Breiten der Oerter, welche in die Winkelpunkte der Dreiecke eines über das vermessene Land geführten Dreieckennetzes fallen, durch Rechnung bestimmt werden können, indem das Verfahren S. 350 Zut. IV. nicht die gehörige Genauigkeit verstatte, wenn in den Bestimmungen kleinere Theile als eine Zeichnung sie geben kann, verlangt werden.

Da hiebei zugleich auf die sphäroidische Gestalt unseres Erdkörpers Rücksicht genommen werden muß, so mag für diejenigen, welche die erforderlichen Kenntnisse der höhern Mathematik haben, folgendes dienen, um einen Begriff von der Berechnungsart zu geben:

I. Es sey (Fig. XCVI. Tab. IX.) die daselbst gezeichnete Ellipse ein Meridian auf der

der sphäroidischen Erde, A, V die beiden Erbpole, AG die halbe kleine Ase der Ellipse, DG die halbe große, M ein Ort auf dem Meridian, und MR eine Normallinie an M, welche die Erdaxe AGV in R durchschneidet, so ist MR die Verticallinie des Orts M, und der Winkel ARM des Orts Abstand vom Pole A; oder die Ergänzung der geographischen Breite des Orts M zu  $90^\circ$ , auf der sphäroidischen Erde. Dazu den folgenden Untersuchungen der Werth der Normallinie, für jeden Winkel wie ARM, gebraucht wird, so schicke ich hier erst folgendes darüber voraus.

II. Man falle MP auf AV senkrecht, und nenne  $AP = t$   $PM = z$ ;  $AG = \gamma$ ;  $GD = \alpha$ ; so ist nach der Gleichung der Ellipse

$$z^2 = \frac{\alpha^2}{\gamma^2} (2\gamma t - t^2), \text{ und die Subnormale}$$

$PR = \frac{z \, dz}{dt} = \frac{\alpha^2}{\gamma^2} (\gamma - t)$ . (S. d. st. n. Anal. d. Unendl. S. 92. Die dortigen  $y$ ,  $x$  hier  $z$  und  $t$  genannt.)  $= n^2 (\gamma - t)$ , wenn  $\frac{\alpha}{\gamma}$  der Kürze halber mit  $n$  bezeichnet wird.

III. Man nenne den Winkel MRP oder die Ergänzung der geographischen Breite des Orts

Orts zu  $90^\circ = \eta$ , so ist

$$z = PR \tan \eta = n^2 (\gamma - t) \tan \eta.$$

Dies statt  $z$  in die Gleichung der Ellipse (II.) substituiert, giebt

$$n^2 (\gamma - t)^2 \tan^2 \eta = 2\gamma t - t^2$$

oder das Quadrat von  $\gamma - t$  mürflich ent-  
wickelt

$$n^2 \gamma^2 \tan^2 \eta + (1 + n^2 \tan^2 \eta) t^2 = 2\gamma t (1 + n^2 \tan^2 \eta)$$

d. h.

$$n^2 \gamma^2 \tan^2 \eta + (1 + n^2 \tan^2 \eta) t^2 = 2\gamma t (1 + n^2 \tan^2 \eta)$$

$$= \frac{z^2}{n^2} (1 + n^2 \tan^2 \eta) \quad (II)$$

IV. Also

$$z = \frac{n^2 \gamma \tan \eta}{\sqrt{(1 + n^2 \tan^2 \eta)}}; \quad \text{Mitbin die Subnormale}$$

$$PR = \frac{z}{\tan \eta} = \frac{n^2 \gamma}{\sqrt{(1 + n^2 \tan^2 \eta)}} \quad (III)$$

Und die

$$\text{Normale } MR = PR \sec \eta = \frac{PR}{\cos \eta} =$$

$$\frac{n^2 \gamma}{\cos \eta \sqrt{(1 + n^2 \tan^2 \eta)}} = \frac{n^2 \gamma}{\sqrt{(\cos^2 \eta + n^2 \sin^2 \eta)}} =$$

$$\frac{n^2 \gamma}{\sqrt{(1 + (n^2 - 1) \sin^2 \eta)}} = \frac{n^2 \gamma}{\gamma \sqrt{(1 + (n^2 - 1) \sin^2 \eta)}} =$$

VA.

V.

V. Nun ist aber  $n^2 - 1 = \frac{a^2 - \gamma^2}{\gamma^2}$  immer ein sehr kleiner Bruch, weil bey unserer sphäroidischen Erde der Unterschied zwischen den beyden halben Durchmessern  $AG = \gamma$  und  $GD = a$ , also  $a - \gamma$  wie wir hernach sehen werden, selbst nur sehr klein ist; Daher kann statt

$$\frac{1}{\sqrt{(1 + (n^2 - 1) \sin^2 \eta^2)}} = (1 + (n^2 - 1) \sin^2 \eta^2)^{-\frac{1}{2}}$$

immer ohne erheblichen Fehler bloß gesetzt werden  $1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1) \sin^2 \eta^2$ . Ferner ist  $\frac{a^2}{\gamma} =$

$n\alpha = \alpha \sqrt{1 + n^2 - 1} = \alpha + \frac{1}{2}(n^2 - 1)\alpha$  weil statt  $\sqrt{1 + n^2 - 1}$  ebenfalls ohne merklichen Fehler gesetzt werden kann

$1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1)$ . Dies giebt demnach  $MR = \alpha(1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1))(1 - \frac{1}{2}(n^2 - 1) \sin^2 \eta^2)$  Oder wenn man bey der Multiplication der in den Klammern eingeschlossenen Ausdrücke die höhern Potenzen von  $n^2 - 1$  wegläßt, ohne merklichen Fehler

$$MR = \alpha(1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1) - \frac{1}{2}(n^2 - 1) \sin^2 \eta^2) \\ = \alpha(1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1) \cos^2 \eta^2).$$

VI. Und folglich

$$PR = MR \cos \eta = \alpha \cos \eta (1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1) \cos^2 \eta^2)$$

Sodann weiter

$$AR = PR + AP = PR + t = PR + \gamma - \frac{PR}{n^2} \quad (II.)$$

$$(11.) = \gamma + PR \left( \frac{n^2 - 1}{n^2} \right) = \gamma + PR \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2} (V)$$

d. h. (IV)

$$AR = \gamma + \alpha \cos \eta \left( 1 + \frac{1}{2} (n^2 - 1) \cos \eta^2 \right) \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$$

wofür ohne merklichen Fehler gesetzt werden kann

$$AR = \gamma + \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha} \cos \eta$$

weil  $\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$  so wie  $n^2 - 1 = \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\gamma^2}$  nur

kleine Brüche sind, so wie auch ohne merklichen Fehler statt  $\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\gamma^2}$  gesetzt werden könnte

$$\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$$

VII. Nach dieser Vorbereitung sey nunmehr N (Fig. XCVII.) ein anderer Ort auf der Erde, ANV dessen Meridian und NT die Normal- oder Verticallinie desselben, welche in die Erdober bei T einschneide, indem der Winkel NTA =  $\zeta$  die Ergänzung der geographischen Breite des Orts N zu  $90^\circ$  seyn wird. So hat man auf eine ähnliche Art, wie oben (V. VI.) für die Normallinie NT den Werth

$$NT = \alpha \left( 1 + \frac{1}{2} (n^2 - 1) \cos^2 \zeta \right)$$

und



und für AT den Werth

$$AT = \gamma + \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha} \cos \zeta$$

Mithin

$$TR = AR - AT = \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha} (\cos \eta - \cos \zeta)$$

VIII. Liegen nun M und N auf einem Lande, dessen Umfang nicht gar zu groß ist, so daß die geographischen Breiten von M und N nicht über 3 bis 4 Grade von einander unterschieden sind, und also auch der Unterschied  $\zeta - \eta$  nicht über so viel Grade hinausgeht, so sey nunmehr  $\eta = \zeta - i$ , dann wird

$\cos \eta = \cos(\zeta - i) = \cos \zeta \cos i + \sin \zeta \sin i$   
ohne erheblichen Fehler  $= \cos \zeta + i \sin \zeta$ , wo  $i$  in Decimaltheilen des Sinustotus ausgedrückt werden muß. Mithin

$$TR = \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha} i \sin \zeta.$$

IX. Man ziehe RU senkrecht auf die Verlängerung von MT, so hat man  $RU = RT \sin \delta$ , wenn man den Winkel  $ATM = \delta$  nennt.

X. Mithin für den kleinen Winkel RMT ohne merklichen Fehler

$$RMT = \frac{RU}{RM} = \frac{(\alpha^2 - \gamma^2) \sin \zeta \sin \delta}{\alpha^2} \cdot i$$

weil

weil es hier bloß verstattet ist, den Werth von  $RM(V) = x$  zu setzen, indem wegen der geringen Größe des Winkels  $RM T$ , das Glied  $\frac{1}{2}(n^2 - 1) \cos n^2$  wenn es weggelassen wird, diesen Winkel kaum um einige Decimaltheile von Secunden ändert, selbst wenn  $i$  drei bis 4 Grade betrage.

XI. Nun gedenke man sich von  $M$  einen senkrechten Bogen  $ML$  auf den Meridian des Orts  $N$ , so kann man  $ML$  und  $NL$  auf dem Sphäroid, bloß als Bogen größter Kreise auf einer Kugel betrachten, deren Mittelpunkt  $T$ , und der Halbmesser

$NT = a \left( 1 + \frac{1}{2}(n^2 - 1) \cos 2a \right)$  (VII) seyn würde, so wie auch der Bogen  $MN$  als ein solcher von dem Halbmesser  $NT$  angesehen werden darf, so bald, wie wir annehmen, diese Bogen nicht über einige Grade betragen.

XII. Diese Bogen  $ML$  und  $NL$ , sind als bekannt anzusehen, indem sie nichts anders bedeuten, als die aus einem Dreiecken Dreieck zwischen  $M$  und  $N$  nach (S. 362. XVIII) berechneten  $y$  und  $x$  in Beziehung auf den Meridian des Orts  $N$ , dessen geographische Breite  $= 90^\circ$  als gegeben angesehen wird.

Wären  $M, N$  die Orte  $g, g$  in (Fig. LXXX.) so würden  $ML$  und  $NL$  die

Linie  $gp = y$  und  $gp = x$ , deren Werte nach (§. 362. XVIII) gefunden werden können, bedeuten.

XIII. Diese Coordinaten  $x$ ,  $y$ , oder  $NL$  und  $ML$ , können nun ohne merklichen Fehler als Bogen größter Kreise bener am Mittelpunkte  $T$  (XI.) die Winkel

$$NTL = \frac{NL}{NT} 206264 \text{ Sec.}$$

$$\text{und } MTL = \frac{ML}{NT} 206264 \text{ Sec. zugehören,}$$

betrachtet werden. Ich will diese Bogen oder Winkel  $NTL = \mu$  und  $MTL = \nu$  nennen.

XIV. Um aus denselben des Orts  $M$  geographische Breite  $= 90^\circ - \eta$ , oder Abstand vom Pole  $= \eta = \zeta - i$  zu berechnen, so hat man in dem rechtwinklichten sphärischen Dreiecke  $NML$ , als auf einer Kugelfläche vom Halbmesser  $NT$  (XI.)

$$1) \cos MN = \cos ML \cos NL$$

oder wenn man den dem Bogen  $MN$  zugehörigen Winkel  $NTM = \lambda$  nennt

$$\dots \cos \lambda = \cos \mu \cos \nu$$

wo also  $\mu$  und  $\nu$  aus (XIII.) bekannt sind

$$2) \tan MNE = \frac{\tan ML}{\sin NL} = \frac{\tan \nu}{\sin \mu}$$

von MNL oder MNA den Neigungswinkel der beiden Ebenen MNT, ANT ausdrückt, welchen ich mit  $\tau$  bezeichnen will. Also

$$\text{tang } \tau = \frac{\text{tang } \nu}{\sin \mu}.$$

XV. Nun betrachte man weiter das sphärische Dreieck AMN, welchem am Punkte T, die drei ebenen Winkel  $\text{ATM} = \delta$  (IX.)  $\text{ANT} = \zeta$  (VII) und  $\text{MTN} = \lambda$  zugehören.

In demselben sind bekannt der Neigungswinkel  $\text{MNA} = \tau$ , und die Winkel  $\zeta$  und  $\lambda$ , welche den Bogen AN und MN entsprechen (XIV).

Daraus findet sich für den Bogen AM, der den ihm entsprechenden Winkel  $\text{ATM} = \delta$ , nach der sphärischen Trigonometrie

$\cos \delta = \cos \tau \sin \lambda \sin \zeta + \cos \lambda \cos \zeta$   
 Auch für den Winkel  $\text{MAN} = \rho$  welcher den Unterschied der geographischen Breiten der Oerter M und N ausdrückt, sogleich

$$\text{tang } \rho = \frac{\sin \tau \text{ tang } \lambda}{\sin \zeta - \text{tang } \lambda \cos \zeta \cos \tau}$$

Oder auch, wenn  $\delta$  nach der erstern Formel gefunden ist,  $\sin \delta : \sin \tau = \sin \lambda : \sin \rho$  oder

$$\sin \rho = \frac{\sin \tau \sin \lambda}{\sin \delta}.$$

XVI. Zieht man von dem gefundenen Winkel  $ATM = \delta$  den Winkel

$$RMT = \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2} \sin \zeta \sin \delta . i$$

$= (n^2 - 1) \sin \zeta \sin \delta . i$  (X. VI.) ab, so hat man in dem Dreiecke  $RTM$  den Winkel  $MRT$  oder  $ARM = \eta = \zeta - \delta$ .

XVII. Dies giebt

$$\zeta - i = \delta - (n^2 - 1) \sin \zeta \sin \delta . i$$

$$\text{Mitbin } i = \frac{\zeta - \delta}{1 - (n^2 - 1) \sin \zeta \sin \delta}$$

oder weil  $n^2 - 1 = \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$  eine sehr geringe

Größe ist, ohne merklichen Fehler

$$i \approx (\zeta - \delta) (1 + (n^2 - 1) \sin \zeta \sin \delta)$$

$$\text{Also } \zeta - i \text{ oder } \eta = \delta - (\zeta - \delta) (n^2 - 1) \sin \zeta \sin \delta$$

d. h. die Ergänzung der geographischen Breite des Orts  $M$  zu  $90^\circ$  oder

$$\eta = \delta - (\zeta - \delta) \frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2} \sin \zeta \sin \delta$$

in welchem Ausdrucke der Winkel  $\delta$  aus (XV) bekannt ist, und  $\sin \zeta$ ,  $\sin \delta$ , nur für die Grade und Minuten genommen zu werden brauchen.

XVIII. In diesen für die geographische Länge und Breite eines Orts wie  $M$  gefundenen Formeln müssen die Größen  $\alpha$ ,  $\gamma$  in den

Linien

Längenmaasse ausgedrückt werden, nach welchem die Coordinaten ML, NL, (XII.) auf dem trigonometrischen Netze des vermessenen Landes berechnet worden sind. Gesezt ML und NL seyen in Pariser Toisen gegeben, so ist nach den neuesten französischen Gradmessungen  $\alpha = 3271226$  Toisen;  $\gamma = 3261432$  T. (M. s. Puissant Tr. des Géodésie p. 136), also  $\alpha : \gamma = 334 : 333$  zu setzen.

Hieraus findet sich leicht  $\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2} = \frac{1}{167}$

einige Decimalen im Nenner 167 weggelassen, auf die man doch nicht mit Sicherheit rechnen kann, indem etwas andere Werthe für  $\alpha$  u.  $\gamma$ . B. Hr. Prof. B o h n e n b e r g e r s v. Z a c h s M. Corr. Jul. 1802, S. 25) auch auf den angeführten Bruch Einfluß haben. Ja nach La Places Bestimmungen, nach welchen das Avenverhältniß  $\gamma : \alpha$  der elliptischen Meridiane für die meisten Orte der nördlichen Halbkugel unserer Erde vielmehr  $= 149 : 150$  gesezt werden könnte, würde sogar

$$\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2} = \frac{150^2 - 149^2}{150^2} = \frac{2}{75,2}$$

also fast noch einmahl so groß als obiger Werth ausfallen.

Ueber die verschiedenen Verhältnisse von  $\alpha : \gamma$  s. m. umständlich in v. Z a c h s M. Corr. März 1811, S. 255. u.

**XIX.** Man siehe hieraus, was für eine missliche Sache es ist, aus geographischen Messungen, die Längen und Breiten, so genau als der Astronom sie jetzt verlangt, ableiten zu wollen, wenn nicht genau zuvor bestimmt worden ist, was für ein Arcuverhältniß bey den elliptischen Meridianen des trigonometrisch aufgenommenen Landes zum Grunde gelegt werden muß, weil doch nun einmal unsere Erde nicht genau ein Umdrehungssphäroid seyn soll, d. h. ein solches dessen Meridiane alle einerley Ellipse bilden.

**XX.** Nimmt man indessen eines von den angeführten Verhältnissen an, nach welchen  $\frac{a^2 - \gamma^2}{a^2}$  doch immer nur ein kleiner Bruch ist,

so ergeben sich in den gefundenen Formeln noch allerley Abkürzungen, zumahl wenn die Coordinaten ML, NL in Bögen verwandelt, etwa nur ein  $\frac{1}{2}$  oder einen ganzen Grad ausmachen würden, in welchem Falle man aus den angeführten Formeln sehr leicht z. B. de Lambre'sche (v. Zach's M. Corr. Jul. 1804. S. 66.) und andere ähnliche ableitet, womit ich mich aber hier nicht weiter beschäftigen will, da es mir zweckmäßiger scheint, den Weg für die Berechnung der geographischen Längen und Breiten gezeigt zu haben

haben, wenn jene Coordinaten selbst Leipziger Grade, von dem mittlsten Chartenmeridian gerechnet, betragen. Auch erleichtern die von andern angegebenen Abkürzungsformeln die numerische Berechnung um nichts erhebliches, umahl wenn man bey den meinigen auf gewisse constante Logarithmen Rücksicht nimmt, die sich dem Rechner bald darbieten werden.

Tafeln nach solchen Formeln z. B. in v. Zachs M. Corr. Jul. 1803, S. 81.) scheinen mir die Rechnung auch nicht sehr abzukürzen, und solche Tafeln gelten übrigens auch nur für ein gewisses Axenverhältniß  $\alpha : \gamma$ . Für ein anderes dergleichen zu berechnen, wäre zu weitläufig.

XXI. Das richtige Axenverhältniß  $\alpha : \gamma$  für die Meridiane eines trigonometrisch aufgenommenen Landes, ließe sich zwar aus den Messungen selbst, in Verbindung mit einigen astronomisch bestimmten geographischen Breiten, ableiten, wozu obige Formeln in welchen dann  $n^2 - 1$  oder  $\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2}$  als eine gesuchte Größe angesehen werden müßte, leicht den Weg darbieten. Indessen haben auch diese Bestimmungen ihre Schwierigkeiten (M. f. v. Zachs M. Corr. März. 1811 S. 252.) und die Ausführung davon würde  
hier



hier selbst zu umständlich seyn, weswegen ich mich mit dem Bengebrachten begnügen will.

XXII. Nur muß ich in Rücksicht der Coordinaten ML, NL noch folgendes beibringen. Die Figur ist so beschaffen daß in derselben des Orts N, dessen geographische Breite gegeben ist, Abstand vom Pole  $A = \varphi$  größer war, als des Orts M Abstand vom Pole  $= \eta$ . Für M ist also in diesem Falle die Abscisse NL als positiv zu betrachten (S. 362. XVIII.) (wie z. B. ap für den Ort g auf dem Neke (Fig. LXXX.)). Auch liegt hier M auf der westlichen Seite von N; daher auch ML als positiv angesehen wird (S. 362. XVIII) für diesen Fall wird also in dem sphärischen Dreieck MNL (XIV) der Neigungswinkel  $MNL = \tau$  spitzig. Wäre dagegen M zwar westlich von N, also ML positiv, aber  $\varphi$  kleiner als  $\eta$ , mithin die Abscisse NL negativ, so würde der Winkel  $MNL = \tau$  stumpf, wie sich auch aus der dafür gefundenen Formel

$$\operatorname{tang} \tau = \frac{\operatorname{tang} \mu}{\sin \varphi}$$

ergiebt, in welcher setzt  $\mu = \frac{NL}{NT}$  206264

negativ, also  $\operatorname{tang} \tau$  negativ, mithin  $\tau$  stumpf wird. Hiernach wird man sich denn auch bei der Berechnung des Winkels  $\delta$  nach der Formel

iel (XV.) zu richten haben, in welcher alsdann  $\cos \tau$  negativ zu nehmen ist, wenn  $\tau$  stumpf ist.

XXIII. Auf diese Weise wird es in jedem andern besondern Falle durch Betrachtung des sphärischen Dreiecks MNL nicht schwer seyn zu entscheiden, wie der darin vorkommende Winkel  $\tau$  spitz oder stumpf zu nehmen seyn wird. Der Bogen oder Winkel  $\lambda$  wird vermöge der Formel (XIV.) nach der Natur der Cosinusse von positiven oder negativen Winkeln  $\mu$  oder  $\nu$ , allemal spitzig, wie auch ohnehin klar ist, da  $\lambda$  immer nur ein kleiner Bogen oder Winkel ist.







Die bisherige Rechnung durch ein Zahlenbeispiel zu erläutern, halte ich für ganz überflüssig, da die Formeln für diejenigen der sie zu astronomischen Bestimmungen gebrauchen will, so einfach sind, daß die numerische Berechnung nach denselben keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Aus allem was bei Gelegenheit dieser Untersuchung beigebracht worden ist, folgt, daß es eine vergebliche Erwartung ist, wenn man glaubt, daß geographische Längen und Breiten aus trigonometrischen Operationen abgeleitet, mit astronomischen Bestimmungen derselben voll-

vollkommen übereinstimmen würden. Abweichungen von 8 : 10 Secunden können schon allein wegen (XIX) statt finden, wenn man auch nicht die Localattractionen berücksichtigen will, wodurch die astronomischen Beobachtungen oft unsicher werden. (v. Z. Monatl. Corr. 1811. März. S. 253). Für den gewöhnlichen Gebrauch in der Geographie sind jene Abweichungen unerheblich.

Umständlich über alle diese Untersuchungen s. m. in de L'ambre methodes analytiques pour la détermination d'un arc du Meridien. Puissant traité de Topographie, d'Arpentage et de Nivellement à Paris 1807. und dessen Traité de Géodésie, ou Exposition des methodes astronomiques et trigonometriques appliquées, soit à la mesure de la terre, soit à la confection du Canevas des Cartes et des Plans. das. 1805. Swanbergs Werk Exposition des opérations faites en Laponie etc, wovon man einen Auszug in v. Zachs Monatl. Corresp. Nov. 1805, und in den folgenden Hesten findet.

---







III TH. Tab. II



XVII.

Fig. XXI.




Fig. XXIX

Fig.




Fig. XXX.


Fig. XXXIV.






Fig. XXXIV.





















Fig. LXXIII

Fig. LXXIV







*Fig. LXXVII.*




*Fig. LXXXIII.*









Π



N.º 3






Fig. XCIII



III TH Tab. VIII






Fig. XCVII.






Fig. XCVI.















APR 19 1934